

ONDO PIZZOFALCONE



20518

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

XX



Palchetto

№ 2 d'ordine

12

NAZIONALE

B. Prov.

VITT. EM. III

649

NAPOLI

88. Rec

II

643-657



ÉLÉMENTS
DE
CHYMIE-PRATIQUE,
TOME PREMIER.

STILLBORN

RECHTSGEBUNG

RECHTSGEBUNG

ÉLÉMENTS

DE

CHIMIE - PRATIQUE ;

CONTENANT

Description des Opérations fondamentales de la Chymie , avec des Explications des Remarques sur chaque Opération.

M. MACQUER, de l'Académie Royale des Sciences, & Docteur-Régent de la Faculté de Médecine en l'Université de Paris.

SECONDE ÉDITION,

revûe & corrigée.

TOME PREMIER.



A PARIS,

PIERRE-FRANÇOIS DIDOT LE JEUNE,
rue de Luynes, Quai des Augustins.

M. DCC. LVI.

Approbations, & Privilège du Roi.

222050

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS

ss. I, J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the

WILL of the late JAMES H. BROWN, deceased, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

Witness my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.

Attest my hand and the seal of said County, this 1st day of January, 1901.

J. C. BROWN, Clerk of the County of Dallas, State of Texas.



AVANT-PROPOS.



Es Elémens de Chymie-
théorique , que j'ai don-
nés au public , étant desti-
nés à être lus par des personnes
usquelles je ne supposois aucune
connoissance de la Chymie, ne de-
oient contenir que des principes
fondamentaux , présentés de ma-
niere qu'on passât toujours du sim-
ple au composé, du connu à l'in-
connu ; il ne convenoit pas par
cette raison d'observer dans ce Li-
vre l'ordre ordinaire de l'Analyse
chymique , qui n'est pas suscep-
tible de cette méthode. J'ai donc
supposé toutes les analyses faites,
les corps réduits à leurs princi-
pes les plus simples , afin qu'après
avoir reconnu les principales pro-

Tome I.

a

ij *AVANT-PROPOS.*

priétés de ces premiers Elémens ; on pût les suivre dans leurs différentes combinaisons , & avoir en quelque sorte des connoissances préliminaires sur celles des composés qui résultent de leurs unions.

Il n'en est pas de même de l'Ouvrage que je présente aujourd'hui au Public : c'est un Livre de pratique, qui doit contenir la maniere de faire les principales opérations chymiques ; celles qui servent de modèle à toutes les autres, & qui sont les preuves des vérités fondamentales énoncées dans la théorie.

Presque toutes ces opérations étant des analyses & des décompositions, il n'y avoit point à balancer sur l'ordre qu'il falloit observer : il est évident que c'est celui de l'analyse même.

Mais tous les corps qui peuvent être le sujet des opérations chymiques , étant naturellement divi-

AVANT-PROPOS. iij.

tes en trois classes ou regnes, le minéral, le végétal, & l'animal, il résulte aussi de-là trois divisions naturelles dans l'analyse; & elle devient susceptible de quelques différences par rapport à la manière dont elle doit être distribuée.

Les raisons qui peuvent déterminer à commencer par un regne plutôt que par l'autre, n'ayant pas été bien discutées, & pouvant se contrebalancer réciproquement, quand elles sont envisagées dans un certain sens, les Auteurs qui ont donné des Traités de Chymie, pensent différemment les uns des autres sur cet article. Pour moi; sans entrer dans la discussion des motifs qui ont pu déterminer ceux qui ont suivi un ordre différent de celui que j'observe, je me contente d'exposer les raisons qui m'ont engagé à commencer par le regne minéral, à lui faire succéder le

iv *AVANT-PROPOS.*
végétal, & à finir par l'animal. Les
voici.

La première, c'est que les végétaux tirant leur nourriture des minéraux, & les animaux tirant la leur des végétaux, les corps qui composent ces trois regnes paroissent produits les uns des autres par une espece de filiation qui leur assigne un rang naturel.

La seconde, c'est que cette disposition procure l'avantage de suivre les principes depuis leur source, qui est le regne minéral, jusque dans les dernières combinaisons où ils peuvent entrer, c'est-à-dire, dans les matieres animales, & de remarquer les altérations qu'ils éprouvent successivement en passant d'un regne dans un autre.

La troisième enfin, c'est que je regarde l'analyse des minéraux comme étant la plus facile de toutes, tant parcequ'ils sont composés

AVANT-PROPOS. v

de moins de principes que les végétaux & les animaux ; que parce qu'ils peuvent presque tous éprouver l'action du feu le plus violent, quand cela est nécessaire pour les décomposer, sans que les principes qu'on en retire soient altérés & changés considérablement, comme cela arrive souvent à ceux des autres substances.

Au reste, je ne suis pas le seul qui ai distribué de la sorte les trois regnes des corps sujets à l'analyse chymique : cette disposition étant la plus naturelle, a été suivie par plusieurs de ceux qui ont donné des Traités de Chymie ; on peut même dire, par le plus grand nombre. Mais il y a quelque chose qui m'est particulier dans la maniere dont est traitée l'analyse de chaque regne. On trouvera, par exemple, dans le regne minéral un assez grand nombre d'opérations, qui ne sont pas dans les autres Traités

vj *AVANT-PROPOS.*

de Chymie, parcequ'apparemment on les a regardées comme inutiles ou étrangères en quelque sorte à des livres élémentaires, & comme faisant ensemble un art particulier. Je veux parler des procédés par lesquels on retire les substances salines & métalliques des minéraux qui les contiennent.

Cependant si l'on considère que les Sels, les Métaux, & demi-Métaux sont bien éloignés de nous être présentés par la Nature dans l'état de perfection, & le degré de pureté où on les suppose ordinairement quand on commence à en parler dans les Traités de Chymie, & qu'au contraire ces substances sont originairement confondues les unes avec les autres, & altérées par le mélange de matières hétérogènes avec lesquelles elles forment des minéraux composés; on conviendra, je crois, que les opérations par lesquelles on dé-

AVANT-PROPOS. vij

compose ces minéraux pour en séparer les Métaux , demi-Métaux , & autres substances plus simples , étant fondées d'ailleurs sur les propriétés les plus intéressantes de ces substances , bien loin d'être inutiles ou étrangères à un Traité élémentaire ; y sont au contraire absolument essentielles.

Il m'a paru , après avoir fait ces réflexions , qu'une analyse minérale dans laquelle on traiteroit des substances salines & métalliques , sans rien dire de la manière dont il faut analyser leurs mines pour les en retirer , ne seroit pas moins défectueuse qu'un Traité qu'on donneroit pour un analyse végétale , & dans lequel on parleroit des Huiles , des Sels essentiels , des Alkalis fixes & volatils , sans rien dire de la manière d'analyser les plantes dont sont tirées toutes ces substances. Je me suis donc cru indispensablement obligé de dé-

viii *AVANT-PROPOS.*

crire la maniere de décomposer chaque mine ou minéral, avant de parler de la substance saline ou métallique qui lui doit son origine.

L'Acide vitriolique, par exemple, dont je parle d'abord dans mon analyse minérale, étant originellement contenu dans le Vitriol, le Soufre & l'Alun; & ces substances devant elles-mêmes leur origine aux pyrites sulphureuses & ferrugineuses, les premières opérations, dont je fais mention au sujet de cet article, sont les procédés par lesquels on décompose les pyrites pour en retirer le Vitriol, le Soufre & l'Alun. Je passe ensuite à l'analyse particulière de chacune de ces substances, pour en séparer l'Acide vitriolique: après quoi je rapporte suivant leur ordre les autres opérations qu'on fait ordinairement sur cet Acide. On voit par là que cette substance saline occasionne la description de l'analyse.

AVANT-PROPOS. ix

fe des pyrites, du Vitriol, du Soufre & de l'Alun. Tout le reste du Traité des minéraux est suivi sur le même plan.

Les opérations par lesquelles on décompose les mines & minéraux, sont de deux sortes : celles qui servent aux travaux en grand, & celles par lesquelles on essaie en petit ce que peut produire chaque mine. Ces deux sortes d'opérations different quelquefois un peu les unes des autres ; mais dans le fond elles sont les mêmes, parcequ'elles sont fondées sur les mêmes principes, & qu'elles ont les mêmes résultats.

Comme j'ai eu principalement intention de décrire les procédés qui peuvent se pratiquer commodément dans les Laboratoires, j'ai choisi ceux des essais en petit, dans lesquels il y a d'ailleurs ordinairement plus de précision & d'exactitude, que dans ceux des

x *AVANT-PROPOS.*

travaux en grand ; & je dois avertir ici , que j'ai tiré de la *Docimastie* ou de l'Art des Essais de M. Cramer , toutes les opérations de cette espece qui sont dans mon analyse minérale. L'Ouvrage que M. Helot a publié depuis peu sur la même matiere , n'ayant paru que depuis que j'ai eu achevé celui-ci , la *Docimastie* de M. Cramer , qui joint à une théorie très-saine une pratique fort exacte , étoit le meilleur Livre de cette espece que je pusse consulter alors. Ainsi je l'ai préféré à toutes les autres ; & comme je ne l'ai pas cité dans le *Traité des Minéraux* , attendu que les citations auroient été trop fréquentes , ce que j'en dis ici doit servir de citation générale. J'ai nommé avec exactitude , toutes les fois que l'occasion s'en est présentée , les autres Auteurs dont j'ai tiré quelques procédés : c'est un tribut qu'il est bien juste de payer à ceux qui ont

AVANT-PROPOS. xj

fait part de leurs découvertes au Public.

Quoique j'annonce ici qu'on trouvera dans mon analyse minérale les procédés pour retirer de chaque mine les substances salines ou métalliques qu'elle contient, cela ne doit pas faire regarder ce Livre comme renfermant tout ce qui est nécessaire pour mettre ceux qui le liront en état de reconnoître par un essai exact ce que contient chaque minéral: mon intention n'a point été de donner un *Traité de Docimastie*; ainsi je n'en ai pris que ce qui étoit absolument nécessaire pour faire bien entendre l'analyse minérale, & la rendre aussi complete qu'elle le doit être dans un *Traité élémentaire*. Je n'ai donc décrit que les principales opérations de cette espece; celles qui sont fondamentales, & qui, comme je l'ai déjà dit, doivent servir de modele pour les autres,

a vj

xij *AVANT-PROPOS:*

& j'ai supprimé tous les détails accessoires ; qui ne sont nécessaires que pour l'art des essais proprement dit.

Ainsi les personnes qui voudront acquérir sur cet art toutes les connoissances convenables , doivent avoir recours aux Ouvrages qui traitent spécialement de cette matière, & particulièrement à celui qu'a publié M. Hellot : Ouvrage dont on sent d'autant mieux le mérite , qu'on est plus initié dans la Chymie , & qui enrichi d'un grand nombre d'observations & de découvertes par ce sçavant Chymiste, remplit son objet de manière qu'il ne laisse rien à desirer. Voilà les avertissemens que j'ai cru convenables au sujet de mon analyse des minéraux ; quant à celle des végétaux & des animaux , je m'en vais en-exposer le plan très-sommairement.

Toutes les matieres végétales

AVANT-PROPOS. xliij

étant susceptibles de fermentation , & fournissant dans leur analyse , lorsqu'elles sont fermentées , des principes différens de ceux qu'on en retire lorsqu'elles ne le sont pas , je les ai divisées en deux classes , dont la première renferme les végétaux dans leur état naturel , & qui n'ont pas éprouvé de fermentation ; & la seconde , ceux qui ont fermenté. Les procédés , par lesquels on retire des végétaux tous les principes qu'on en peut extraire sans le secours du feu , commencent cette analyse ; la suite amène les opérations par lesquelles on décompose les plantes à l'aide d'une chaleur graduée , depuis la plus douce jusqu'à la plus violente , tant dans les vaisseaux fermés , qu'à l'air libre.

Je n'ai pas fait la même division dans le regne animal , parce que les substances qui le composent ne sont susceptibles que du

xiv *AVANT-PROPOS.*

dernier degré de la fermentation, ou de la putréfaction, & que d'ailleurs les principes qu'elles fournissent, étant putréfiés, ou ne l'étant pas, sont les mêmes, & ne varient que par rapport à leurs proportions, & à l'ordre dans lequel ils se dégagent pendant l'analyse.

J'ai commencé cette analyse par l'examen du lait des animaux qui ne se nourrissent que de végétaux, parceque cette substance, quoique travaillée dans le corps de l'animal, & rapprochée par-là de la nature des matieres animales, ressemble cependant encore beaucoup aux végétaux auxquels elle doit son origine, & qu'elle est comme moyenne entre le végétal & l'animal. De-là je passe à l'analyse des matieres animales proprement dites, de celles qui font partie du corps de l'animal même. Vient ensuite l'examen des substances rejetées hors du corps de

AVANT-PROPOS. xv

l'animal, comme superflues & inutiles. Enfin cette dernière partie est terminée par les opérations qui se font sur l'alkali volatil : substance saline, qui joue un des principaux rôles dans les analyses des matieres animales.

Quoique dans l'idée générale que je viens de donner de l'ordre que j'ai observé dans ce Traité de Chymie-pratique, je n'aie fait mention que des procédés servant aux analyses, ce n'est pas pour cela la seule espece d'opérations que j'y ai fait entrer. Ce Livre seroit fort défectueux, s'il n'en contenoit point d'autres; car l'objet de la Chymie n'est pas seulement de faire l'analyse des mixtes que nous offre la Nature, pour en retirer les substances plus simples dont ils sont composées; mais encore de reconnoître par plusieurs expériences les propriétés de ces substances-principes, & de les recom-

xvj *AVANT-PROPOS.*

biner de diverses manieres , ensemble , ou avec d'autres corps ; pour faire reparoître les premiers mixtes avec toutes leurs propriétés ou même en former de nouveaux , dont la Nature ne nous a pas donné de modele. On trouvera donc dans ce Livre , non-seulement des procédés pour résoudre & décomposer , mais encore ceux qui servent à combiner & recomposer. Je les ai placés à la suite des analyses , en observant , autant qu'il m'a été possible , qu'ils n'en interrompissent point l'ordre , & n'empêchassent point d'en suivre l'enchaînement.

Quant à la maniere dont cet Ouvrage est exécuté , mon intention principale a été de le rendre en même temps le plus court & le plus instructif qu'il m'étoit possible. Pour-y parvenir je me suis fait une loi de n'y rien insérer , que ce que j'ai cru être absolument nécessaire ;

*'AVANT-PROPOS. xvij**

j'en ai éloigné sur-tout , comme choses absolument inutiles , toute espece de critique & de discussions littéraires , par le moyen desquelles on parvient très-facilement à faire des livres ordinairement d'autant moins instructifs , qu'ils sont plus gros & plus volumineux.

En effet , ou bien ces critiques ont pour objet de vieilles erreurs entierement tombées dans le discredit , & dont tout le monde est revenu , & alors il est évident que c'est faire perdre le temps aux Lecteurs , & abuser de leur patience , que d'employer les trois quarts d'un livre à réfuter ce que personne ne croit , sur-tout si l'on a choisi pour cela un plan qu'on ne puisse remplir sans répéter continuellement la même chose.

Ou bien ces mêmes critiques tombent sur quelques opinions d'auteurs modernes , que l'on croit être des erreurs , parcequ'elles ne sont pas conformes aux sen-

Tome I.

xviii *AVANT-PROPOS.*

timens que l'on a adoptés, & dans ce cas il suffit d'exposer clairement & succinctement ce qui paroît conforme à la vérité, sans faire aucune mention des sentimens contraires, on abregé de moitié par cette méthode, & l'on évite des discussions aussi ennuyeuses qu'inutiles au Public, qui sçait très-bien donner la préférence au sentiment le mieux fondé.

On se procure encore par ce moyen un autre avantage très-précieux pour quiconque a de la délicatesse dans les sentimens, c'est de pouvoir dire tout ce qu'on juge à propos, sans y rien mêler de desobligeant pour aucun des Auteurs qui ont précédé, auxquels on doit sçavoir gré au moins de leur bonne intention, & pour lesquels il est décent d'avoir toutes sortes d'égards.

Je conviens néanmoins qu'il y a des cas où l'on peut faire apper-
cevoir

AVANT-PROPOS. xix

Jevoir quelques fautes , dont les meilleurs ouvrages ne peuvent jamais être entièrement exempts ; mais ce sont-là de ces occasions délicates , où un Ecrivain qui veut conserver l'estime des honnêtes-gens , doit mesurer ses expressions de maniere que l'intérêt seul de la vérité paroisse l'animer ; il doit alors s'interdire avec une sévérité rigoureuse tout ce qui n'est pas d'une nécessité indispensable pour faire connoître le vrai , & s'abstenir sur-tout de ces odieuses façons de s'exprimer , qui ne peuvent avoir d'autre but que la satire , & d'autre motif que celui de satisfaire une basse jalousie , ou quelque autre passion aussi honteuse. Quant à moi , (à moins que ce ne fût par représailles & dans le cas d'une juste & légitime défense) je me croirois couvert d'un opprobre ineffaçable , si l'on pouvoit inférer de mes Ecrits , que j'aie cherché à

xx *AVANT-PROPOS.*

donner la moindre atteinte à la réputation littéraire de qui que ce soit, uniquement pour le lâche & infâme plaisir de faire du mal à qui ne m'en a jamais fait.

Les vertus des médicamens sont encore un objet sur lequel j'ai cru ne devoir parler qu'avec une extrême réserve, parceque je suis persuadé que nous sommes encore bien éloignés d'avoir sur la nature de nos liqueurs & sur l'action de nos organes les connoissances nécessaires pour rien avancer de positif à ce sujet. Il n'en est pas de notre estomach & des sucs qui servent à la digestion, comme des vaisseaux & des dissolvans chimiques, & un Auteur qui avanceroit hardiment que tel ou tel médicament n'a aucune vertu, parcequ'étant mis dans un matras il paroît éluder l'action de l'eau-forte & de l'huile de tartre, ne prouveroit rien autre chose, sinon qu'il est extrêmement neuf sur ces objets

AVANT-PROPOS. xxj

de Médecine , & qu'il prononce sur des choses qu'il ignore ; l'accord unanime des Praticiens les plus consommés est quant à présent le grand oracle qu'un homme sensé doivent consulter sur cette matiere.

Je suis malgré cela bien éloigné de penser que la Chymie ne puisse nous donner beaucoup de lumieres , tant sur plusieurs points très-essentiels de l'économie animale, que sur les propriétés fondamentales des médicamens les plus puissans dont nous lui sommes redevables. Il seroit aussi injuste que déraisonnable de refuser cet avantage à une science qui nous a donné les Emétiques , le Kermès minéral , les différentes préparations de Mars , & de Mercure , & plusieurs autres remèdes infiniment précieux par la certitude & l'efficacité admirables de leurs effets dans la guérison des maladies les plus cruelles. Cette science nous fournit aussi les

xxij *AVANT-PROPOS.*

moyens d'éguiser, d'adoucir & de varier en mille manieres ces mêmes médicamens, pour les approprier aux différens genres de maux & de tempéramens, & en rendre l'usage plus commode, plus sûr & plus général. Mais je crois en même tems que malgré ces avantages elle n'est pas suffisante pour nous faire prononcer hardiment & en dernier ressort sur les vertus des médicamens; qu'il faut qu'elle soit secondée en cela par l'observation constante de la Médecine-pratique à laquelle même elle doit être subordonnée, & que si son flambeau peut éclairer & guider les Médecins expérimentés & prudents, il peut aussi égaler les novices inconsiderés & présomptueux qui s'en laissent éblouir.





ECLAIRCISSEMENTS.

*Sur quelques endroits de la Nouvelle
Edition de la Chymie-Pratique.*

DEPUIS la publication de cet Ouvrage, deux Ecrivains ont jugé à propos de faire des remarques critiques sur quelques fautes qu'ils ont cru y appercevoir. Je pense que si en pareil cas le devoir d'un Auteur est de profiter des observations qui lui paroissent judicieuses, d'un autre côté il est en droit de n'avoir aucun égard à celles qu'il croit être déplacées & mal fondées. Mais comme on ne doit pas être juge en sa propre cause, il me paroît convenable d'exposer au Public les raisons qui m'ont engagé à négliger absolument presque toutes les observations de ces Censeurs. L'un des deux, qui ne s'est point nommé, est le Traducteur de la Docimastie de M. Cramer, & l'autre est l'Éditeur de la Chymie de Lémery. A la vérité, celui-ci a orné de son nom le frontispice du Livre à l'édition duquel il a pré-

xxiv ÉCLAIRCISSEMENTS.

fidé ; mais comme il s'est contenté de me désigner par le titre d'Auteur des Elémens de Chymie théorique ou pratique , en s'abstenant de me nommer , (ce que je dois regarder comme une attention , puisqu'il n'a jamais parlé de moi qu'en mauvaise part) il est juste d'avoir pour lui les mêmes égards ; je ne le désignerai donc que par le titre d'Editeur de la Chymie de Lémery. Au reste , ces deux Ecrivains me paroissant à peu près de même force , je commence par celui qui a paru le premier sur les rangs ; c'est le Traducteur de la Docimasie de Cramer.

Après avoir fait l'énumération des endroits du premier Tome de ma Chymie-pratique , que j'ai tirés de la Docimasie de M. Cramer , ce Critique se formalise de la conduite que j'ai tenue à cet égard , & me fait là-dessus un reproche semblable à celui qu'on seroit en droit de faire à un vrai Plagiaire.

Autant ce reproche seroit convenable si j'en avois usé de la sorte sans en prévenir mes Lecteurs , & sans rendre à M. Cramer l'hommage qui lui est si légitimement dû dans cette occasion ; autant il est indécent & déplacé après
ce

ECLAIRCISSEMENTS. * XXV. 1^o.

Se que j'en ai dit dant mon Avant-propos. Si l'on veut se donner la peine de lire cet endroit depuis la fin de la page v, jusqu'au commencement de la page xiiij, dont le Traducteur s'est bien donné de garde de dire un seul mot, on y verra les raisons qui m'ont engagé à emprunter de M. Cramer les procédés qui devenoient nécessaires dans mon Livre pour remplir le plan que je m'étois proposé; on y verra les justes éloges que je donne à cet illustre Chymiste, éloges que je répète ici avec une complaisance toujours mêlée de reconnoissance; & alors on pourra apprécier la conduite de notre critique, & lui donner les qualifications qu'elle mérite.

R E M A R Q U E S.

*DU TRADUCTEUR DE LA DOCIMASIE
DE CRAMER.*

» Il est bon, dit-il, d'avertir ici qu'il
» ne faut pas imputer à M. Macquer la
» faute qui se trouve, (*) 11. Proc. chap. 1.

(*) Je substitue les citations des Chapitres à la place de celle des pages dont s'est servi le Traducteur; afin qu'elles puissent se rapporter aux différentes éditions.

Tome I.

xxvj ÉCLAIRCISSEMENTS.

» sect. I. de son premier Tome de Pra-
» tique, c'est cependant à quoi l'on ne
» manqueroit pas si l'on venoit à répé-
» ter l'expérience. C'est M. Cramer qui
» l'a induit en erreur en avançant que
» l'opération étoit finie en une heure ou
» une heure & demie, & à un feu mé-
» diocre; pendant que M. Rouelle qui l'a
» répétée plusieurs fois, a toujours été
» obligé de donner un feu de la dernie-
» re violence, & de le pousser pendant
» douze ou quinze heures, & encore les
» Pyrites n'avoient-elles pas perdu tout
» leur soufre. Il est vrai qu'il y a des dif-
» férences dans les Pyrites; mais on ne
» distille pas à Paris les Pyrites de M.
» Cramer. »

R E P O N S E.

Il me semble qu'au lieu de prendre
dans cette Remarque un ton qui n'est
pas d'accord avec le reste, le Tra-
ducteur eût mieux fait de dire franche-
ment, pour mettre le tout à l'unisson,
que j'ai copié sans discernement ce qu'il
y avoit de bon & de mauvais dans l'Au-
teur que j'ai consulté; car voilà ce que
cela signifie en termes clairs: il eût en-
core beaucoup mieux fait de ne s'en
prendre

prendre qu'à moi seul, il auroit évité par-là l'indécence avec laquelle il impute très-injustement une faute à ce sçavant homme, si digne de toutes sortes d'égards. Mais puisque le reproche est fait également à M. Cramer & à moi, je tiens à honneur de défendre une cause qui m'est commune avec cet illustre Chymiste, pour lequel j'ai la plus grande estime.

Il s'agit de retirer le soufre des Pyrites, ou d'autres minéraux qui en contiennent en grande quantité. Tous les Chymistes sçavent, & M. Cramer singulièrement l'a dit dans plusieurs endroits de son Ouvrage, que cette matiere est infiniment moins adhérente dans certaines Pyrites que dans d'autres; or comme le soufre est une drogue du plus bas prix, il seroit absurde d'entreprendre de le retirer des Pyrites, dont il ne se sépareroit que *par un feu de la dernière violence, & poussé pendant douze ou quinze heures*, car alors les frais de sa distillation pourroient excéder de beaucoup sa valeur, & M. Cramer n'est certainement point capable d'une pareille bévûe; les Pyrites que demande ici cet excellent Chymiste, sont donc celles dont le soufre peut être enlevé avec la plus grande

xxvj ÉCLAIRCISSEMENTS.
facilité & la moindre dépense ; & quand
on prendra celles qui conviennent , (ce
qui n'est pas difficile , car elles sont très-
communes) on verra qu'en observant
exactement tout ce qu'il prescrit , l'opéra-
tion réussira toujours parfaitement. M.
Cramer sçait aussi très-bien , & l'a dit
expressément dans les remarques de ce
même procédé , que les Pyrites , & au-
tres minéraux sulfureux , retiennent tout
jours opiniâtement une certaine quan-
tité de soufre qui leur est très-fortement
attaché , & qu'on ne peut leur enlever
dans les vaisseaux fermés , mais seulement
par le moyen d'une chaleur très-violente ,
& sur-tout en employant un feu ouvert.
Ainsi quand il a dit , & quand j'ai dit
après lui , que l'opération étoit achevée
en une heure , ou une heure & demie ,
& à une chaleur médiocre , cela ne signi-
fie , & ne peut signifier autre chose ,
sinon que cette chaleur & ce temps sont
suffisants pour enlever aux Pyrites tout
le soufre qui n'est pas trop adhérent ,
& qui peut s'en retirer avec profit. Je
ne sçais si le Traducteur a fait quelques-
unes de ces réflexions , mais il paroît
avoir eu un petit remords sur la fin de
sa remarque ; car après avoir exposé

la peine qu'a eue M. Rouelle à distiller des Pyrites, il ajoute : *Il est vrai qu'il y a des differences dans les Pyrites.* Cela signifie que nonobstant tout ce qu'on a dit, il pourroit bien se faire que M. Cramer eût raison ; & comme mon sort est nécessairement lié avec celui de M. Cramer dans cette occasion, il s'ensuivroit que j'ai eu raison aussi, & que le Traducteur a eu tort. Ce n'étoit pas-là son compte ; il a donc fallu trouver un expédient pour arranger tout cela, & c'est dans une occasion critique comme celle-ci, que l'on voit briller un esprit fécond en ressources ; le Traducteur en a trouvé une aussi singuliere & aussi plaisante qu'on puisse l'imaginer. De peur que quelqu'un ne distillât ici des Pyrites semblables à celles que demande M. Cramer, & ne s'apperçût que l'opération réussit parfaitement bien, il s'avise d'interdire à nos Chymistes la distillation de ces sortes de Pyrites ; car après avoir dit : *Il est vrai qu'il y a des différences dans les Pyrites*, il termine sa phrase par cette judicieuse restriction : *Mais on ne distille pas à Paris les Pyrites de M. Cramer.* Eh ! pourquoi donc ne distilleroit-on pas à Paris de ces sortes de Py-

xxvij ÉCLAIRCISSEMENTS.

rites? Ce sera apparemment de crainte de déplaire à M. le Traducteur ; effectivement cela le fâcheroit ; il s'explique nettement là-dessus. Il ne veut pas absolument que nos Chymistes de Paris s'avisent de distiller ainsi à leur fantaisie des Pyrites de toute espèce. Les voilà donc réduits à celles de Passy , ou de Vaugirard ! Car qui oseroit s'exposer à mécontenter de la sorte un Traducteur de Docimastique ? Il faut convenir qu'il a trouvé là un petit expédient très-commode & admirablement bien imaginé. Voyons s'il sera aussi heureux dans ses autres remarques critique.

REMARQUE.

1. Proc. ch. 2. sect. 2. du premier Tome de Pratique, qui est le seul dont nous parlerons, on lit : *En regardant par une des ouvertures de la porte du fourneau, vous verrez la mine, &c.* On n'a pas pensé dans ce moment, qu'ayant pris le fourneau de M. Cramer, il falloit s'exprimer comme lui & dire par l'ouverture de l'une des coulisses, *per foramen alterutrius valve.*

RÉPONSE.

Bonne & importante observation ! J'ai dit ce qu'il falloit dire en cet endroit. En donnant la description des portes de ce fourneau, j'ai expliqué qu'elles étoient des coulisses ; il est donc dès-lors bien entendu que les portes & les coulisses ne sont qu'une même chose ; ainsi il est indifférent de dire, regarder par le trou de la porte, ou regarder par le trou de la coulisse. Comment le Traducteur n'a-t-il pas honte de faire une chicane aussi déplacée & aussi puérile que l'est celle-ci.

REMARQUE.

Ibid. dans les Remarques : *La précaution que nous avons dit qu'il falloit avoir de diminuer un peu le feu dans le commencement de l'opération.* » Outre » qu'on ne peut pas diminuer un feu qui » n'a pas été augmenté, M. Cramer dit » au milieu de l'opération, & non au » commencement : » *Ratio cur ignis in medio processûs aliquando imminui debeat, in eo sita est ut caveatur, &c.* » Voyez Tome III. pag. 16. lign. 4. »

R E P O N S E.

Autre chicane de même espèce que la précédente. Le temps où il faut diminuer ainsi le feu, est déterminé dans le procédé, de manière qu'il est impossible de s'y tromper. Il est indiqué par l'apparition d'un phénomène qui y est décrit avec la plus grande exactitude ; & en examinant la description de cette opération, on verra que ce phénomène arrive plutôt dans le commencement que précisément au milieu. Ainsi cette expression de M. Cramer, *in medio processûs*, signifie pendant le cours de l'opération, & ne doit pas être traduite dans le sens qui paroît le plus littéral. Sur quoi il est bon d'observer que pour avoir le plaisir de m'imputer un contresens, le Traducteur se donne ici un démenti formel à lui-même ; car dans sa traduction, tom. 3. pag. 16. lig. 3. il n'a pas rendu le *in medio processûs*, par le milieu du procédé ; il a dit seulement ; (& avec raison) pendant le procédé. Mais une chose qui doit paroître fort singulière, c'est la phrase par laquelle notre Critique commence cette Remarque ; il faut qu'il ait un goût bien décidé pour

ÉCLAIRCISSEMENTS. xxxj

avancer des propositions insoutenables ;
 l prétendoit tour-à-l'heure qu'on ne dis-
 illoit pas à Paris des Pyrites de toute
 spece , il soutient à présent qu'on ne
 eut pas diminuer ce qui n'a pas été au-
 menté : *Outre* , dit-il , *qu'on ne peut pas*
iminuer un feu qui n'a pas été augmen-
é. . . . Je voudrois bien qu'il nous dise
 ourquoi on ne peut pas diminuer ce
 ui n'a pas été augmenté. Quelles que
 oient les raisons qu'il en donne , je lui
 outiens qu'elles prouveront également
 u'on ne peut pas augmenter ce qui n'a
 as été diminué , & que de ces deux pro-
 ositions il s'en suivroit nécessairement
 ue rien ne pourroit jamais être augmen-
 é ni diminué ; ceci est très-propre à
 onner un échantillon de la justesse d'es-
 prit de notre Critique.

REMARQUE.

2. Proc. chap. 2. sect. 2. *Réduisez*
le régule restant de l'opération précédén-
te en petites lames fines , l'applatissant
avec un petit marteau , & observant d'en
séparer exactement les scories. » M. Cra-
 omer ne dit point du tout qu'il faille la-
 o miner le culot , mais qu'après l'avoir
 o détaché des scories à petits coups de

xxxij ÉCLAIRCISSEMENTS.

» marteau , on doit en abatre les petits
 » angles qui pourroient endommager les
 » coupelles. » *Tunc regulum, (processus
 præced.) lenibus mallei ictibus à scoriis
 prorsus liberatum , complanatisque simul
 quæ prominent acutis superficiebus, charta
 pura involutum ope forcipis modeste impo-
 ne , bene cavendo ne superficies cupella
 cava ladatur. » Voyez Tome III. page
 » 24. dernière ligne. »*

REPONSE.

Il est vrai que M. Cramer ne prescrit point ici de réduire en lames le petit culot de régule , comme je le dis ; mais on peut voir dans l'endroit déjà cité de mon Avant-propos , que je ne me suis point du tout proposé de traduire littéralement , & mot pour mot , ce que j'ai emprunté de cet habile Chymiste. Si l'on se donne la peine de comparer les procédés de mon Livre avec ceux de M. Cramer , auxquels ils répondent , on verra qu'au contraire je me suis plutôt appliqué à en rendre le sens , en les abrégant beaucoup , en leur donnant la forme & le rang qui convenoit à mon plan , & même en y faisant quelques légers changemens qui m'ont paru convena-

ECLAIRCISSEMENTS. xxxiiij

les. Celui dont il s'agit à présent, est de cette dernière espèce ; s'il n'y a aucun inconvénient à réduire en lames le petit culot de régule, & qu'au contraire on y trouve l'avantage de le nettoyer par-là plus exactement des parcelles de scories, qui sans cette attention pourroient rester engagées dans les petites cavités, ce qui est l'objet principal dans l'occasion présente ; alors la critique du Traducteur est, à son ordinaire, minucieuse, déplacée, & sans aucun fondement.

REMARQUE.

2. Proc. ch. 2. sect. 2. *Entretien un degré de chaleur tel que la fumée qui sortira de la coupelle ne monte pas bien haut, & que vous puissiez distinguer la couleur que les scories donneront à cette coupelle.* » Il faudroit avoir la vûe bien singulièrement constituée pour juger des couleurs dans le grand feu ; M. Cramer a dit au contraire qu'il empêchoit de distinguer quels étoient les endroits de la coupelle pénétrés par les scories : » *Cognoscitur autem ignis gradus magnus, si fumus ex plumbo prorumpens ad fornicis usque lacunar feret*

b v.

xxxiv ECLAIRCISSEMENTS.

projicitur . . . : denique si cupella igneo splendore adeò luceant , ut vix distinguì possit quousque scoria intraverit , fortior etiam ignis indicatur.

REPONSE.

Et moi je dis qu'il faut avoir la vûe encore bien plus singulièrement constituée pour voir blanc ce qui est noir , & noir ce qui est blanc ; c'est cependant d'après une pareille façon d'envisager les objets, que le Traducteur ose hasarder la plus mauvaise chicane qu'on ait peut-être jamais faite. Non-seulement je n'ai jamais dit qu'on pût juger des couleurs dans le grand feu, mais j'ai avancé absolument & très-positivement le contraire. C'est précisément à cause qu'on ne peut pas juger des couleurs dans le grand feu, que dans cet endroit, (où il est essentiel que le feu ne soit pas trop fort , & où je viens de dire qu'il faut le diminuer) c'est, dis-je, à cause de cela que j'indique comme un signe auquel on peut reconnoître que le feu n'est pas trop violent, le degré de chaleur qui laisse distinguer les couleurs que les scories donnent à la coupelle. C'est par la même raison que je dis d'après M. Cramer

dans les remarques sur ce même procédé, page 200. lig. 1. *Si la fumée qui s'élève du plomb monte comme un jet jusqu'à la voûte de la mouffle . . . : si la coupelle paroît tellement rouge & embrasée, qu'on ne puisse distinguer les couleurs que lui donnent les scories en la pénétrant, cela indique que la chaleur est trop grande; il faut la diminuer.* Pourquoi le Traducteur ~~ne~~ fait-il donc dire ici précisément le contraire de ce que j'avance? Et quel peut être son motif en opposant à la description que je fais d'un degré de feu qui n'est pas trop fort, un passage de M. Cramer qui n'a nul rapport avec celui-ci, & dans lequel ce Chymiste désigne au contraire une chaleur trop violente? Il faut convenir après cela que l'infidélité du Critique est si évidente, qu'elle doit frapper les yeux des moins clairvoyans, ou tout au moins qu'il n'entend ni M. Cramer qu'il a prétendu traduire, & qu'il cite mal-à-propos, ni mon Livre qu'il a voulu critiquer, & qu'il prend à contre-sens.

REMARQUE.

Remarques du 1. Proc. ch. 2. sect. 2.

Faisant éprouver à ce mélange un degré

b vj

xxxvj) ECLAIRCISSEMENTS.

de feu assez vif, & assez long-temps continué, pour donner aux scories toutes les propriétés dont nous avons fait mention, & qui indiquent que l'opération est parfaite. » Outre qu'il n'est presque point » question de conditions de scories avant » ce passage, on n'a pas rendu le sens » de M. Cramer, qui dit que les scories » pâteuses sont sujettes à retenir quelques » molécules métalliques, & qu'ainsi il les » faut toujours examiner sous ce point » de vûe. On trouve, n°. 3. de l'appareil du procédé, 3. » *Respicias autem semper scoriam minera refractaria, an non fortè reguli quedam granula in ea dispersa sint; etenim nonnunquam scoria lentescentes aliquid metalli detinent.* » Voyez la page 52. ligne première du » Tome III. »

R E P O N S E.

J'ai rendu le sens de M. Cramer, puisque, selon cet habile Chymiste, ce sont les scories pâteuses, *scoria lentescentes*, qui retiennent quelques molécules métalliques; or j'ai dit en deux ou trois endroits de ce procédé, qu'il étoit très-essentiel que les scories fussent dans une parfaite fusion. Quant à ce que prétend

Le Traducteur, qu'il n'est presque point question de conditions de scories avant ce passage; pour prouver combien il est peu fidele, il me suffira de citer l'endroit de ce même procédé, où j'expose en détail tous les signes d'une scorification parfaite, & par conséquent les conditions que doivent avoir les scories pour la réussite de l'opération. Voici ce passage: *Lorsque vous verrez que la matiere sera en parfaite fusion; que ce qui s'attachera au crochet de fer, en le plongeant dans la matiere fondue, s'en séparera pour la plus grande partie, & retombera dans le vase; & que l'extrémité de cet instrument refroidi se trouvera enduite d'une croûte mince, brillante & polie, ce sera une marque que la scorification sera achevée, & vous la jugerez d'autant plus parfaite, que la couleur de cette croûte sera plus uniforme & plus égale.* Ce passage est à la fin de la page 182. & au commencement de la page 183. & par conséquent il est avant celui dont parle ici le Traducteur, qui se trouve à la page 188. On voit par-là que son exactitude & la bonne foi sont toujours les mêmes.

REMARQUE.

2. Proc. ch. 6. sect. 2. *La rigole du vaisseau supérieur doit être recouverte par-dessus d'une petite lame de fer qu'on y aura appliquée dans le temps que le vase étoit encore mou.* » Il ne s'agit point » ici de recouvrir la rigole d'un vase mou » d'une lame de fer ; la place qu'on lui » donne ne la rend d'aucune utilité : elle » est cependant très-nécessaire étant posée verticalement le long de la parois » du grand bassin de réception , pour » boucher une partie du trou par lequel » il communique avec le catin inférieur , » &c.

REPONSE.

Voici enfin une remarque où il me paroît que le Traducteur n'a point tort pour le fonds ; il en est de même de la suivante que je ne transcrirai point ici , pour abréger , & dans laquelle il s'agit d'un objet à-peu-près aussi important , c'est-à-dire , de la grille d'un tourneau qui n'y fait ni bien ni mal. Si j'avois autant d'envie de justifier ce qui est mal , que le Traducteur en a de critiquer ce

ECLAIRCISSEMENTS. xxxix

qui est bien, rien ne me feroit si facile que de pallier ces deux petites fautes. Mais heureusement ce n'est pas-là ma façon de penser, & je ne sçais que rectifier même les plus légers défauts quand je m'en apperçois; on trouvera donc ces deux endroits corrigés dans cette nouvelle édition. Et comme je n'ai eu d'autre vûe que l'utilité publique en rédigeant ces Elémens de Chymie, je ferois même des remercimens au Traducteur, si toutes ces remarques étoient de la nature de celles-ci, quelque minucieuses qu'elles soient, & s'il les eût faites avec les égards & la politesse que les honnêtes-gens se doivent réciproquement.

REMARQUE.

Remarques du 2. Proc. ch. 3. sect. 2.

Il est essentiel que le cuivre entre en fusion aussitôt qu'il est dans la coupelle, parcequ'il a la propriété de se calciner beaucoup plus facilement & beaucoup plus vite; lorsqu'il est simplement rouge, que lorsqu'il est fondu; c'est pour cela que nous avons prescrit d'augmenter considérablement le feu aussi-tôt que le cuivre est sous la mouffle. » Il ne faut pas attendre que

xl. ECLAIRCISSEMENTS.

» le cuivre soit sous la mouffle pour aug-
 » menter le feu ; il faut le donner tout
 » d'un coup de la force requise. M. Cra-
 » mer l'avoit dit, il falloit le suivre dans la
 » traduction de ce passage , comme dans
 » celle des autres. « *Quod ad ignis in hoc
 processu applicationem attinet , notà hunc
 cupro quàm ocysimè tanto gradu appli-
 candum esse , ut id illicò lique scat : nisi
 enim hoc fiat , cupri multum comburi-
 tur , &c.* » Mais on a cru que le mot
 » *ocysimè* , signifioit *succession* ; pendant
 » qu'il désigne la vivacité que le feu doit
 » recevoir tout d'un coup. Voyez le
 » n°. 2. des Remarques du procédé 51.
 » même tome , page 446.

R E P O N S E.

Oui, sans doute, on a cru que le mot
ocysimè signifioit *succession* ; ou, (pour
 parler plus corectement que le Traduc-
 teur) on a cru que ce mot indiquoit ici
 une *succession* , & on le croit encore ,
 quoi qu'il en puisse dire : mais pour ex-
 pliquer les raisons qu'on a d'en être très-
 persuadé, il faut rappeler ici deux véri-
 tés qu'il paroît ignorer. La premiere ,
 c'est que pour la réussite de cette opé-

raison il ne suffit pas que le cuivre entre en fusion le plus promptement qu'il est possible, mais qu'il est encore nécessaire que ce métal n'éprouve précisément que le degré de chaleur convenable pour le tenir en fusion (*). La seconde, c'est que le cuivre dont il s'agit dans cet endroit, n'est point un cuivre pur dont on connoisse le degré de fusibilité, mais un cuivre qui contient un alliage inconnu, & plus ou moins fusible, suivant la nature & la quantité de cet alliage. Cela posé, si M. Cramer avoit dit comme son Traducteur, qu'il faut, avant de mettre ce métal sous la moufle, donner d'abord un feu de la force requise pour le faire fondre, il auroit dit une absurdité, dont cet habile homme n'est certainement point capable, parcequ'on ne peut pas donner tout d'un coup le juste degré de chaleur requis pour faire fondre une chose dont on ne connoît pas le degré de fusibilité. L'intention de M. Cramer est donc d'attendre que le cuivre soit sous la moufle, pour augmenter auf-

(*) Voyez-en la raison dans le premier volume de la Chymie-pratique, page 245, à la suite de l'endroit cité par le Traducteur.

xlij ECLAIRCISSEMENTS.

si-tôt le feu de maniere à faire fondre ce métal le plus promptement qu'il est possible. Mais ce sçavant Chymiste indique en même-temps le meilleur moyen de saisir & de fixer avec toute la célérité requise le juste degré de chaleur nécessaire pour tenir ce métal seulement en fusion. Ce n'est pas par une nouvelle addition de charbon qu'il parvient à son but; cet expédient seroit mauvais, à tous égards; il se sert donc d'un soufflet portatif, par le moyen duquel on peut, à son gré & en un instant, augmenter ou laisser rallentir l'activité du feu, selon le besoin qu'on en a. S'il ne l'a pas dit expressément en exposant la premiere maniere de faire cette opération; en récompense, dans la seconde méthode qu'il donne de faire cette même opération, (méthode qui ne differe de la premiere, que parcequ'on y substitue à la coupelle une écuelle à vitrifier, ce qui ne peut occasionner aucune différence dans l'administration du feu) M. Cramer s'explique là-dessus si clairement & si positivement, qu'il est bien surprenant que son Traducteur n'ait pas pû l'entendre. Voici les propres termes de M. Cramer. *Hanc*

(*patellam vitrificatoriam*) calefactam
 repone sub fornice furni docimastici
imponere cuprum . . . & flatu follis manualis
intende ignem, ut quàm ocysimè omnia
fluant. Page 208. de la II. Partie.

M. Cramer pouvoit-il spécifier d'une
 maniere plus nette & plus précise, que
 cette augmentation du feu n'a lieu qu'a-
 près que le cuivre a été mis sous la mous-
 fle? Or ce que j'ai dit là-dessus est par-
 faitement d'accord avec ce que dit M.
 Cramer, si l'on veut se donner la peine
 de lire dans mon Livre ce procédé, au-
 quel se rapporte l'endroit des Remar-
 ques cité & critiqué par le Traducteur,
 on verra que c'est par le moyen du souf-
 flet que j'y prescris d'augmenter le feu
 aussi-tôt que le cuivre est sous la mouffle.
 Que doit-on penser après cela du ton
 aigre & magistral avec lequel le Traduc-
 teur dit : *Il ne faut pas attendre que le*
cuivre soit sous la mouffle pour augmenter
le feu . . . M. Cramer l'avoit dit, il fal-
loit le suivre dans la traduction de ce pas-
sage, comme dans celle des autres? Un
 galant homme s'exprimeroit-il jamais
 d'une pareille maniere, quand même il
 seroit bien assuré de ne se pas tromper?

REMARQUE.

Remarques du 1. proc. ch. 1. sect. 3.
Elle n'a besoin, (la mine d'antimoine) d'aucune addition pour se fondre, car il n'est pas nécessaire dans cette occasion que,
&c. » Non-seulement les additions qu'on
 » y pourroit faire sont inutiles, elles sont
 » même nuisibles, dit M. Cramer. » *Imò*
ob sulphuris mineralis abundantiam vi-
vidè ardet., neque fluxus reducentes sali-
nos fert. Partie. I. §. 185. & suiv. « Voy.
 » l'endroit cité, tome 1. pag. 259. »

RÉPONSE.

Il est vrai qu'après avoir dit que la mine d'antimoine n'a besoin d'aucune addition pour se fondre, je me contente d'en donner la raison, sans faire mention, comme M. Cramer, de l'inconvénient qu'auroient quelques-unes des additions qu'on y pourroit faire. Mais puisqu'il faut redire encore au Traducteur une chose déjà tant répétée, qu'il se ressouvienne donc une bonne fois que je n'ai pas cru devoir traduire en entier les procédés & les remarques que j'ai empruntés de M. Cramer; mais seulement les

donner en abrégé, & par extrait, Cela étant une fois bien entendu, toute critique à ce sujet, par laquelle on ne démontrera pas que j'ai omis quelques chose de nécessaire à l'intelligence & à la parfaite réussite de l'opération, est déplacée & porte à faux ; or telle est celle que fait le traducteur sur le passage dont il est à présent question ; elle est même encore vicieuse par une autre endroit, c'est qu'elle est accompagnée, comme presque toutes les autres, d'un contre-sens très-grossier. M. Cramer ne dit point du tout en général, comme son traducteur, que les additions qu'on pourroit faire à la mine d'antimoine pour la fondre, seroient nuisibles ; car, il est très-certain qu'on pourroit mêler avec cette mine beaucoup de substances, qui ne seroient nuisibles en aucune maniere à la fusion dont il s'agit, ce Chimiste trop habile & trop exact pour avancer une proposition qui seroit fautive, parcequ'elle seroit trop générale, ne parle ici que d'une seule espece-particuliere d'addition, qu'il spécifie très-clairement, c'est celle des flux salins réductifs, *neque fluxus salinos reductentes fert,*

Telles sont les remarques critiques qu'il a plu au Traducteur de la Docimastie de M. Cramer de faire sur quelques endroits de mon Livre. Quoique la réponse que j'y fais ne soit déjà que trop longue, je ne puis m'empêcher d'ajouter encore ici deux observations, parceque c'est l'équité qui me les dicte.

La première concerne un de nos plus illustres & de nos meilleurs Chymistes; c'est M. Hellot, sur lequel la critique du Traducteur est tombée de même que sur moi. J'ai lu avec beaucoup d'attention les remarques de ce Censeur sur quelques endroits de l'Ouvrage de *Schlutter* donné en François, refondu & augmenté par M. Hellot; & je puis assurer que ces critiques, dont le seul mérite est d'être en fort petit nombre, sont en général absolument minutieuses, la plupart louches, sans fondement, ou fondées sur des contre-sens du Traducteur, en un mot, qu'elles ne méritent en aucune manière l'attention du Public, & encore moins une réponse de la part de ce sçavant Académicien.

Ma seconde observation aura pour objet un endroit de l'Avertissement du

Traducteur, où il déclare que la traduction de la *Docimastie* de M. Cramer étoit un ouvrage au-dessus de ses forces, (ce qui est vrai), & qu'il ne l'a entreprise qu'avec les conseils & les secours d'un très-habile Maître, auquel il reconnoît devoir tout ce qu'il sçait de Chymie. Cela est à merveille, mais il est bon d'observer à ce sujet que cette déclaration annonçant ce Livre comme l'ouvrage de deux Auteurs, il ne faut pas confondre le travail du Maître avec celui de l'écopier ; & que si d'après l'aveu louable de ce dernier il paroît juste d'attribuer à son Maître tout ce qui pourroit s'y trouver de bon, il n'en doit pas être de même des fautes de toute espece, relevées dans le petit nombre de pages que j'ai eu occasion de lire, & qui ne peuvent donner qu'une très-mauvaise idée du reste du livre. Beaucoup d'endroits pris à contre-sens, des passages cités mal-à-propos, des assertions hasardées, absolument fausses ou absurdes, fondées sur un défaut de connoissances, avancées d'un ton plein de confiance & plus qu'avantageux ; tout cela sent l'apprenti ; c'est une besogne d'écopier, à laquelle il y a lieu de croire

xlviij ÉCLAIRCISSEMENTS.

que le Maître n'a aucune part. En effet ; rien de cela n'est comparable avec les qualités des grands Maîtres, qui à l'éendue du sçavoir & à la justesse de l'esprit joignent ordinairement beaucoup de circonspection & de politesse, & sur-tout une estimable modestie, compagne ordinaire du vrai mérite, auquel elle donne toujours un nouveau lustre,

R E M A R Q U E S

De l'Editeur de la Chymie de Lémery.

Nous allons passer maintenant à l'Editeur de la Chymie de Lémery : les observations de ce Critique ne sont pas en aussi grand nombre que celles du Traducteur de Cramer, mais elles sont à peu près aussi importantes & aussi judicieuses.

R E M A R Q U E.

Page 230. note (a), on lit : « Feu M. Geoffroy dans le Mémoire où il explique que la table des rapports, avance que le précipité blanc mis à sublimer, forme un véritable sublimé corrosif ; & il

ECLAIRCISSEMENTS. xlix

a été copié en cela par l'Auteur du nouveau Cours de Chymie, suivant les principes de Newton & de Stal, & par celui des Elemens de Chymie-pratique. Ce sentiment est bien contraire à celui de Lémery, qui dit ici que ce sublimé est un sublimé doux. mais il est certain que ces deux Chymistes étoient l'un & l'autre dans l'erreur ; car le précipité blanc étant sublimé ne forme, ni un sublimé corrosif, ni un sublimé doux. Il ne forme pas un vrai sublimé corrosif, c'est-à-dire, que le mercure n'y est pas chargé d'une aussi grande quantité surabondante d'acide marin qu'il est capable d'en recevoir, &c. ».

R E P O N S E.

A cela je réponds tout simplement, que ce que l'Editeur m'impute ici est absolument faux dans tous les points. Jamais j'ai avancé que le précipité blanc mis à sublimer, formât un sublimé aussi corrosif que celui qui est fait par la méthode ordinaire ; au contraire, page 348. Tome I. de la première édition de la Chymie-pratique, je mets positivement le sublimé corrosif au nombre de ceux
Tome I. c

I ECLAIRCISSEMENTS

qui ne sont point usités, à cause qu'ils ont quelque inconvénient, & je spécifie singulièrement l'inconvénient *d'être moins corrosifs* que ceux qui sont faits par de meilleures méthodes: ce qui prouve en même temps avec évidence, qu'il n'est pas moins faux que j'aie copié en cela M. Geoffroy, puisque ma proposition est essentiellement toute différente de celle de ce Chymiste, qui dit seulement dans le Mémoire cité par l'Editeur, que le précipité blanc, mis à sublimer, se change en sublimé corrosif; sans avertir, comme je l'ai fait, que ce sublimé est moins corrosif que celui qui est fait par la méthode ordinaire.

Après un pareil éclaircissement on aura sans doute de la peine à concevoir pourquoi l'Editeur, non content de me taxer mal-à-propos d'être tombé à ce sujet dans une erreur, s'avise encore de joindre l'outrage à l'injustice, en avançant faussement que j'ai copié en cela M. Geoffroy. Si ce Critique avoit eu la bonne-foi de rapporter exactement & en entier, ce que j'avance à ce sujet, il n'y auroit pas eu la moindre discussion; mais il n'a pas daigné me faire cette grâce; je n'entreprends pas de deviner ici les rai-

ECLAIRCISSEMENTS. H

ons qui l'en ont empêché ; ce qu'il y a de certain, c'est que s'il eût fait ce que les bon procédés exigeoient dans cette occasion, il n'auroit pû sans une injustice trop évidente, me reprocher une faute que je n'ai pas faite, & me dire une injure que je n'ai pas méritée.

Quoi qu'il en soit, puisqu'il a plû à l'Editeur de m'associer dans cette critique avec l'Auteur du Nouveau Cours de Chymie suivant les principes de Newton & de Sthal, je profite avec plaisir de l'occasion qui se présente de détromper le Public sur l'opinion tout-à-fait désavantageuse que notre Censeur s'efforce lui donner de l'ouvrage de cet habile physicien. Il est facile de voir, par exemple, que le reproche que l'Editeur lui fait ici, aussi bien qu'à M. Geoffroy, est qu'une mauvaise chicane & une dispute de mots. Car quoique le limé de mercure, que l'on prépare avec le précipité blanc seul, ne soit pas le plus corrosif de tous les sublimés, il n'est pas moins pour cela un véritable, & même un puissant corrosif, puisqu'il ne peut être pris intérieurement sans danger, & que l'Editeur lui-même est obligé de convenir. Pourquoi donc s'avise-

t'il de faire un crime à cet Auteur de ce qu'il nomme sublimé corrosif un sublimé qui réellement est corrosif? Il faut avoir une furieuse envie de critiquer, & en même temps trouver bien peu de matière à une critique censée, pour recourir à une chicane aussi puérile que l'est celle-ci. C'est précisément comme si l'on reprochoit à quelqu'un de nommer esprit de nitre fumant, un esprit de nitre visiblement bien fumant, & cela sous prétexte qu'il seroit possible d'en faire encore de plus fumant. Cette comparaison est d'autant plus juste que l'Auteur du Cours de Chymie, suivant Newton & Stahl, savoit très-bien qu'il y a des sublimés de mercure plus ou moins corrosifs, puisqu'il avoit dit expressément *comme les sublimés corrosifs sont chargés plus ou moins de sel acide, &c.* pag. 161. tom. 2. de l'édition de 1737.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner en détail les autres traits de la critique que fait l'Editeur de divers endroits du nouveau Cours de Chymie, suivant les principes de Newton & de Stahl; le trait dont je viens de parler, que je n'ai pas choisi, & qui se présentait à moi tout naturellement, puisqu'il tomboit également sur moi-même, ce trait, dis-

ECLAIRCISSEMENTS. liij

e, peut faire juger du mérite des autres; e me contente donc d'avertir qu'on rendroit une idée bien fautive, & en même temps bien injuste, de ce Livre, rempli d'excellentes choses, le premier dans lequel la vraie théorie de la Chymie ait été exposée dans notre langue, & qui ne peut être l'ouvrage que d'un homme de beaucoup d'esprit, si on l'apprécioit uniquement d'après les critiques de l'Editeur, critiques dures, outrageantes, visiblement dictées par la passion, & par conséquent suspectes à tous les gens sensés, si sçavent combien on doit se méfier, & faire peu de cas, de ce qu'avance un rivain, dont la partialité paroît portée au plus haut degré. Mais suivons l'Editeur dans ses observations.

REMARQUE.

Page 232. note (b), sur la fin on lit : On conçoit aisément sans être fort versé dans la Chymie, que la base du sel marin seul ne se rencontrant point ici, *lorsqu'on précipite par l'acide marin le mercure dissous par l'esprit de nitre*) Il ne peut former aucune union saline avec l'acide nitreux. Néanmoins l'Auteur des Elémens de Chymie-pratique

LIV ECLAIRCISSEMENTS.

» dit positivement, qu'il reste aussi dans
 » la dissolution de mercure par l'esprit de
 » nitre après sa précipitation par l'acide
 » marin seul, un nitre quadrangulaire :
 » on peut dire que sur ce point cet au-
 » teur est véritablement auteur original ;
 » je ne sçache que lui qui ait avancé une
 » proposition aussi singulière. »

R E P O N S E.

Je conviens qu'il s'est glissé une faute très-manifeste dans cet endroit de la première édition ; mais j'espère en même temps que les Lecteurs exempts de passion me feront la grace de la regarder pour ce qu'elle est, & qu'ils voudront bien ne pas croire qu'elle s'est trouvée dans cet endroit parceque j'ignorois que le nitre quadrangulaire est composé de l'acide nitreux uni avec l'alkali fixe qui sert de base au sel marin ; puisque dans toutes les autres occasions où il a été question de ce sel dans mon Livre, je n'ai jamais manqué d'en donner cette idée, & de le définir de la sorte. Je ne doute même en aucune manière que l'Editeur ne soit forcé de me rendre intérieurement cette justice ; mais puisque l'animosité qu'il fait paroître contre moi, me prive de la satisfaction que j'aurois eue à m'en rap-

porter là-dessus au témoignage de sa conscience, je me flatte qu'on ne trouvera pas mauvais que je récuſe ici son jugement, & que je mette le Public à portée d'apprécier la réflexion par laquelle il termine cette note.

Quelle peut être en effet son intention lorsqu'il ajoute ? *On peut dire que c'est ce point cet Auteur est véritablement Auteur original ; je ne ſçache que lui qui a avancé une proposition auffi ſingulière.* Il ſemble qu'il voudroit faire entendre par-là que ſur les autres points je ſuis qu'un copifte & un plagiaire. Si c'eſt-là ſon idée, il a certainement grand tort ; car jamais on n'a exigé qu'un Auteur qui écrit les Elémens d'une Science, ſoit en même temps l'inventeur de tous les principes de cette même Science, & on ne peut ſans injuſtice donner ces noms odieux qu'à ceux qui veulent ſe faire paſſer pour les auteurs des découvertes qui ont été faites par d'autres : or je ne me ſuis jamais donné comme inventeur que de ce qui m'appartient en propre, & très-légitimement. Toutes les fois que j'ai eu occaſion de parler des découvertes faites par d'autres ſymphiſtes, je les ai cités avec éloges,

comme cela est juste , & si je n'ai pas toujours fait toutes les citations qu'il étoit possible de faire , c'est parcequ'il auroit été aussi ridicule qu'inutile d'allonger un Livre qui doit être court , en citant continuellement d'anciens Auteurs qui sont déjà assez connus de tout le monde , ou bien qui ne peuvent être connus de personne avec certitude. Malgré cela , comme en composant cet Ouvrage je n'avois pas sous les yeux tous les livres dont j'ai tiré des secours , il n'est pas impossible que j'aie oublié , contre mon intention , de faire quelques citations essentielles ; aussi jamais je ne trouverai mauvais qu'en pareil cas on m'en fasse ressouvenir , & alors je réparerai cette omission avec grand plaisir , comme je le fais à présent à l'égard de M. Lémery le pere , que l'Editeur de son Livre m'avertit , page 214. être l'inventeur de la maniere de faire une sorte de sublimé corrosif avec le mercure & le sel marin seuls.

Nous voilà , comme on le voit , bien éloignés du nitre quadrangulaire , qui a donné occasion à l'Editeur de faire la réflexion à laquelle je viens de répondre ; aussi est-il très-évident qu'elle étoit absolument inutile pour relever la faute que ce Critique me reproche en cet en-

Aroit, & qu'elle ne peut avoir eu d'autre motif & d'autre but, que de placer ici un trait de satire uniquement fondée sur l'équivoque très-platte du mot *original*. Ce sont-là de ces choses qui peuvent échapper à un honnête-homme dans un accès d'humeur noire, mais dont, reflexion faite, il doit rougir & se repentir.

REMARQUE.

Page 304. note (q), vers le milieu, l'Editeur dit: « L'Auteur des Elémens
 » de Chymie-pratique est dans l'erreur,
 » lorsqu'il dit *que toutes les chaux d'an-*
 » *timoine poussées à la violence du feu,*
 » *se réduisent en verre, mais non pas*
 » *avec une égale facilité.* La généralité
 » de cette proposition est démentie par
 » l'impossibilité qu'il y a, & qui est con-
 » nue de tous les Chymistes, de vitrifier
 » l'antimoine diaphorétique, le bézoard
 » minéral, la céruse d'antimoine, la ma-
 » tiere perlée, l'antihectique de Potérius,
 » & généralement toutes les chaux d'an-
 » timoine qui ne contiennent plus de
 » principe inflammable, & qui par con-
 » séquent ne peuvent point entrer en fu-
 » sion, quelque violente & quelque lon-

lviii) ÉCLAIRCISSEMENTS.

« que que soit l'action du feu qu'on leur
« fait éprouver, &c. ».

R E P O N S E.

Il est vrai que cette proposition est trop générale, mais bien entendu que c'est en la prenant telle que l'Editeur l'énonce ici, c'est-à-dire, altérée & tronquée, suivant la coutume de cet équitable Ecrivain, & non pas telle que je l'ai énoncée moi-même, c'est-à-dire, avec les modifications qui restreignent sa trop grande généralité; car immédiatement après ce qu'il a cité, j'ajoute : *En général plus les chaux d'antimoine ont perdu de phlogistique par la calcination, & plus leur vitrification est difficile.* Or il est évident que cette seconde partie de ma proposition, qu'il a plu à l'Editeur de supprimer, la rend bien différente; car pour lors elle signifie positivement, que la difficulté qu'on a à vitrifier les chaux d'antimoine, est toujours proportionnée à la quantité de phlogistique qu'elles ont perdu; d'où il suit nécessairement qu'une chaux, dont la calcination auroit été poussée à l'extrême, seroit aussi d'une extrême difficulté à vitrifier. Et je soutiens que c'est-là tout ce qu'on peut as-

ÉCLAIRCISSEMENTS. lix
surer de positif à ce sujet ; l'Editeur s'avance donc beaucoup trop lui-même en assurant hardiment , comme il le fait , qu'il y a des chaux d'antimoine qui ne peuvent point entrer en fusion , quelque violente & quelque longue que soit l'action du feu qu'on leur fasse éprouver , puisqu'il décide de l'effet d'une expérience que ni lui , ni aucun autre Chymiste n'oseroit assurer avoir jamais poussée jusqu'où elle peut aller , & qu'il s'expose par-là à recevoir un démenti de la part de ceux qui pourroient peut-être par la suite produire une chaleur capable de la faire réussir.

REMARQUE.

Page 479. note (c) , l'Editeur dit :
« L'Auteur des Elémens de Chymie-
» théorique prétend que jusqu'à lui les
» Chymistes n'ont point expliqué la cau-
» se de ce phénomène, (*la détonation du*
» *nitre*), & il attribue cette cause à ce
» que l'acide nitreux , en s'unissant au
» phlogistique du charbon, forme avec
» lui une espece de soufre si combustible,
» qu'il s'enflamme dans le moment même
» qu'il est formé : à la bonne heure ;
» mais la question n'étoit pas de sçavoir
c.vj.

LX ECLAIRCISSEMENTS.

» si ce Soufre est extrêmement combus-
 » tible , mais pourquoi il est plus com-
 » bustible qu'un autre , & sur-tout pour-
 » quoi il produit tant de bruit & de fra-
 » cas lorsqu'il prend feu ? S'il étoit donc
 » vrai qu'avant l'Auteur dont on parle
 » ici, personne n'eût expliqué la déto-
 » nation du nitre , cette explication se-
 » roit encore à trouver. Heureusement
 » M. Stahl a donné , il y a long-temps ,
 » une théorie aussi satisfaisante qu'ingé-
 » nieuse de cet effet singulier ; il a fait
 » voir que ; &c. »

· R E P O N S E .

Apparemment que je n'ai pas rendu
 ma pensée avec assez de précision & de
 clarté dans cet endroit, puisque l'Edi-
 teur ne m'a pas compris; voici donc po-
 sitivement ce que je pense à ce sujet; j'ai
 plutôt eu intention de parler d'un effet
 qui précède & occasionne l'inflamma-
 tion de l'acide nitreux , que de cette in-
 flammation même , & je soupçonne qu'il
 y a dans la détonation du nitre deux ef-
 fets très-distincts l'un de l'autre, sçavoir
 la décomposition de ce sel neutre , de la-
 quelle résulte un nouveau composé que
 je regarde comme une espèce de soufre
 ou de phosphore , & l'inflammation de

ce soufre nitreux, qui occasionne la destruction totale de son acide. Je sçavois très-bien que M. Stal avoit expliqué ce dernier effet d'une manière fort ingénieuse; aussi ce n'est point du tout l'inflammation, & la destruction de l'acide nitreux que j'ai prétendu expliquer dans cet endroit, puisque d'ailleurs j'en avois fait mention antérieurement, mais seulement la décomposition préliminaire du nitre considéré comme sel neutre, ce qui est un objet tout différent. On peut se convaincre que je rapporte cette décomposition, & la production de la nouvelle combinaison qui en résulte, à la doctrine des affinités; doctrine que l'Editeur rejette dans plusieurs de ses notes, & sur laquelle je tâcherai de donner de nouveaux éclaircissemens dans une nouvelle édition de la Chymie-théorique, où ils seront mieux placés qu'ici.

On voit par ce que nous venons de dire, que la critique de l'Editeur n'est fondée que sur ce qu'il n'a pas bien saisi ma pensée; ce qui peut venir, comme je l'ai déjà dit, de ce que je ne me suis pas expliqué assez clairement. Mais une chose qui ne lui est pas pardonnable, à cause de la passion qu'elle décele, c'est de me faire parler tout autrement que je

Lxi] ÉCLAIRCISSEMENTS.

ne par'e en effet. *L'Auteur des Elémens de Chymie-theorique*, dit notre Censeur, prétend que jusqu'à lui les Chymistes n'ont point expliqué la cause de ce phénomène, & il attribue cette cause à ce que, &c. Si j'avois dit : *JUSQU'A MOI les Chymistes n'ont pas expliqué la cause de ce phénomène ; J'ATTRIBUE cette cause à ce que, &c.* l'Editeur auroit pu en conscience se servir des termes qu'il a employés pour exposer ce que j'avance à ce sujet ; mais heureusement il s'en faut beaucoup que je me sois exprimé d'une manière aussi peu convenable : j'ai dit simplement : *Jusqu'à présent les Chymistes n'ont point expliqué la cause de ce phénomène ; pour moi, je conjecture, &c.* *Jusqu'à présent* ne contient point l'égoïsme indécant que l'Editeur a voulu me prêter. Dire, *je conjecture*, c'est s'exprimer d'une manière infiniment plus modeste & moins affirmative, que de dire *j'attribue*. Il est donc évident que l'Editeur, en me faisant parler ici comme il lui plaît, a voulu me donner deux ridicules, mais qu'il n'a pu le faire sans se rendre coupable de deux infidélités.

Voilà à quoi se réduisent, pour ce qui me concerne directement, les Observations de l'Editeur de Lémery ; c'en

est assez pour mettre le Public en état de juger de la valeur intrinsèque des critiques de cet Ecrivain , & de la manière dont elles sont exécutées. Comme je n'avois jamais parlé de lui , ni directement , ni indirectement , que dans les termes les plus obligeans , je n'ai pu qu'être extrêmement surpris des critiques dures & pleines de fiel , qu'il s'est efforcé de faire de quelques endroits de mon Ouvrage ; & je ne sçais par quel motif il a mis de l'humeur dans une occasion comme celle-ci , où , (puisqu'il avoit envie de relever des fautes qu'il croyoit voir) il ne s'agissoit que de discuter la vérité le plus simplement , & avec le plus de décence qu'il étoit possible. Suffiroit il donc pour encourir la disgrâce de cet Ecrivain d'être son compatriote , son confrere & son contemporain ? Je veux bien ne le pas croire , quoique tout le monde puisse se convaincre qu'il a cherché à déprimer , le plus qu'il lui a été possible , tous ceux de nos Auteurs Chymistes , (à l'exception d'un seul) qui ont les qualités dont je viens de parler , tandis qu'il affecte de réserver ses éloges & ses épithètes obligeantes pour les défunts & pour les étrangers. Je ne doute point , par exemple , que les Lecteurs

judicieux, qui méprisent avec raison ces petites rivalités d'Auteurs, ne soient choqués de l'indécence & de la dureté que l'Editeur a mises constamment dans les critiques très-nombreuses, & la plupart injustes, par lesquelles il s'efforce d'avilir un Ouvrage moderne, aussi estimable qu'il est estimé à cause de son utilité reconnue pour la pratique de la Médecine, je veux parler de la Chymie médicinale; l'accueil que le Public fait à ce Livre, met son Auteur bien au-dessus de toutes les chicanes que lui fait l'Editeur de Lémery; aussi je n'entrerai à ce sujet dans aucun détail, qui seroit d'ailleurs déplacé; je me contenterai de faire remarquer qu'une partie de ces observations tombent sur des endroits qui ont entièrement été changés dans la nouvelle édition, laquelle est datée d'une année antérieure à celle de Lémery, & l'a effectivement précédée. Circonstance remarquable, qui auroit bien du engager cet Ecrivain à supprimer des critiques qui dès lors n'avoient plus le moindre fondement, & à traiter avec plus d'égards un Auteur qui lui donnoit un si bel exemple par le zèle qu'il témoigne en toute occasion pour l'honneur de sa profession & pour celui de ses confreres.



TABLE

DES CHAPITRES

du premier Volume.

SECTION I. *Des opérations qui se font sur les Substances salines minérales,* page 1

CHAPITRE I. *De l'Acide vitriolique.* ibid.

Premier Procédé. *Retirer le Vitriol des Pyrites.* ibid.

2. Proc. *Retirer le Soufre des Pyrites & autres Minéraux sulphureux.* 9

3. Proc. *Extraire l'Alun des Minéraux alumineux.* 16

4. Proc. *Extraire l'Acide vitriolique du Vitriol vert.* 28

5. Proc. *Décomposer le Soufre par la combustion, & en retirer l'Acide.* 37

6. Proc. *Concentrer l'Acide vitriolique.* 42

7. Proc. *Décomposer le Tartre vitriolé par l'intermede du Phlogistique, ou faire*

du Soufre, en combinant ensemble l'Acide vitriolique & le Phlogistique. 48

CHAPITRE II. De l'Acide nitreux. 53

1. Proc. *Retirer le Nitre des terres & pierres nitreuses. Purification du Salpêtre. Eau-mere. Magnésie.* ibid.
2. Proc. *Décomposer le Nitre par l'intermede du Phlogistique. Nitre fixé par les charbons. Clyffus de Nitre. Sel Polycrèste.* 65
3. Proc. *Décomposer le Nitre par l'intermede de l'Acide vitriolique. Esprit de Nitre fumant. Sel de duobus. Purification de l'Esprit de Nitre.* 75

CHAPITRE III. De l'Acide marin. 84

1. Proc. *Retirer le Sel marin des eaux de la mer & des fontaines salées. Sel d'Epſom.* ibid.
2. Proc. *Expériences sur la décomposition du Sel marin, par l'intermede du Phlogistique. Phosphore de Kunckel.* 90
3. Proc. *Décomposer le Sel marin par l'intermede de l'Acide vitriolique. Sel de Glauber. Purification & concentration de l'Esprit de Sel.* 122
4. Proc. *Décomposer le Sel marin par l'intermede de l'Acide nitreux. Eau regale. Nitre quadrangulaire.* 135

CHAPITRE IV. Du Borax. 137

DES CHAPITRES. lxvij

Proc. Décomposer le Borax par l'inter-
mede des Acides , & en séparer le Sel
sédatif par sublimation & cristalisa-
tion. 137

SECTION II. Des opérations qui se font
sur les Métaux. 148

CHAPITRE I. De l'Or. ibid.

1. **Proc.** Séparer l'Or , par l'amalgame
avec le Mercure , d'avec les terres &
les pierres avec lesquelles il se trouve
mêlé. ibid.

2. **Proc.** Dissoudre l'Or dans l'Eau-ré-
gale , & le séparer d'avec l'Argent par
son moyen. Or fulminant. Réduction
de l'Or fulminant. 158

3. **Proc.** Dissoudre l'Or par le Foie de
Soufre. 169

4. **Proc.** Séparer l'Or d'avec toute autre
substance métallique , par le moyen de
l'Antimoine. 173

CHAPITRE II. De l'Argent. 183

1. **Proc.** Séparer l'Argent de ses mines ,
par le moyen de la scorification avec le
Plomb. ibid.

2. **Proc.** Affinage de l'Argent par la cou-
pelle. 195

3. **Proc.** Purifier l'Argent par le Nitre. 207

4. **Proc.** Dissoudre l'Argent dans l'Eau-

forte, & le séparer, par ce moyen, de toute autre substance métallique. Purification de l'Eau-forte. Précipitation de l'Argent par le Cuivre. 212

5. Proc. Séparer l'Argent d'avec l'Acide nitreux par la distillation. Cristaux de Lune. Pierre infernale. 222

6. Proc. Séparer l'Argent de l'Acide nitreux, en le précipitant en Lune-cornée. Réduction de la Lune-cornée. 226

7. Proc. Dissoudre l'Argent, & le séparer d'avec l'Or par la cémentation. 231

CHAPITRE III. Du Cuivre. 240

1. Proc. Séparer le Cuivre de sa mine. *ibid.*

2. Proc. Purifier le Cuivre noir, & le rendre malléable. 246

3. Proc. Priver le Cuivre de son Phlogistique par la calcination. 250

4. Proc. Ressusciter la chaux de Cuivre, & la réduire en Cuivre, en lui rendant du Phlogistique. 253

5. Proc. Dissoudre le Cuivre dans les Acides minéraux. 254

CHAPITRE IV. Du Fer. 258

1. Proc. Séparer le Fer de sa mine. *ibid.*

2. Proc. Donner de la malléabilité à la fonte & au Fer aigre. 265

3. Proc. Convertir le Fer en Acier. 268

DES CHAPITRES. IxiX

4. Proc. *Calcination du Fer, Divers Saffrans de Mars.* 273

5. Proc. *Dissolution du Fer par les Acides minéraux.* 276

CHAPITRE V. *De l'Etain.* 279

1. Proc. *Séparer l'Etain de sa mine.* *ibid.*

2. Proc. *Calcination de l'Etain.* 282

3. Proc. *Dissolution de l'Etain par les Acides minéraux. Liqueur fumante de Libavius.* 291

CHAPITRE VI. *Du Plomb.* 294

1. Proc. *Séparer le Plomb de sa mine.* *ibid.*

2. Proc. *Séparer le Plomb d'avec le Cuivre.* 302

3. Proc. *Calcination du Plomb.* 303

4. Proc. *Préparation du verre de Plomb.* 311

5. Proc. *Dissoudre le Plomb par l'Acide nitreux.* 315

CHAPITRE VII. *Du Mercure.* 322

1. Proc. *Séparer le Mercure de sa mine, ou le revivifier du Cinnabre.* *ibid.*

2. Proc. *Donner au Mercure, par l'action du feu, l'apparence d'une chaux métallique.* 329

3. Proc. *Dissolution du Mercure dans l'Acide vitriolique. Turbith minéral.* 332

4. Proc. Combiner le Mercure avec le Soufre. *Æthiops minéral.* 336
5. Proc. Sublimier en Cinnabre la combinaison de Mercure & de Soufre. 339
6. Proc. Dissoudre le Mercure dans l'Acide nitreux. Divers précipités mercuriels. 341
7. Proc. Combiner le Mercure avec l'Acide du Sel marin. Sublimé corrosif. 345
8. Proc. Sublimé doux. 352
9. Proc. Panacée mercurielle. 357
- SECTION III. Des Opérations qui se font sur les Demi-Métaux. 359
- CHAPITRE I. De l'Antimoine. *ibid.*
1. Proc. Séparer l'Antimoine de sa mine par la fusion. *ibid.*
2. Proc. Règle d'Antimoine ordinaire. 361
3. Proc. Règle d'Antimoine précipité par les Métaux. 366
4. Proc. Calcination de l'Antimoine. 371
5. Proc. Réduire la chaux d'Antimoine en Régale. 376
6. Proc. Calcination de l'Antimoine par le Nitre. Foie d'Antimoine. Saffran des Métaux. 383
7. Proc. Autre calcination d'Antimoine par le Nitre. Antimoine diaphoréti-

DES CHAPITRES. lxxj

- que. Matière perlée. Clyffus d'Antimoine.* 385
8. Proc. *Vitrifier la chaux d'Antimoine.* 393
9. Proc. *Kermès minéral.* 396
10. Proc. *Dissoudre le Régule d'Antimoine dans les Acides minéraux.* 404
11. Proc. *Combinaison le Régule d'Antimoine avec l'Acide du Sel marin. Beurre d'Antimoine. Cinnabre d'Antimoine,* 410
12. Proc. *Décomposer le Beurre d'Antimoine par l'interméde de l'eau seule. Poudre d'Algaroth, ou Mercure de vie. Esprit de Vitriol philosophique.* 420
13. Proc. *Bézoard minéral. Esprit de Nitre bézoardique.* 424
14. Proc. *Fleurs d'Antimoine.* 432
15. Proc. *Réduire le Régule d'Antimoine en Fleurs.* 435
- CHAPITRE II. *Du Bismuth.* 438
1. Proc. *Retirer le Bismuth de sa mine.* *ibid.*
2. Proc. *Dissoudre le Bismuth par les Acides minéraux. Magistère de Bismuth. Encre de sympathie.* 442
- CHAPITRE III. *Du Zinc.* 454
1. Proc. *Retirer le Zinc de sa mine, ou de la Pierre calaminaire.* *ibid.*

Lxxij TABLE DES CHAPITRES.

1. Proc. *Sublimer le Zinc en Fleurs.* 459
3. Proc. *Combiner le Zinc avec le Cuivre.*
Cuivre jaune. Similor, &c. 464
4. Proc. *Dissoudre le Zinc dans les Aci-*
des minéraux. 473
- CHAPITRE IV. *De l'Arsenic.* 477
1. Proc. *Retirer l'Arsenic des matieres*
qui en contiennent. Saffre ou Smalt.
ibid.
2. Proc. *Séparer l'Arsenic d'avec le Sou-*
fre. 489
3. Proc. *Donner à l'Arsenic la forme mé-*
tallique. Régule d'Arsenic. 495
4. Proc. *Distillation de l'Acide nitreux*
par l'intermede de l'Arsenic. Eau-
forte bleue. Nouveau Sel neutre arse-
nical. 501
5. Proc. *Alkaliser le Nitre par l'Arse-*
nic. 506

Fin de la Table des Chapitres.

ÉLÉMENTS



ÉLÉMENTS

DE CHYMIE PRATIQUE.



PREMIERE PARTIE.
DES MINERAUX.

SECTION PREMIERE.

*Des Opérations qui se font sur les
substances salines Minérales.*



CHAPITRE PREMIER.

DE L'ACIDE VITRIOLIQUE.

PREMIER PROCÉDÉ.

Retirer le Vitriol des Pyrites.

PRENEZ telle quantité qu'il vous
plaira de Pyrites ferrugineu-
ses ; laissez-les exposées à l'air
pendant quelque tems : elles se gerse-
ront, se fendront, perdront leur brillant,

Tom. I,

A

& se réduiront en poudre. Mettez cette poudre dans une cucurbite de verre, & versez dessus le double de son poids d'eau chaude ; agitez le tout avec un petit bâton, la liqueur deviendra trouble. Versez-la encore chaude dans un entonnoir de verre garni d'un filtre de papier gris, & laissez-la se filtrer, & couler dans une autre cucurbite de verre, sur laquelle vous aurez placé l'entonnoir. Reversez de nouvelle eau chaude sur la poudre de Pyrites; filtrez-la de même, & réitérez en diminuant toujours la quantité d'eau; jusqu'à ce que l'eau que vous retirerez de dessus les Pyrites, ne vous paroisse plus avoir aucune saveur astringente & vitriolique.

Rassemblez toutes ces eaux vitrioliques dans un vaisseau de verre évafé; placez ce vase sur un bain de sable, & l'échauffez jusqu'au point qu'il sorte une fumée assez considérable; mais observez de ne point faire bouillir la liqueur. Continuez ce même degré de feu, jusqu'à ce que la superficie de la liqueur commence à se ternir, comme s'il étoit tombé de la poussière dessus; cessez pour lors d'évaporer, & portez le vaisseau dans un endroit frais; il s'y forme

ra dans l'espace de vingt-quatre heures une certaine quantité de cristaux de couleur verte, & de figure romboïdale, qui sont du Vitriol de Mars. Décantez la liqueur qui reste; ajoutez-y le double de son poids d'eau; filtrez, évaporez, & la laissez cristalliser comme la première fois; répétez cela jusqu'à ce qu'elle ne fournisse plus du tout de cristaux. Gardez séparément les cristaux que vous aurez retirés à chaque cristallisation.

REMARQUES.

Les Pyrites sont des minéraux; dont la pesanteur & la couleur brillante en imposent souvent aux personnes qui n'ont pas sur les Mines beaucoup de connoissances. On les croiroit, au premier coup d'œil, des Mines fort riches; cependant elles ne sont composées que d'une petite quantité de métal uni avec beaucoup de soufre ou d'arsenic; quelquefois avec l'un & l'autre.

Lorsqu'on les frappe avec un briquet d'acier, elles jettent des étincelles comme les pierres à fusil, & répandent une odeur sulphureuse. Cette petite épreuve momentanée peut servir à les faire re-

connoître. Le métal qui se trouve le plus fréquemment & le plus abondamment dans les Pyrites, est le fer; quelquefois la quantité de ce métal égale & surpasse même celle du soufre. Outre les matieres métalliques & sulphureuses, les Pyrites contiennent aussi une certaine quantité de terre non métallique.

Il y a plusieurs especes de Pyrites; les unes ne contiennent que du fer & de l'arsenic : elles n'ont pas toutes la propriété de tomber d'elles-mêmes en efflorescence à l'air, & de se changer en Vitriol; il n'y a que celles qui sont simplement ferrugineuses & sulphureuses, ou du moins qui ne contiennent qu'une très-petite quantité de cuivre ou d'arsenic : encore, parmi celles qui ne sont composées que de fer & de soufre, y en a-t-il qui restent des années entières exposées à l'air sans fleurir, ou même qui n'y éprouvent jamais aucune altération sensible.

L'efflorescence des Pyrites ferrugineuses, & les altérations qu'elles éprouvent, sont très-dignes de remarque. Ces phénomènes dépendent de la propriété singulière qu'a le fer de décomposer le soufre avec le secours de l'hu-

midité. Si on mêle exactement ensemble de la limaille de fer bien fine avec des fleurs de soufre, & qu'on humecte ce mélange avec de l'eau, il s'échauffe considérablement, se gonfle, laisse échapper des vapeurs sulphureuses, & même s'enflamme : ce qui reste se trouve changé en Vitriol martial. Le soufre, par conséquent, se décompose dans cette occasion ; la partie inflammable se dissipe ou se consume, & son acide se joint au fer, avec lequel il forme le Vitriol.

La même chose arrive aux Pyrites qui ne sont qu'un composé de fer & de soufre ; il y en a cependant, comme nous avons dit, qui ne peuvent tomber d'elles-mêmes en efflorescence, & se changer en Vitriol. Cela arrive apparemment parce que les parties ferrugineuses & sulphureuses de ces Pyrites ne sont point intimement mêlées ensemble, ou qu'il se trouve quelques parties terreuses interposées entr'elles.

Il faut, pour retirer du vitriol de ces sortes de Pyrites, leur faire éprouver pendant quelque temps l'action du feu, qui brûlant une portion de leur soufre, & rendant leur tissu moins compact, donne moyen à l'air & à l'humidité, auxquels

on les expose ensuite , de les pénétrer ; & de procurer en elles les mêmes changemens qu'éprouvent celles qui fleurissent d'elles-mêmes.

Les Pyrites qui contiennent du cuivre & de l'arsenic , & qui ne peuvent par cette raison tomber en efflorescence , ont aussi besoin d'éprouver l'action du feu , qui outre les effets qu'il produit sur les Pyrites simplement sulphureuses & ferrugineuses , dissipe aussi la plus grande partie de l'arsenic. Ces Pyrites après la torréfaction étant exposées à l'air pendant un an ou plus , donnent aussi du Vitriol ; mais ce Vitriol n'est point simplement ferrugineux , il est joint avec une certaine quantité de Vitriol bleu , qui a le cuivre pour bāse.

Il y a aussi quelquefois de l'Alun dans les eaux vitrioliques qu'on a retirées de dessus les Pyrites ; c'est à cause du mélange de ces différens sels , que nous avons dit qu'il est bon de conserver à part les cristaux qu'on retire dans les différentes cristallisations. On peut , par ce moyen , les examiner séparément , & voir de quelle espece ils sont.

Lorsque le Vitriol de Mars n'est altéré que par le mélange du Vitriol de cui-

vre, il est facile de le purifier, & de le rendre entierement martial, en le dissolvant dans l'eau, & mettant des lames de fer dans cette dissolution. Le fer ayant plus d'affinité que le cuivre avec l'Acide vitriolique, en sépare ce métal, & se substitue à sa place pour former du Vitriol purement ferrugineux.

Le travail en grand par lequel on retire le Vitriol des Pyrites se fait ainsi. On rassemble une grande quantité de Pyrites dans un terrain exposé à l'air, elles sont amoncelées les unes sur les autres à la hauteur d'environ trois pieds. On les laisse en cet endroit éprouver l'action de l'air, du soleil & de la pluie pendant trois ans, ayant soin de les remuer de six en six mois, afin de faciliter l'efflorescence de celles qui sont dessous. On conduit par des canaux dans une citerne, l'eau de pluie qui a lavé ces Pyrites; & quand on en a amassé une assez grande quantité, on la fait évaporer jusqu'à pellicule dans de grands vaisseaux de plomb, ayant soin d'y jeter une certaine quantité de fer, dont une partie se dissout dans cette liqueur, parce qu'elle contient de l'Acide vitriolique qui n'en est pas suffisamment saturé. Lorsqu'elle est suffi-

famment évaporée , on la met dans d'autres grands vaisseaux de plomb ou de bois, pour y laisser former les cristaux. On a soin de mettre dans ces mêmes vaisseaux , plusieurs morceaux de bois différemment entre-croisés, qui multiplient les surfaces sur lesquelles les cristaux peuvent s'attacher.

Les pyrites ne sont point les seuls minéraux dont on puisse retirer du Vitriol : toutes les Mines de fer & de cuivre qui contiennent du soufre , peuvent aussi fournir du Vitriol verd ou bleu, suivant leur nature, en les torréfiant & les laissant long-temps exposées à l'air ; mais comme il y a plus de profit à en retirer les métaux qu'elles contiennent , on n'en fait pas ordinairement cet usage. Il est plus facile d'ailleurs, de retirer le Vitriol des Pyrites , que de ces autres matières minérales.



II. PROCÉDÉ.

Retirer le Soufre des Pyrites, & autres Minéraux sulphureux.

RÉDUISEZ en poudre grossière la quantité que vous voudrez de Pyrites jaunes, ou de quelqu'autre minéral contenant du Soufre. Mettez cette matière dans une cornue de terre ou de verre, dont les deux tiers demeurent vuides, & dont le col soit large & long. Placez ce vaisseau dans un bain de sable ajusté sur un fourneau de réverbère; adaptez un récipient à moitié plein d'eau, & placez-le de façon que le col de la cornue entre dans l'eau de la longueur d'un pouce; donnez le feu par degrés, observant de ne le point pousser assez fort pour fondre la matière. Entretenez la cornue médiocrement rouge pendant une heure ou une heure & demie. Après ce tems, laissez refroidir les vaisseaux.

Presque tout le Soufre qui se sera séparé de la mine pendant l'opération, se trouvera à l'extrémité du col de la cornue ou l'eau l'aura arrêté. Enlevez-

le, en le faisant fondre par une chaleur douce qui ne soit point capable de lui faire prendre feu ; ou bien en cassant le col de la cornue.

REMARQUES.

Les Pyrites sont de tous les minéraux ceux qui contiennent le plus de Soufre, sur-tout celles qui ont une belle couleur de cuivre jaune, qui affectent des formes régulières, rondes, cubiques, exagones, & dont les cassures font voir des aiguilles brillantes, dirigées vers un centre comme des rayons.

On n'a besoin, pour séparer le Soufre qu'elles contiennent, que d'une chaleur modérée. Nous avons dit qu'il faut que la cornue qu'on emploie ait le col long & large ; c'est afin que le Soufre puisse y passer librement : l'eau qu'on met dans le récipient le retient, le fige, & l'empêche de se dissiper ; il n'est point nécessaire, par cette raison, de fermer les jointures des vaisseaux. Mais il est à propos d'avertir que toutes les fois qu'on se sert d'un appareil de distillation ou le bec de la cornue est ainsi plongé dans l'eau, il est très-essentiel d'entretenir toujours le feu de manière que la cor-

DE CHYMIE PRATIQUE. II

que n'éprouve aucun refroidissement ; car alors l'air raréfié qu'elle contient venant à se condenser, l'eau du récipient monteroit dans la cornue & la feroit casser.

Si dans la distillation du Soufre dont il s'agit à présent la matiere contenue dans la cornue venoit à entrer en fusion, l'opération se prolongeroit considérablement, & il faudroit beaucoup plus de temps pour retirer tout le Soufre, parce que l'évaporation ne se fait qu'à la superficie, & que quand la matiere est en poudre grossiere, elle présente beaucoup plus de surfaces que quand elle est fondue.

La même chose a lieu dans toutes les autres distillations. Une certaine quantité de liqueur mise à distiller dans son état de fluidité, est bien plus long-temps à s'évaporer & à passer de la cornue dans le récipient, que si on l'a incorporée dans quelques corps réduit en petites parties, & que le tout ne soit qu'une poudre humide, quoiqu'on employe dans l'une & dans l'autre occasion précisément le même degré de feu.

Si les matieres dont on veut retirer le Soufre ne peuvent éprouver, sans en-

trer en fusion, le degré de feu nécessaire dans cette opération; c'est-à-dire, celui qui fait rougir obscurément la cornue, il faut les mêler avec quelque substance qui ne soit pas si facile à fondre. Le gros sable bien pur peut être employé avec succès; les terres absorbantes ne conviennent point dans cette occasion, parce qu'elles s'uniroient avec le Soufre.

Les minéraux sulphureux les plus fusibles sont les Pyrites cuivreuses, ou les Mines de cuivre jaune : les Mines de plomb ordinaire sont aussi très-fusibles.

Les Pyrites sont dans cette opération privées de presque tout le Soufre qu'elles contiennent : il ne reste plus, par conséquent, après cela, que les parties ferrugineuses & cuivreuses, & la portion de terre non métallique que nous apprendrons à en séparer, lorsque nous traiterons de ces Métaux. Je dis que les Pyrites sont privées dans cette opération de presque tout, & non pas de tout le Soufre qu'elles contiennent, parce que tant que l'on ne fait cette séparation du Soufre que dans les vaisseaux fermés, il en reste toujours une certaine quantité opiniâtrément adhérente qu'il seroit pres-

que impossible d'enlever entierement, quand même on employeroit pour cela un feu beaucoup plus fort que celui qui est prescrit dans le procédé & qu'on auroit choisi, comme on doit le faire, les especes de Pyrites ou d'autres Minéraux sulphureux dont le soufre se sépare le plus facilement. Il n'y a qu'un feu très-fort & à l'air libre qui puisse l'emporter ou le détruire absolument.

On trouve une grande quantité de Soufre naturel en beaucoup d'endroits. Les Volcans en sont remplis : on en ramasse au pied de ces montagnes. Plusieurs sources d'eaux minérales en fournissent aussi : on en trouve de sublimé aux voûtes de certaines fontaines, entre autres à une fontaine minérale d'Aix-la-Chapelle.

On en retire, en Allemagne & en Italie, par un travail en grand, des Pyrites & autres Minéraux abondans en Soufre. Ce travail est le même que le procédé que nous venons de donner, & n'en diffère que parce que le Soufre étant de peu de valeur, on ne prend pas tant de précautions. On se contente de mettre les minéraux sulphureux dans de grands creusets, ou especes de cucurbi-

res de terre, on les dispose de façon dans le fourneau, que la partie sulphureuse étant fondue, puisse couler dans des vaisseaux pleins d'eau, où il se fige.

Le Soufre qu'on retire, soit par la distillation, soit par la simple fusion, n'est pas toujours pur.

Lorsqu'on le retire par la distillation, si les matieres desquelles on le retire contiennent aussi d'autres minéraux à peu près aussi volatils que lui, comme sont par exemple, l'Arsenic, & le Mercure; ces minéraux montent aussi avec lui dans la distillation. Il est aisé de s'en apercevoir; car le Soufre pur sublimé est toujours d'une belle couleur jaune tirant sur le citron. S'il est rouge, ou qu'il ait quelque nuance de cette couleur, c'est une marque qu'il s'est sublimé de l'Arsenic avec lui.

Le Mercure sublimé avec le Soufre lui donne aussi une couleur rouge; mais il est bien plus rare que le Soufre soit altéré par le mélange de cette substance métallique; attendu que l'Arsenic se trouve souvent combiné dans les Pyrites & autres minéraux sulphureux; & que le Mercure s'y rencontre au contraire très-rarement.

Si cependant il arrivoit qu'il se fût sublimé du Mercure avec le Soufre dans la distillation, on le reconnoîtroit en examinant le sublimé, qui auroit les propriétés du Cinnabre : la cassure feroit voir l'intérieur disposé en aiguilles appliquées latéralement les unes sur les autres : la pesanteur de ce sublimé seroit très-considérable; enfin, la grande chaleur de l'endroit où il se seroit arrêté, fourniroit encore un indice; car le Cinnabre étant moins volatil que l'Arsenic & le Soufre, il s'attache à des endroits dont la chaleur ne permettroit ni au Soufre ni à l'Arsenic de s'y arrêter.

Le Soufre peut aussi être altéré par des matieres fixes, soit métalliques, soit terreuses, qu'il aura emportées avec lui dans la distillation, ou que l'Arsenic, qui a encore plus de vertu que le Soufre pour enlever les matieres fixes, aura sublimées avec lui.

Si l'on veut séparer du Soufre la plus grande partie de ces matieres étrangères, il faut le mettre dans une cucurbitte de terre qu'on placera dans un bain de sable. On ajustera sur la cucurbitte un ou plusieurs aludels, & on ne donnera ensuite que le degré de chaleur néces-

faire pour fondre le Soufre : ce degré de chaleur est bien moindre que celui qu'il faut pour séparer le Soufre de sa mine. Le Soufre étant fondu , se sublimera en fleurs citrines , qui s'attacheront aux parois des aludels.

Quand on s'appercevra qu'il ne se sublimera plus rien à ce degré , il faut laisser refroidir les vaisseaux. On trouvera au fond de la cucurbite une masse sulphureuse , laquelle contiendra la plus grande partie des matieres étrangères qui étoient unies au Soufre. Cette masse aura une couleur plus ou moins rouge , ou grise , suivant la nature des matieres qui y seront demeurées.

Nous donnerons , lorsque nous parlerons de l'Arfenic & du Mercure , les moyens de séparer absolument le Soufre d'avec ces substances métalliques.

III. PROCÉDÉ.

*Extraire l'Alun des Minéraux
alumineux.*

PRENEZ des Minéraux qu'on sçait ; ou qu'on soupçonne contenir de l'Alun. Exposez-les à l'air , pour les lais-

ser tomber en efflorescence. S'ils restent pendant un an sans éprouver d'altération sensible, calcinez-les, & les laissez ensuite exposés à l'air, jusqu'à ce qu'en en mettant sur la langue, on y apperçoive une saveur astringente & alumineuse.

Lorsque ces matieres seront en cet état, mettez-les dans un vaisseau de plomb ou de verre; versez dessus le triple de leur poids d'eau chaude; faites bouillir la liqueur: filtrez-la; réitérez, & édulcorez ainsi la terre, jusqu'à ce que l'eau que vous retirez de dessus n'ait plus de saveur. Mêlez ensemble toutes ces dissolutions, & les laissez reposer pendant vingt-quatre heures, afin que les parties grossieres & terreuses qu'elles contiennent, puissent se déposer au fond: ou bien filtrez la liqueur; faites-la évaporer jusqu'à ce qu'elle puisse soutenir un œuf frais. Laissez-la refroidir & reposer pendant vingt-quatre heures; il s'y formera des cristaux, qui le plus souvent sont du Vitriol; rarement obtient-on de l'Alun dès cette premiere cristallisation. Séparez ces cristaux vitrioliques; s'il s'y trouve des cristaux d'Alun, il faut les redissoudre, & les faire cristalliser une seconde fois

pour les purifier , parcequ'ils participent de la nature & de la couleur du Vitriol. Retirez par cette méthode tout ce que la liqueur pourra donner d'Alun.

Si vous n'obtenéz pas de cristaux d'Alun par ce moyen , faites bouillir encore votre liqueur , & ajoutez-y la vingtième partie de son poids d'une forte lessive de cendres gravelées , ou un tiers de son poids d'urine putréfiée , ou un peu de chaux vive. C'est l'expérience & le tâtonnement qui font connoître laquelle de ces trois substances est préférable , suivant la différente nature des Minéraux sur lesquels on opère. Continuez à faire bouillir ; il paroîtra un précipité blanc , s'il y a de l'Alun dans la liqueur ; laissez-la pour lors refroidir & reposer. Quand le précipité blanc sera déposé au fond , décautez-la , & laissez les cristaux alumineux se former en repos jusqu'à ce que la liqueur ne puisse plus en fournir ; elle sera pour lors fort épaisse.

REMARQUES.

On retire l'Alun de plusieurs especes de Minéraux. En certains lieux d'Italie ,

& dans plusieurs autres endroits, il fleurit de lui-même sur la superficie de la terre. On le recueille avec des balais, & on le fait tomber dans des fosses pleines d'eau. On en charge cette eau jusqu'à ce qu'elle en ait dissous tout ce qu'elle en peut dissoudre. On la filtre ensuite ; on la laisse évaporer dans de grands vaisseaux de plomb ; & lorsqu'elle est suffisamment évaporée, & sur le point de donner des cristaux, on la verse dans des cuves de bois pour laisser cristalliser le sel.

Il se trouve souvent dans les terrains alumineux, des sources dont les eaux tiennent en dissolution une grande quantité d'Alun. Il suffit de faire évaporer ces eaux pour l'en retirer.

Il y a aux environs de Rome des pierres fort dures qu'on taille comme celles qui servent aux bâtimens : ces pierres fournissent beaucoup d'Alun. Pour l'en retirer, on leur fait éprouver une calcination de douze ou quatorze heures ; après quoi on les expose à l'air par monceaux & l'on a soin de les arroser trois ou quatre fois par jour pendant quarante jours. Au bout de ce temps, elles commencent à fleurir & à se couvrir d'une matière rougeâtre. On les fait bouillir

dans de l'eau, qui se charge de tout ce qu'elles contiennent d'Alun, qu'on retire en cristaux en la faisant évaporer. C'est cet Alun qu'on nomme, *Alun de Rome*.

Plusieurs especes de Pyrites fournissent aussi beaucoup d'Alun. On trouve en Angleterre une pierre pyriteuse dont la couleur approche de celle de l'ardoise. Cette pierre contient beaucoup de Soufre, dont on le débarrasse en le faisant brûler. On la fait ensuite macérer dans l'eau, qui dissout ce qu'elle contient d'Alun. On ajoute a cette dissolution une certaine quantité de lessive de cendres de plantes maritimes.

Les Suédois ont chez eux une Pyrite brillante de couleur d'or, & parsemée de taches argentées, dont ils retirent du Soufre, du Vitriol & de l'Alun. Ils en séparent le Soufre & le Vitriol par les moyens que nous avons indiqués. Quand la liqueur, dont on a retiré du Vitriol, est épaisse, & qu'il ne s'y forme plus de cristaux vitrioliques, ils y ajoutent un huitième de son poids d'urine putréfiée & de lessive de cendres de bois neuf: ce qui fait aussitôt paroître & précipiter au fond de la liqueur une

grande quantité de matiere rouge. Ils décantent la liqueur de dessus le précipité ; ils la font évaporer , & il s'y forme de beaux cristaux d'Alun.

L'Alun, comme le prouve assez ce que nous venons de dire des différentes matrices dont on le retire, est rarement seul dans les eaux avec lesquelles on a lessivé les matieres alumineuses. Il y a presque toujours avec lui une certaine quantité de Vitriol ou d'autres matieres salines minérales, qui font obstacle à sa cristallisation, & l'empêchent d'être pur. C'est pour en séparer ces matieres, qu'on mêle dans les eaux chargées d'Alun, une certaine quantité de lessive d'Alkali fixe, ou d'urine putréfiée, laquelle contient beaucoup d'Alkali volatil. Ces alkalis ont la propriété de décomposer tous les Sels neutres, qui ont pour bāse une terre absorbante, ou une substance métallique, & de décomposer plus facilement ceux qui ont pour bāse une substance métallique, que ceux dont la bāse est terreuse. Ils doivent par conséquent, si on en mêle dans une liqueur qui tiennent en dissolution l'une & l'autre espece de ces sels, décomposer celui dont la bāse est métallique, plutôt que

celui dont la bâte est terreuse. C'est ce qui arrive dans une dissolution d'Alun & de Vitriol. La partie métallique de ce dernier est séparée de son acide par les Alkalis, lorsqu'on en mêle dans cette dissolution ; & c'est cette partie métallique, laquelle le plus souvent est ferrugineuse, qui paroît sous la forme du précipité rougeâtre dont nous avons parlé.

Mais comme les alkalis décomposent aussi les Sels neutres qui ont pour bâte une matiere terreuse, il faut avoir attention de n'en pas ajoûter une trop grande quantité : autrement, tout ce qui excéderoit la dose nécessaire pour décomposer ce que la liqueur contient de vitriolique, agiroit sur l'Alun, & le décomposeroit aussi.

Les Alkalis qu'on emploie pour faciliter la cristallisation de l'Alun s'unissent avec l'Acide vitriolique qui tenoit en dissolution les matieres qu'ils ont précipitées, & forment avec lui des Sels neutres, différens suivant leur nature. Si c'est une lessive de cendres ordinaires, le Sel neutre est un Tartre vitriolé ; si la lessive est de cendres de plantes maritimes de la nature de la soude, le Sel neu-

tre est un Sel de Glauber : si c'est l'urine putréfiée, le Sel neutre est un Sel Ammoniacal vitriolique. Une partie de ces sels est confondue avec l'alun, qui dans le travail en grand se cristallise en grosses masses : de-là vient qu'il y a des espèces d'Alun qui mêlé avec un Alkali fixe ont une odeur d'Alkali volatil.

Les cristaux de l'Alun sont des octaèdres, c'est-à-dire, des solides à huit surfaces. Ces octaèdres sont des pyramides triangulaires dont les angles sont coupés, de sorte que quatre de leurs surfaces sont des hexagones, & les quatre autres des triangles.

Le Soufre, le Vitriol & l'Alun sont les trois matières les plus connues dans lesquelles réside particulièrement l'Acide universel ou vitriolique, & desquelles on le sépare pour l'avoir pur. C'est pourquoi, avant de parler de l'extraction de cet Acide, nous avons cru qu'il étoit à propos de donner la manière de les séparer elles-mêmes des autres Minéraux dont on peut les retirer.

D'ailleurs, toutes les autres matrices auxquelles l'Acide vitriolique est le plus souvent uni, se peuvent rapporter à l'u-

ne des matieres qui servent de b  se    ces trois min  raux.

On doit rapporter au Soufre les combinaisons d'Acide vitriolique, avec une matiere inflammable : il faut pourtant bien se garder de confondre avec le Soufre, les bitumes dans lesquels on pourroit d  couvrir l'Acide vitriolique, parceque la b  se de ces bitumes est une v  ritable huile, au lieu que celle du Soufre est le Phlogistique pur. Mais comme les Huiles contiennent elles-m  mes le Phlogistique, qui uni    l'Acide vitriolique forme de vrai Soufre, il s'ensuit que ces sortes de bitumes peuvent   tre en quelque sorte rang  s dans la classe du Soufre.

Il en est de m  me du Vitriol. On ne donne commun  ment ce nom qu'aux combinaisons form  es de l'Acide vitriolique, & du fer ou du cuivre, qui sont les Vitriols verd & bleu ; &    une troisi  me espece de Vitriol, qui est blanc, dont la b  se est du Zinc ; mais comme l'Acide vitriolique peut par des combinaisons particulieres   tre uni    beaucoup d'autres substances m  talliques, tous ces Sels m  talliques doivent se rapporter    la classe du Vitriol.

Il faut

Il faut dire aussi la même chose de l'Alun, qui n'est autre chose que l'Acide vitriolique uni à une espèce particulière de terre absorbante. On peut rapporter à cette combinaison, toutes celles qui naissent de ce même Acide uni à une terre quelconque.

Cette dernière classe de mixtes qui contiennent l'Acide vitriolique est la plus étendue, parce qu'il y a une grande quantité de terres différentes les unes des autres avec lesquelles notre Acide est uni. L'Alun proprement dit, les Gipses, les Talcs, les Sélénites, les Bols, & tous les autres composés de cette espèce, ne diffèrent les uns des autres que par leur terre.

Les propriétés différentes qu'ont ces sels terreux, dépendent de la nature de leur base. Ceux qui sont alumineux retiennent beaucoup d'eau dans leur cristallisation, ce qui les rend très-dissolubles dans l'eau, & leur donne la propriété d'acquiescer aisément la fluidité aqueuse lorsqu'on les expose au feu. Ceux qui sont de la nature de la Sélénite ne prennent dans leur cristallisation qu'une très-petite quantité d'eau, & sont par conséquent presque indissol-

lubles dans l'eau : le feu ne leur donne point non plus de fluidité aqueuse. Enfin, les Gypses & les Talcs sont encore plus éloignés de ces propriétés. La nature des termes de ces différens composés n'est encore connue que très-imparfaitement, & peut fournir aux Chymistes matière à des recherches aussi curieuses qu'utiles.

On trouve quelquefois l'Acide vitriolique engagé dans une base alkaline fixe. C'est presque toujours l'Alkali du Sel marin, en sorte que ce composé est du Sel de Glauber. Il y a des eaux minérales qui en contiennent. Cela arrive lorsque ces eaux sont chargées de Vitriol ou d'Alun ; & en même temps de Sel marin.

On sçait par les principes que nous avons établis dans nos Elémens, que l'Acide vitriolique a une moindre affinité avec les substances terreuses & métalliques, qu'avec les Alkalis fixes ; & que ce même Acide vitriolique est plus fort que l'Acide marin, & a plus d'affinité que lui avec les Alkalis fixes. Cela posé, on conçoit aisément comment se forme le Sel de Glauber naturel. L'Acide des sels alumineux ou vitrioliques quitte la terre,

ou le métal avec lequel il étoit uni, & se joint avec la base du Sel marin, dont il chasse l'Acide. La chaleur aide beaucoup ces décompositions.

S'il se trouvoit du Sel commun fossile, nommé communément *Sel gême*, ou toute autre espèce de Sel marin dans le voisinage d'un Volcan, duquel il sortît du Soufre embrasé, comme cela arrive souvent, & que ce Soufre pût toucher au Sel marin, il se formeroit aussi en cet endroit du Sel de Glauber, parceque l'Acide du Soufre se dégage & devient libre dans le tems de sa combustion.

Enfin, si les matieres alumineuses, vitrioliques, ou le Soufre allumé, parvenoit dans quelqu'endroit où il y eût des cendres de plantes ou d'arbres consumés par quelque incendie, on trouveroit du Tartre vitriolé, parceque ces cendres contiennent un Alkali fixe, analogue à celui du Tartre.

L'Acide vitriolique engagé dans des bases terreuses, y tient fortement, en sorte qu'on ne peut l'en dégager par la violence du feu, ou du moins qu'on n'en peut dégager qu'une très-petite partie. On ne peut l'en séparer qu'en lui présentant un Alkali salin dans lequel il s'en

gage. Aussi ne le retire-t-on pas de ces matieres quand on veut l'avoir pur. Il tient moins fortement aux substances métalliques, & par la violence du feu on le sépare d'avec elles. On peut donc le retirer des différentes especes de Vitriol. On le retire ordinairement du Vitriol vert comme le plus commun.

A l'égard du Soufre, comme le Phlogistique qui est sa base & la substance avec laquelle l'Acide vitriolique a le plus d'affinité, il seroit impossible de le décomposer par aucun moyen, & d'en séparer l'Acide, s'il n'étoit inflammable; mais dans la combustion, le Phlogistique se détruit, & laisse l'Acide libre: ainsi on peut se servir de ce moyen pour l'en séparer. Nous allons donner les Procédés par lesquels on retire l'Acide du Vitriol, & du Soufre.

IV. PROCÉDÉ.

Extraire l'Acide vitriolique du Vitriol vert.

PRENEZ telle quantité qu'il vous plaira de Vitriol vert. Mettez-le dans un vase de terre non vernissé.

Echauffez-le par degrés. Il en sort d'abord quelques vapeurs. Ensuite, en augmentant un peu le feu, il se liquéfie à la faveur de l'eau qu'il contient, & acquiert la fluidité que nous avons nommée *aqueuse*. En continuant la calcination, la fluidité diminue : il s'épaissit, & prend une couleur grise. Augmentez alors le feu, & le continuez jusqu'à ce que ce Sel soit redevenu solide, qu'il ait acquis une couleur jaune orangée, & qu'il commence à devenir rouge dans les endroits qui touchent immédiatement les parois du vase. Retirez-le pour lors du vaisseau, & le réduisez en poudre.

Mettez ce Vitriol, ainsi calciné & réduit en poudre, dans une bonne cornue de terre, dont la moitié au moins doit demeurer vuide. Placez la cornue dans un fourneau de réverbère : ajustez-y un grand récipient de verre, que vous y lutterez bien : donnez le feu par degrés. Vous verrez d'abord sortir des vapeurs blanches qui obscurciront & échaufferont le récipient. Continuez le feu au même degré tant qu'elles sortiront ; elles seront suivies par une liqueur qui coulera le long des parois de ce vaisseau en forme de stries. Soutenez enco-

re le feu au même degré tant qu'elles paroîtront. Quand elles commenceront à diminuer, augmentez le feu, & poussez-le jusqu'à la dernière violence ; il passera dans le récipient une liqueur noire & épaisse, qui même se trouvera congelée, & sera de l'Huile de Vitriol glaciale, si vous avez eu soin de changer de récipient, de tenir les vaisseaux exactement fermés, & que vous puissiez donner une chaleur suffisante. Continuez jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien, ou du moins peu de chose. Laissez refroidir les vaisseaux, déluttez, & versez la matière du récipient dans un flacon que vous boucherez hermétiquement.

REMARQUES.

Le Vitriol vert retient dans sa cristallisation une grande quantité d'eau : c'est pour le dépouiller de tout ce phlegme superflu, qu'on le calcine avant de le soumettre à la distillation. Si on n'avoit pas cette précaution, on alongeroit considérablement l'opération, & on emploieroit un temps considérable à distiller toute cette eau, qui d'ailleurs affoiblirait beaucoup l'Acide en se mêlant avec lui, à moins qu'on n'eût la précau-

tion de changer de récipient aussitôt qu'elle seroit passée.

Il y a encore un autre avantage à calciner le Vitriol avant de le mettre dans la cornue : c'est que sans cela ce Sel se liquifieroit à la première chaleur, & se mettroit en masse ; ce qui seroit un grand obstacle à la distillation. On évite cet inconvénient en le calcinant d'abord, parceque cela donne la facilité de le réduire en une poudre qui ne devient plus fluide.

Le Vitriol, calciné comme nous l'avons prescrit dans le procédé, se durcit tellement, & s'attache si fortement au vaisseau dans lequel s'est fait la calcination, qu'on a beaucoup de peine à l'en séparer & à le mettre en poudre. Il faut avoir attention, aussitôt qu'il est pulvérisé, de le mettre dans la cornue, & de la bien boucher si on ne commence pas aussitôt l'opération : car il reprend de lui-même à l'air la plus grande partie de l'humidité dont on l'a privé.

L'Acide qu'on retire du Vitriol par la distillation est sulphureux, apparemment parcequ'il a retenu une partie du Phlogistique, auquel il étoit uni lorsqu'il étoit sous la forme de Soufre dans les Py-

rites ; ou bien , parcequ'il s'est saisi d'une portion de celui du fer qui lui sert de base dans le Vitriol. Mais cette partie sulphureuse étant volatile , se dissipe d'elle-même au bout d'un certain temps.

Cette décomposition du Vitriol dans les vaisseaux fermés , est un procédé difficile & laborieux. Il faut , lorsqu'on veut pousser l'opération jusqu'au bout , un feu de la dernière violence , entrete-
nu sans discontinuation pendant quatre ou cinq jours , & tel que peu de vaisseaux peuvent le soutenir. Aussi fait-on rarement cette opération ici dans les Laboratoires. Les Chymistes font venir de l'Huile de Vitriol de Hollande , où on la retire du Vitriol par un travail en grand , & par le moyen de fourneaux construits exprès , sur lesquels sont ajustés plusieurs cornues.

M. Hellot a donné dans les Mémoires de l'Académie des Sciences , les principales circonstances d'une très-belle expérience de cette nature , par laquelle il a poussé jusqu'au bout la distillation du Vitriol vert. Il a mis dans une corne d'Allemagne , * six livres de Vitriol

* Elles sont beaucoup meilleures ; & supportent bien mieux le feu que les nôtres.

Vert d'Angleterre calciné au rouge, & les a exposées à un feu de la dernière violence continué pendant quatre jours & quatre nuits. Au bout de ce temps, il s'est trouvé dans les vaisseaux qui servoient de récipients à la cornue une Huile de Vitriol glaciale, qui étoit toute entière en forme cristalline & noire. Voici les précautions que M. Hellot demande pour faire réussir cette expérience: ce sont ses propres paroles que je vais rapporter.

« La réussite de cette opération, qui
 » donne une Huile de Vitriol toute gla-
 » ciale & sans liqueur, dépend des pré-
 » cautions qu'on prend pour empêcher
 » que les vapeurs acides, chassées par
 » le feu d'un Vitriol calciné au rouge,
 » n'aient de communication avec l'air
 » extérieur pendant la distillation: car
 » alors elles attireroient de l'air une hu-
 » midité qui les entretiendrait liquides
 » dans le récipient. Il faut que ce réci-
 » pient soit assez éloigné du fourneau
 » pour qu'il puisse rester froid, afin que
 » les vapeurs s'y condensent. Il faut aussi
 » qu'il y ait de l'espace, pour qu'elles
 » puissent s'étendre, & pour que les ex-
 » plosions sulphureuses, qui partent de

» temps en temps de la cornue, ne rom-
» pent pas les vaisseaux : car quoique la
» calcination précédente du Vitriol en
» ait chassé le plus volatil, il y reste en-
» core assés de principe inflammable,
» ne fût-ce que celui du fer, pour que
» l'Acide qui se dégage forme avec lui
» un Soufre, ou au moins un mélange
» qui seroit inflammable comme le Sou-
» fre commun s'il n'étoit pas surchargé
» d'Acide.

» M. Hellot n'a pas eu de meilleur
» moyen pour y réussir, que celui d'a-
» dapter au col de la cornue un réci-
» pient à deux cols; & au col inférieur
» de ce récipient, un grand balon : c'est
» l'appareil des vaisseaux enfilés.

» Cette Huile glaciale est très-diffici-
» le à retirer du balon, parcequ'aussi-
» tôt que l'air la frappe, il en sort des
» vapeurs sulphureuses si épaisses, qu'on
» est obligé de poser le vaisseau sur quel-
» qu'appui dans un endroit plus élevé
» que la tête, sans quoi il ne seroit pas
» possible de s'y tenir exposé pendant
» une minute sans être suffoqué ». Cet
» Acide glacial doit être enfermé le plus
» promptement qu'il est possible dans un
» flacon de cristal bouché exactement avec

un bouchon de cristal usé avec l'Emeri dans son gouleau : car il attire si puissamment l'humidité de l'air , qu'à moins qu'on ne prenne des précautions extrêmes pour empêcher qu'il ne communique avec l'air extérieur , il se résout bientôt en liqueur.

« L'Huile glaciale est noire , parce-
 » que les vapeurs acides emportent avec
 » elles un peu d'une matiere grasse dont
 » le Vitriol est rarement exempt , &
 » qu'on trouve toujours après les solu-
 » tions & les cristallisations répétées de
 » ce Sel , dans une eau mere qui ne se
 » cristallise plus. Or la plus petite por-
 » tion de matiere inflammable noircit
 » assez vite l'Huile de Vitriol la mieux
 » rectifiée , qui est blanche.

» L'Acide vitriolique chassé par un
 » grand feu élève aussi des parties fer-
 » rugineuses , ou qui n'ont besoin que
 » d'être unie au Phlogistique pour être
 » de vrai fer. On les montre aisément
 » dans l'Huile de Vitriol commune &
 » noire , ou dans ces cristaux noirâtres
 » de l'Huile glaciale , si on les dissout
 » dans une grande quantité d'eau disti-
 » lée : car au bout de sept ou huit jours
 » de digestion , il s'en précipite une

« poudre ou sédiment en flocons, qui
« calciné à feu violent, a des parties at-
« tirables par l'aimant ; recalciné avec
« de la cire, il est presque tout fer.

Le *Caput mortuum* de cette distillation du Vitriol, est la terre ferrugineuse de ce Sel : on la nomme *Colcotar*. Lorsque ce Colcotar a éprouvé un feu violent, comme dans l'expérience dont nous venons de parler, il n'y reste presque plus d'Acide. De six livres de Vitriol que M. Hellot avoit employées dans son expérience, il n'en a pu retirer, après avoir fait la lessive de ce qui restoit dans la cornue, que deux onces d'un Sel vitriolique ; encore étoit-il fort terreux.

Si le Vitriol n'a pas éprouvé un feu si violent ni si long-temps continué, on retire du Colcotar une plus grande quantité de vitriol qui n'a pas été décomposé. On en retire aussi un Sel blanc cristalin qu'on a nommé *Sel de Colcotar*, lequel n'est qu'une petite portion d'Alun que le Vitriol contient ordinairement, & qui ne se laisse pas décomposer par l'action du feu aussi facilement que le Vitriol.

V. PROCÉDÉ.

*Décomposer le Soufre par la combustion;
& en retirer l'Acide.*

PRENEZ telle quantité qu'il vous plaira de Soufre le plus pur : emplissez un creuset ou quelque autre vaisseau de terre : exposez-le au feu jusqu'à ce que le Soufre soit fondu : mettez-y pour lors le feu ; & lorsque toute la superficie sera allumée, placez-le sous un grand chapiteau de verre, disposé de façon, que la flamme du Soufre ne touche point à son fond ni à ses côtés ; qu'il y ait un accès assez libre à l'air, afin que le Soufre puisse brûler aisément ; que ce chapiteau soit un peu incliné du côté du bec, en sorte que les vapeurs qui s'y seront condensées-puissent y couler aisément. Ajustez au bec de ce vaisseau un récipient ; les vapeurs du Soufre allumé se condenseront, se rassembleront en gouttes dans ce chapiteau, & passeront de-là dans le récipient. On y trouvera, quand le Soufre aura cessé de brûler, une liqueur acide qui est de l'Esprit de Soufre.

REMARQUES.

Dans la combustion du Soufre , le Phlogistique qui lui sert de b  se se dissipe , & se s  pare de l'Acide qui demeure libre. Les vapeurs acides qui s'  levent du Soufre allum   , s'attachent aux parois du chapiteau qu'on leur pr  sente , s'y condensent , & paroissent sous la forme d'une liqueur. Mais comme le Soufre , de m  me que tous les autres corps inflammables , except   le Nitre , ne peut br  ler dans les vaisseaux ferm  s , on est oblig   d'admettre le concours de l'air libre dans cette op  ration : ce qui est cause qu'on perd une grande quantit   de l'Acide du Soufre , lequel se manifeste par l'odeur p  n  trante & suffoquante qu'on apper  oit dans le Laboratoire o   l'on fait cette op  ration.

Cet Acide , qui combin   avec le Phlogistique ,   toit incapable de contracter aucune union avec l'eau , devient quand il est libre , tr  s-propre    se m  ler avec elle : il est bon m  me de lui en pr  senter , dans laquelle il puisse s'incorporer    mesure qu'il se d  gage du Soufre ; car il est pour lors tr  s-d  phlegm   , tr  s-volatil , par cons  quent peu propre    se

condenser en liqueur , & au contraire très-disposé à se dissiper en vapeurs. L'eau à laquelle il s'unit avec une sorte d'avidité , le fixe & l'entraîne avec elle. On en retire par ce moyen une bien plus grande quantité , que si on le distilloit à sec.

Il est donc à propos de présenter de temps en temps sous le chapiteau qui reçoit les vapeurs sulphureuses , un vaisseau plein d'eau chaude. La fumée qui s'en exhale , rend ce chapiteau humide , & procure l'avantage dont nous venons de parler.

On peut employer pour cela différens moyens ; comme de mettre le creuset qui contient le Soufre , sur un culot placé dans une terrine , dans laquelle il y aura une quantité d'eau qui n'excède point la hauteur dudit culot , de peur que si elle parvenoit jusqu'au creuset , elle ne refroidît & ne figeât le Soufre. La terrine ainsi disposée , doit être placée sur un bain de sable assés chaud pour faire fumer l'eau continuellement : & sur le tout , on dispose le chapiteau comme nous l'avons dit dans le Procédé.

La grandeur & la figure du vaisseau

qui reçoit les vapeurs sulphureuses, contribuent aussi à augmenter la quantité d'Esprit de Soufre qu'on retire. Un vaisseau très-ample, & dont l'ouverture inférieure n'a de largeur que ce qui est nécessaire pour admettre les vapeurs, est le plus convenable pour cette opération.

Lorsque le Soufre a brûlé pendant un certain temps, il arrive souvent qu'il se forme à sa surface une espèce de peau, ou de croûte, qui n'est point inflammable, qui diminue la quantité & l'Activité de la flamme, à mesure qu'elle s'épaissit, & qui enfin la supprime entièrement. Cette croûte est formée par des impuretés & des parties hétérogènes non inflammables que contient le Soufre. Il faut avoir soin de l'enlever avec un fil de fer, à mesure qu'elle se forme.

On peut aussi avoir du Soufre dans deux creusets qu'on fait chauffer alternativement. On substitue celui qui est chaud, & dans lequel le Soufre est en fusion, à celui dans lequel le Soufre est refroidi & figé, parce que le Soufre froid brûle moins bien.

L'Esprit de Soufre est d'abord pénétrant & volatil, parce qu'il retient enco-

DE CHYMIE PRATIQUE. 47

une petite portion de Phlogistique ; mais ce sulfureux se dissipe, sur-tout si on laisse débouchée pendant quelque temps, la bouteille dans laquelle on le conserve.

L'Acide retiré du Soufre, est à toutes les épreuves chymiques, entièrement semblable à celui qu'on retire du Vitriol : il n'en diffère qu'en ce qu'il est plus pur ; car l'Acide retiré du Vitriol emporte avec lui, ainsi que nous l'avons remarqué, quelques parties métalliques, ce qui n'arrive point à celui qu'on retire du Soufre.

Si on présente des linges imbibés d'une dissolution d'Alkali fixe, à la vapeur du Soufre brûlant, l'Esprit de Soufre se joint avec l'Alkali qu'on lui présente, & forme avec lui un Tarte vitriolé. On reconnoît que ce Sel est formé, parceque les linges deviennent roides & paroissent parsemés d'une infinité de brillans, qui ne sont autre chose, que de petits cristaux du Sel dont nous venons de parler.

Lorsque le Soufre ne brûle que peu à peu, & très - lentement, l'Esprit qui s'en exhale est beaucoup plus sulfureux & volatil : aussi, le Sel qui se for-

me de la combinaison de cet Esprit avec un Alkali fixe, qu'on lui présente dans des linges, comme dans l'expérience précédente, n'est-il point d'abord un Tartre vitriolé; mais un Sel neutre d'une espece particuliere, qui peut être décomposé par tous les Acides minéraux, l'Acide sulphureux ayant avec les Alkalis moins d'affinité que les autres. Ce Sel, cependant, se convertit au bout d'un certain temps en vrai Tartre vitriolé, parceque la partie sulphureuse qui affoiblissoit son acide, se dissipe, & le quitte assés facilement.

VI. PROCÉDÉ.

Concentrer l'Acide vitriolique.

PRENEZ de l'Acide vitriolique que vous voudrez concentrer, c'est-à-dire, déphlegmer & rendre plus fort: mettez-le dans une cornue de bon verre, assés grande pour que la quantité d'Acide que vous aurez ne l'emplisse qu'à moitié: placez cette cornue sur le bain de sable du fourneau de réverbere: ajustez-y un récipient, que vous luttrez à la cornue, donnez le feu par de-

grés. Il passera dans le récipient une liqueur blanche, dont les premières gouttes ne sont que foiblement acides: c'est la partie la plus aqueuse.

Lorsque les gouttes commenceront à se succéder beaucoup plus lentement, augmentez le feu, jusqu'au point qu'il se forme un petit bouillon au milieu de la liqueur. Entretenez-la ainsi légèrement bouillante, jusqu'à ce qu'il en ait passé la moitié ou les deux tiers dans le récipient. Laissez alors refroidir les vaisseaux, déluttez-les, & versez dans un flacon de cristal ce qui restera dans la cornue. Bouchez exactement ce flacon avec un bouchon de cristal usé à l'Emeri.

REMARQUES.

L'Acide retiré du Soufre est ordinairement fort aqueux, soit parcequ'on est obligé de lui présenter de l'eau, avec laquelle il se mêle à mesure qu'il se dégage du Soufre; soit parcequ'étant très-avide de l'humidité, il s'est chargé de celle de l'air qu'il est nécessaire d'admettre pour la combustion du Soufre.

L'Acide qu'on retire du Vitriol, à l'exception de celui qui vient le dernier,

est aussi chargé d'une quantité assez considérable de phlegme, parceque le Vitriol, quoique calciné, en retient encore beaucoup, qui s'élève avec l'Acide dans la distillation. Or une infinité d'expériences chymiques ne réussissent qu'avec des Acides extrêmement déphlegmés, ainsi il est bon d'avoir dans un Laboratoire tous les Acides ainsi conditionnés, parcequ'il est fort aisé, s'ils sont trop forts pour certaines expériences, comme cela arrive quelquefois, de les affoiblir à tel degré qu'on le juge à propos, en y mêlant une suffisante quantité d'eau.

L'Acide vitriolique est beaucoup plus pesant & beaucoup moins volatil que l'eau. Si donc on expose au feu un mélange de ces deux substances, la partie aqueuse doit s'élever à un degré de chaleur qui ne sera pas capable d'enlever l'Acide, & on les séparera par ce moyen l'une de l'autre. C'est ce qui arrive dans la concentration de l'Acide vitriolique.

Cependant, comme cet acide s'unit très-intimement avec l'eau, & y est en quelque sorte fort attaché, l'eau en entraîne avec elle une partie; de-là vient que la liqueur qui passe dans le réci-

plent est acide : elle porte le nom d'*Espirit de Vitriol*.

A mesure que le feu enlève la partie la plus aqueuse , celle qui reste dans la cornue augmente en pesanteur spécifique. Les parties Acides se trouvent plus rapprochées , retiennent plus fortement les parties aqueuses , & par conséquent il faut augmenter le degré de chaleur pour les enlever.

On fait ordinairement passer dans le récipient la moitié , ou même les deux tiers , de la liqueur qu'on a mise dans la cornue : cela dépend du degré de force où est l'Acide avant la concentration , & du degré de concentration qu'on veut lui donner.

Si c'est de l'Huile de Vitriol que l'on concentre , sa couleur brune ou noire s'éclaircit à mesure que l'opération avance , & enfin elle devient entièrement blanche & transparente , parceque la matiere grasse qui la noircissoit se dissipe pendant l'opération. Il y en a qui déposent une terre blanche & cristalline.

On sent ordinairement une odeur sulphureuse autour des vaisseaux pendant l'opération : cela vient d'une petite portion de Phlogistique dont l'Acide

n'est point exempt. C'est cette matiere inflammable qui donne à l'Huile de Vitriol sa couleur noire ; car l'Huile de Vitriol la plus blanche & la mieux rectifiée, devient brune & même noire en assés peu de temps, si elle dissout quelque matiere inflammable, quand même celle-ci seroit en très-petite quantité.

On lute les vaisseaux dans cette opération, afin de ne rien perdre de l'Esprit de Vitriol qu'on en retire, qui étant fort acide, peut servir à une infinité d'expériences chymiques, & peut lui-même être encore concentré.

Il est nécessaire, comme nous avons dit, de se servir pour cette opération, d'une cornue qui soit de très-bon verre ; car cet Acide est si actif & si puissant, que si le verre étoit tendre & un peu trop salin, il le rongeroit & le sépareroit en plusieurs morceaux.

Quoique nous ayons dit qu'il faille mettre la cornue au bain de sable dans cette opération, il ne s'ensuit pas pour cela qu'on ne puisse aussi la faire à feu nud : au contraire, en n'employant pas d'intermède pour transmettre la chaleur, l'opération va beaucoup plus vite, & devient bien moins ennuyeuse.

Mais il faut de grandes précautions & de grandes attentions pour administrer le feu par degrés presque insensibles, surtout dans le commencement de l'opération : sans quoi on est presque sûr de voir le vaisseau se briser. En général, dans presque toutes les distillations qui demandent un degré de chaleur plus fort que celui de l'eau bouillante, ou du bain-marie, on peut employer le feu nud, & l'opération est plutôt achevée ; mais cela demande qu'on soit déjà exercé, & qu'on ait acquis l'habitude de bien gouverner le feu.

Il y a encore un autre avantage à ne point se servir du bain de sable, c'est que si pendant l'opération on s'aperçoit que le feu est trop vif, on peut y apporter un remède assez prompt, soit en bouchant exactement toutes les ouvertures du fourneau, soit en retirant en tout ou en partie le charbon allumé qu'il contient. Le remède n'est pas à beaucoup près aussi prompt quand on emploie le bain de sable, parce que lorsqu'il est une fois échauffé, il retient encore très-long-tems la chaleur, quoiqu'on ait entièrement supprimé le feu.

VII. PROCÉDÉ.

Décomposer le Tartre vitriolé, par l'interméde du Phlogistique, ou faire du Soufre, en combinant ensemble l'Acide vitriolique & le Phlogistique.

PRENEZ du Tartre vitriolé réduit en poudre, du Sel de Tartre bien sec réduit aussi en poudre, de chacun parties égales : ajoutez-y un huitième de leur poids de poudre de charbon : mêlez-le tout ensemble bien exactement. Mettez ce mélange dans un creuset rouge, placé dans un fourneau plein de charbons ardens. Couvrez-le bien exactement, & entretenez-le bien rouge, jusqu'à ce que le mélange soit fondu, ce que vous reconnoîtrez en découvrant de temps en temps le creuset. Il paroîtra alors une flamme bleuâtre, qui sera accompagnée d'une vive odeur de Soufre.

Retirez le creuset du feu : faites dissoudre la matiere dans l'eau chaude : filtrez la dissolution dans un entonnoir de verre garni de papier gris : versez peu à peu dans la liqueur filtrée un Acide quelconque. Elle se troublera à mesure
que

que vous ajouterez de l'Acide, & il s'y formera un précipité gris. Continuez à verser de l'Acide, jusqu'à ce que la liqueur ne laisse plus rien précipiter. Filtrez-la une seconde fois, pour en séparer le précipité : ce qui restera sur le filtre sera de véritable Soufre brûlant, que vous pourrez fondre, ou sublimer en fleurs.

REMARQUES.

Toutes les matieres qui contiennent l'Acide vitriolique, peuvent, aussi-bien que le Tartre vitriolé, contribuer à la formation du Soufre. Ainsi, tous les Sels neutres qui ont cet Acide pour principe, les Aluns, les Sélénites, les Gypses, les Vitriols peuvent lui être substitués dans cette expérience. Toutes ces matieres, avec la seule poudre de charbon, mises en fusion dans un creuset, donnent toujours du Soufre, parceque l'Acide vitriolique ayant plus d'affinité avec le Phlogistique qu'avec toutes autres substances, doit quitter sa base, telle qu'elle soit, pour se joindre avec le Phlogistique du charbon, & former du Soufre avec lui.

L'Alkali fixe qu'on ajoute, sert à fa-

ciliter la fusion des matieres , qui est nécessaire pour que la combinaison se fasse. Il sert encore , lorsque le Soufre est formé , à se joindre avec lui. Il fait la combinaison que nous avons nommée *Foye de Soufre* , & empêche que le Soufre ne se consume à mesure qu'il est formé ; car les Alkalis fixes , qui sont combustibles , empêchent le Soufre de se brûler aussi facilement qu'il feroit s'ils n'étoient pas joints ensemble. On les sépare ensuite l'un de l'autre par le moyen d'un Acide quelconque.

Ce procédé , par lequel on régénere le Soufre , en recombinaut ensemble les principes dont il étoit composé , est une des plus belles expériences que la Chimie moderne nous ait fournies. Nous en sommes redevables à M. Stahl , & à M. Geoffroy le Médecin , qui en a donné le détail dans les Mémoires de l'Académie.

Glauber & Boyle avoient , à la vérité , donné avant ces Messieurs des procédés par lesquels on faisoit du Soufre. Glauber employoit pour cela son Sel admirable & la poudre de charbon, Boyle se servoit de l'Acide vitriolique & de l'Huile de Térébentine. Mais ces Chy-

mistes ne sçavoient pas la vraie théorie de leurs opérations : ils ne connoissoient pas au juste les principes du Soufre , ils ne croyoient pas en avoir composé de nouveau , mais avoir seulement extrait celui qu'ils supposoient exister dans les matieres qu'ils avoient employées dans leurs expériences.

M. Stahl est le premier qui ait bien connu & développé la nature du Soufre, & qui ait prouvé , que dans les expériences de Glauber & de Boyle , on faisoit vraiment du Soufre , en unissant ensemble les principes dont il doit être composé. Cette belle expérience met dans le dernier degré d'évidence la théorie de la composition de ce mixte , qui joue un si grand rôle dans la Chymie : & il n'est plus permis de douter que le Soufre ne soit vraiment une combinaison de l'Acide vitriolique avec le Phlogistique.

Outre cette vérité importante , notre procédé de la composition artificielle du Soufre en prouve encore plusieurs autres , qui ne sont pas moins essentielles & fondamentales.

La premiere , c'est que l'Acide vitriolique a plus d'affinité avec le Phlogisti-

que qu'avec toutes autres substances ; puisqu'il quitte les substances métalliques, terreuses, & les Sels alkalis, pour se combiner avec lui.

La seconde, c'est que le Soufre se combine avec les Alkalis fixes sans souffrir aucune décomposition, puisqu'il peut en être séparé en entier, & que ce même Soufre, qui par sa nature est indissoluble dans l'eau, y devient dissoluble par l'union qu'il a contractée avec l'Alkali fixe.

La troisième, c'est que l'Acide vitriolique qui lorsqu'il est pur, est celui de tous les Acides qui a la plus grande affinité avec les Alkalis, perd beaucoup de cette affinité, par l'union qu'il a contractée avec le Phlogistique, puisque les plus foibles Acides peuvent décomposer le Foye de Soufre, & séparer le Soufre de l'Alkali : ce qui confirme aussi une des propositions générales sur les affinités que nous avons avancées dans notre théorie, sçavoir, que les affinités des substances composées ou alliées sont moins fortes que celles de ces mêmes substances, plus pures ou plus simples.

CHAPITRE II.

DE L'ACIDE NITREUX.

PREMIER PROCÉDÉ.

*Retirer le Nitre des terres & pierres nitreuses. Purification du Salpêtre.
Eau-Mere. Magnésie.*

PRENEZ telle quantité qu'il vous plaira de terres ou de pierres nitreuses : réduisez-les en poudre ; mêlez-y un tiers de cendres de bois neuf & de chaux vive. Mettez le mélange dans un baril ou tonneau : versez dessus environ le double du poids de toute la masse , d'eau chaude. Laissez le tout pendant vingt-quatre heures , en agitant avec un bâton de temps en temps. Filtrez ensuite , soit dans du papier gris , soit dans une chausse d'étoffe de laine , jusqu'à ce que la liqueur sorte claire : elle aura une couleur jaunâtre. Faites bouillir cette liqueur dans un chaudron , & la faites évaporer jusqu'à ce que vous vous apperceviez qu'une goutte que vous en aurez retirée , mise sur quelque chose de froid ;

se coagule. Cessez pour lors de faire évaporer , & mettez la liqueur dans un lieu frais. Il s'y formera , dans l'espace de vingt-quatre heures , des cristaux de figure prismatique hexaédre , dont les côtés opposés sont ordinairement égaux , & terminés par les bouts en pointe , ou pyramide aussi à six faces. Ces cristaux seront de couleur rousse , & fuseront sur les charbons ardens.

Décantez l'eau de dessus les cristaux : mêlez-la avec le double de son poids d'eau chaude : faites-la évaporer & cristalliser de même que la première fois. Répétez la même manœuvre jusqu'à ce que la liqueur refuse de vous donner des cristaux : elle sera pour lors fort épaisse ; c'est ce qu'on appelle *l'Eau mere*.

R E M A R Q U E S.

Les terres & les pierres qui ont été imprégnées des suc & des matieres animales & végétales , susceptibles de putréfaction , qui ont été exposées à l'air long-temps à l'abri du grand soleil & de la pluie , sont celles qui fournissent la plus grande quantité de Nitre. Mais toutes les espèces de terres & de pierres n'y sont pas également propres. Les cailloux

& les sables de nature cristalline n'en fournissent point.

Il y a certaines terres & pierres si abondantes en Nitre , que ce Sel fleurit de lui-même à leur superficie sous la forme d'un duvet cristallin. On peut ramasser ce Nitre avec des balais : il porte le nom de *Salpêtre de houffage*. On en apporte des Indes de cette espece.

Nous n'avons encore aucune connoissance bien certaine sur l'origine & la génération du Nitre. Quelques Chymistes ont prétendu que l'Acide nitreux étoit répandu dans l'air , & qu'il se déposoit dans les terres & les pierres propres à le recevoir.

D'autres , considérant que l'on n'en retire que des terres qui ont été imprégnées de sucs végétaux ou animaux , en ont conclu que ces deux regnes étoient le magasin général de l'Acide nitreux ; que si on ne l'apperçoit point du tout , ou du moins qu'en très-petite quantité , avant que ces matieres aient subi la putréfaction , & qu'elles se soient en quelque sorte incorporées dans les pierres & terres qui leur conviennent , c'est que cet Acide y est tellement embarrassé dans des parties hétérogènes , qu'il a

besoin que la putréfaction , & encore plus la filtration à travers les terres, l'en dégagent pour se manifester avec ses propriétés.

D'autres enfin , croient que cet Acide n'est autre chose que notre Acide universel ou vitriolique , altéré par une portion de Phlogistique avec lequel il est combiné d'une maniere particuliere par le moyen de la putréfaction. Ils fondent leur sentiment principalement sur l'analogie ou la ressemblance qu'a l'Acide nitreux avec l'esprit sulphureux volatil. Sa volatilité, son odeur pénétrante , la propriété qu'il a de s'enflammer , & de détruire les couleurs bleues & violettes des végétaux , leur servent de preuves.

Ce sentiment est d'autant plus vraisemblable , que quand même l'Acide nitreux sortiroit effectivement des substances végétales & animales , comme ces matieres tirent elles - mêmes de la terre tous les principes qui les composent , & que l'Acide vitriolique est répandu dans toutes les terres qui servent à leur nourriture , il y a tout lieu de croire que l'Acide nitreux n'est autre chose , que l'Acide vitriolique altéré par les changemens & combinaisons qu'il a

éprouvées en passant dans ces substances. L'Académie Royale des Sciences de Berlin qui avoit proposé pour le sujet de son prix de 1750. d'expliquer la génération du Nitre , a couronné un Mémoire où l'auteur appuyoit ce dernier sentiment par des expériences nouvelles très-bien raisonnées.

Le travail en grand , par lequel les Salpêtriers retirent le Nitre des plâtras ou terres nitreuses , est à peu près le même que celui de notre procédé. Ainsi , je n'entrerai dans aucun détail à ce sujet. J'avertirai seulement d'une chose qu'il est essentiel de sçavoir : c'est qu'il n'y a point de terre nitreuse qui ne contienne aussi du Sel marin. Ce Sel est en plus grande quantité dans les terres qui ont été humectées par les urines & autres excréments des animaux. Or comme les plâtras qu'on retire des vieux édifices des grandes villes sont dans le cas , il arrive que quand les Salpêtriers font évaporer les lessives nitreuses qu'ils ont retirées de dessus ces plâtras , l'évaporation étant parvenue jusqu'à un certain point , il se forme dans la liqueur une grande quantité de petits cristaux de Sel

marin qui se précipite au fond du vaisseau.

Les Salpêtriers nomment ces particules salines *le grain*, & ont grand soin de les séparer de la liqueur encore chaude qui tient le Salpêtre en dissolution, avant de l'exposer à la cristallisation. Ce fait doit paroître assés singulier, attendu que le Sel marin est plus dissoluble dans l'eau que le Salpêtre, & qu'il se cristallise plus difficilement.

Pour en trouver l'explication, il faut se rappeler plusieurs vérités dont nous avons parlé dans nos Éléments de théorie. La première, c'est que l'eau ne peut tenir en dissolution qu'une certaine quantité de chaque Sel, & que si on fait évaporer de l'eau chargée d'un Sel autant qu'elle peut être, il doit se cristalliser une quantité de Sel proportionnée à la quantité d'eau qui s'évapore : & la seconde, c'est que les Sels les plus dissolubles dans l'eau, ceux qui s'humectent à l'air, se dissolvent en aussi grande quantité dans l'eau froide, que dans l'eau bouillante, au lieu que les autres se dissolvent en beaucoup plus grande quantité dans l'eau chaude & bouillante, que dans l'eau

froide. Cela posé, en sçachant que le Sel marin est de l'espece des premiers, & le Salpêtre de celle des seconds, l'explication de la précipitation du Sel marin dans la fabrique du Salpêtre, se présente d'elle-même.

Lorsque la dissolution de Salpêtre & de Sel marin se trouve évaporée jusqu'au point qu'elle est aussi chargée de Sel marin qu'elle peut l'être, ce Sel doit commencer à se cristalliser, & continuer à mesure que l'évaporation est poussée plus loin. Mais comme dans ce même temps, elle n'est pas aussi chargée de Salpêtre qu'elle peut l'être, attendu qu'elle est capable d'en dissoudre une beaucoup plus grande quantité lorsqu'elle est bouillante, que lorsqu'elle est froide, ce dernier Sel ne se cristallise point d'abord. Si on continuoit à évaporer jusqu'à ce qu'elle fût à l'égard du Salpêtre comme à celui du Sel marin, alors le Salpêtre commenceroit aussi à se cristalliser à mesure que l'évaporation seroit poussée plus loin, & les deux Sels continueroient de se cristalliser ensemble & *pêle mêle*; mais on ne la pousse pas jusqu'à ce point-là : & cela n'est pas nécessaire, attendu qu'à mesure qu'elle se refroidit, elle devient

incapable de tenir en dissolution la même quantité de Salpêtre qu'elle tenoit lorsqu'elle étoit bouillante.

Il arrive pour lors tout le contraire par rapport à la cristallisation des deux Sels; car ce n'est plus le Sel marin, mais le Salpêtre qui se cristallise. La raison de ce fait est encore fondée sur ce que nous venons de dire. Le Sel marin qui peut être tenu en dissolution en aussi grande quantité par l'eau froide que par l'eau bouillante, & qui ne se cristallisoit qu'à la faveur de l'évaporation, l'évaporation cessante, cesse aussi de se cristalliser, tandis que le Salpêtre qui ne se tenoit en dissolution dans l'eau, que parcequ'elle étoit chaude & bouillante, est obligé de se cristalliser, à cause du seul refroidissement de cette eau.

Quand la dissolution de Salpêtre a fourni ce qu'elle peut fournir de cristaux de ce Sel par le seul refroidissement, on la fait évaporer de nouveau; & en la laissant refroidir, elle fournit encore d'autres cristaux. On réitere ainsi à la faire évaporer & cristalliser, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus donner de cristaux. Il est clair, qu'à mesure que le Salpêtre se cristallise, la proportion du Sel marin

dissous dans la même eau augmente; & comme pendant le temps qu'on emploie pour la cristallisation du Salpêtre, il s'évapore aussi une certaine quantité d'eau, il doit aussi se cristalliser une quantité de Sel marin proportionnée à cette évaporation : de-là vient que le Salpêtre est altéré par le mélange du Sel marin. Il s'ensuit aussi que les derniers cristaux de Nitre qu'on retire de la dissolution du Salpêtre & du Sel marin, contiennent beaucoup plus de Sel marin, que les premiers.

De tout ce que nous venons de dire sur la cristallisation du Salpêtre & du Sel marin, il est facile de conclure de quelle manière il faut s'y prendre, pour purifier le premier de ces deux Sels du mélange du second : il ne faut pour cela que faire dissoudre dans de l'eau pure le Salpêtre qu'on veut raffiner. La proportion des deux Sels est bien différente dans cette seconde dissolution, de ce qu'elle étoit dans la première ; car elle ne contient de Sel marin que ce qui s'en est cristallisé avec le Salpêtre à la faveur de l'évaporation, le reste étant demeuré dissous dans la liqueur qui refuse de donner des cristaux nitreux.

Le Salpêtre étant donc en bien plus grande quantité dans cette seconde dissolution que le Sel marin, il est facile de la faire évaporer assés, pour qu'il puisse se cristalliser beaucoup de Salpêtre, quoiqu'elle soit encore bien loin du degré d'évaporation qui seroit nécessaire pour la cristallisation du Sel marin.

Le Salpêtre n'est pas encore néanmoins entierement exempt du mélange du Sel marin, par cette premiere purification; car les cristaux qu'on retire de cette liqueur qui tient du Sel marin en dissolution, en sont encore enduits & comme imprégnés: de-là vient qu'il faut, pour avoir le Salpêtre bien pur, réitérer quatre ou cinq fois ces cristallisations.

Les Salpêtriers se contentent ordinairement de le faire cristalliser trois fois, & le nomment *Salpêtre de la premiere, de la seconde & de la troisieme cuite*, suivant le nombre de cristallisations qu'ils lui ont fait éprouver. Mais leur Salpêtre le plus raffiné, celui de la troisieme cuite, n'est point encore assés pur pour les expériences de Chymie, dans lesquelles on veut apporter beaucoup d'exactitude. Ainsi il faut le purifier de nouveau, toujours par la même méthode,

L'Acide nitreux n'est point pur dans les terres & pierres desquelles on le retire. Il est combiné en partie avec la terre même dans laquelle il s'est formé, & en partie avec l'Alkali volatil, qui s'est produit par la putréfaction des matieres végétales ou animales qui concourent à sa génération. L'Alkali fixe & la chaux qu'on ajoute dans la lessive des terres nitreuses, servent à décomposer les Sels nitreux qui s'y sont formés, & à séparer de l'Acide l'Alkali volatil & la terre absorbante avec lesquels il est uni : de-là vient un précipité fort abondant qui paroît dans la lessive, lorsqu'on commence à l'évaporer. Ces matieres forment avec le même Acide le vrai Nitre, plus capable que ces premiers Sels nitreux de cristallisation, de détonnation, & des autres propriétés qui lui sont essentielles. La base du Nitre est donc un Alkali fixe mêlé avec un peu de chaux.

L'Eau-mere de laquelle on ne peut plus retirer de cristaux, est rousse & épaisse : évaporée sur le feu, elle s'épaissit encore, se dessèche, & devient un corps solide ; mais qui abandonné à lui-même, reprend bientôt de l'humidité, & se résout en liqueur. Cette eau con-

tient encore beaucoup de Nitre , de Sel marin , & les Acides de ces Sels unis à de la Terre absorbante. Elle contient , outre cela , une grande quantité de matiere grasse & visqueuse , qui met obstacle à la cristallisation.

En général , toutes les dissolutions salines , après avoir fourni une certaine quantité de cristaux , deviennent épaisses , & refusent d'en donner davantage , quoiqu'elles contiennent encore beaucoup de Sel. Elles portent toutes le nom d'*Eaux-meres* , comme celle du Nitre. Les *Eaux-meres* des différens Sels peuvent fournir matiere à des recherches curieuses & utiles.

Si on mêle un Alkali fixe dans l'*Eau-mere* du Nitre , il se fait aussitôt un précipité blanc fort abondant , qui ramassé & desséché porte le nom de *Magnésie*. Ce précipité n'est autre chose que la Terre absorbante qui étoit unie à l'Acide nitreux , & une bonne partie de la chaux qu'on a ajoutée , unie aussi au même Acide , qui en sont séparés par l'Alkali fixe , suivant les loix ordinaires des affinités.

L'Acide vitriolique versé sur l'*Eau-mere* du Nitre , en fait sortir beaucoup

de vapeurs acides qui font un composé des Acides nitreux & marin ; c'est-à-dire , une Eau régale. Il se précipite aussi dans cette occasion une grande quantité de poudre blanche , qu'on nomme pareillement *Magnésie* ; mais qui diffère de celle dont nous venons de parler , en ce qu'elle n'est point , comme elle , une pure Terre absorbante , & qu'elle est combinée avec l'Acide vitriolique. •

On peut tirer aussi de l'Eau - régale des terres nitreuses , par la seule action du feu , & sans aucun intermède.

II. PROCÉDÉ.

Décomposer le Nitre par l'intermède du Phlogistique. Nitre fixé par les charbons. Clyffus de Nitre. Sel Polycreste.

PRENEZ du Salpêtre très-pur réduit en poudre : mettez-le dans un grand creuset qui ne soit qu'à moitié plein : placez ce creuset dans un fourneau ordinaire , & entourez-le de charbons. Quand il sera rouge , le Nitre se mettra en fusion , & deviendra fluide comme de l'eau ; jetez alors dans le creuset une petite quantité de charbon

réduit en poudre. Aussitôt le Nitre & le charbon s'enflammeront avec violence : il s'excitera un grand mouvement, accompagné d'un sifflement considérable, & d'une grande quantité de fumée noire. A mesure que le charbon se consumera, la détonnation s'apaisera, & cessera entierement quand le charbon sera consumé.

Jettez pour lors dans le creuset autant de poudre de charbon que la première fois. Les mêmes phénomènes reparoîtront. Laissez encore ce charbon se consumer, & ajoutez-en de nouveau de la même manière, jusqu'à ce qu'il ne s'excite plus aucune inflammation, observant toujours de laisser consumer entierement le charbon à chaque fois. Quand il ne se fera plus d'inflammation, la matiere contenue dans le creuset perdra beaucoup de sa fluidité.

REMARQUES.

Le Nitre ne s'enflamme point, à moins que la matiere inflammable avec laquelle on l'unit, ne soit actuellement embrasée, ou qu'étant lui-même rouge & pénétré du feu, il ne puisse lui communiquer promptement le mouvement igné :

ainsi , pour faire détonner le Nitre avec le charbon, il faut, si on se sert de charbon noir comme dans notre procédé, que le Nitre soit rouge & en fusion dans le creuset ; mais on pourroit aussi employer des charbons ardents, & pour lors il ne seroit pas nécessaire que le Nitre fût rouge.

Il est bon que le creuset dont on se sert dans cette expérience, ne soit plein qu'à moitié, parceque dans le temps de la détonnation, la matiere se gonfle, & pourroit en sortir & se répandre, si on n'avoit pas cette précaution. C'est aussi pour cette même raison, qu'on ne met la poudre de charbon que peu à peu, & qu'on attend que celle qu'on a mise d'abord soit entierement consumée avant d'en ajoûter de nouvelle.

La matiere qui reste dans le creuset quand l'opération est achevée, est un Sel alkali fixe très-fort. Exposé à l'air, il en attire promptement l'humidité, & se résout en liqueur. On le nomme Nitre alkalisé, ou Nitre fixé par les charbons, pour le distinguer du Nitre alkalisé par les autres matieres inflammables.

Cet Alkali n'est cependant pas absolument pur : il contient encore une por-

tion de Nitre qui n'a point été décomposée, parceque quand il ne reste plus qu'une petite quantité de ce Sel, comme il se trouve mêlé avec beaucoup d'Alkali qui n'est point inflammable, cet Alkali le couvre en quelque sorte, l'enveloppe, & l'empêche d'avoir avec les matieres inflammables qu'on lui présente, le contact immédiat nécessaire pour sa détonnation.

Si on veut que le Nitre fixé soit entierement exempt du mélange du Nitre non décomposé, il faut quand il ne se fait plus aucune détonnation, augmenter considérablement le feu autour du creuset; faire fondre la matiere, qui demande pour cela beaucoup plus de chaleur que le Nitre, & la tenir ainsi fondue environ pendant une heure. Après ce temps, il ne s'y trouve plus de Nitre entier, parceque le peu qu'il en étoit resté, ne pouvant soutenir la violence du feu, & n'étant pas de la dernière fixité, s'est dissipé, ou bien a perdu son acide que la grande chaleur a enlevé.

Le Nitre fixé contient aussi une portion de terre, qui faisoit partie de la base du Nitre, & qui n'est autre chose que la chaux qu'on a employée pour sa

cristallisation, ou même une partie de la terre avec laquelle son acide étoit originairement combiné, qu'il a retenue en se cristallisant. Lorsqu'on fait détonner ce Sel avec des matieres qui peuvent produire des cendres, ces cendres fournissent aussi une certaine quantité de terre qui se mêle avec l'Alkali fixe. Il suffit pour séparer ces différentes terres d'avec l'Alkali, de le laisser tomber en *deliquium*, ou de le dissoudre dans l'eau, & de filtrer la dissolution par le papier gris. Tout ce qui est salin passe avec l'eau par le filtre, & la partie terreuse demeure dessus.

L'Acide nitreux est non-seulement dissipé lors de l'inflammation du Nitre, mais il est même détruit, & entierement décomposé. La fumée qui s'élève pendant l'opération n'a aucune odeur d'Acide. On peut s'assurer au juste de sa nature, en la retenant & la rassemblant dans des vaisseaux, & la faisant condenser en liqueur.

Il n'en est pas du Nitre comme du Soufre, & en général de tous les autres corps inflammables, qui demandent indispensablement pour brûler le concours

de l'air libre. Il est le seul qui puisse brûler dans les vaisseaux fermés : & cette propriété fournit un moyen de rassembler les vapeurs qu'il laisse échapper lorsqu'on le fait détonner.

Il faut pour cela adapter à une cornue de terre tubulée deux ou trois grands balons à deux becs ; placer la cornue dans un fourneau , & entretenir dessous assés de feu pour tenir sa partie inférieure médiocrement rouge. On prend pour lors une petite quantité, comme deux ou trois pincées, d'un mélange de trois parties de Nitre ; & d'une de charbon en poudre , & on la fait tomber dans la cornue par son ouverture supérieure , qu'on bouche aussitôt exactement. Il se fait dans l'instant une détonnation , & les vapeurs qui s'élevent du mélange du Nitre & du charbon enflammés sortant par le col de la cornue , enfilent les récipients , y circulent & s'y condensent enfin en liqueur.

Quand la détonnation est achevée , & que les vapeurs sont condensées , ou qu'il s'en faut peu qu'elles ne le soient , on introduit encore dans la cornue une pareille quantité du mélange , & on réi-

tere cette manœuvre jusqu'à ce qu'il y ait assés de liqueur dans les récipiens pour qu'on la puisse examiner commodément & avec exactitude. Cette liqueur est presque insipide, & ne donne aucune marque d'acide, ou du moins n'en donne que de très - légers indices : elle se nomme *Clyffus* de Nitre.

On devine aisément pourquoi il faut plusieurs récipiens dans cette expérience, & pourquoi il ne faut mettre dans la cornue qu'une très-petite quantité de matiere à la fois. L'explosion, la quantité d'air & de vapeurs qui se dégagent dans cette occasion, feroient bientôt crever les vaisseaux, si on ne prenoit point toutes ces précautions. Les effets terribles de la poudre à canon, qui n'est autre chose qu'un mélange de Nitre, de Soufre & de Charbon, en sont une bonne preuve.

Le Nitre se décompose aussi & s'enflamme par le moyen du Soufre, mais avec des circonstances & des résultats bien différens de ceux que produisent avec lui les charbons, ou tout autre corps inflammable.

Le Nitre détonne avec le Soufre, à cause du Phlogistique qu'il contient. Si

on mêle ensemble une partie de Soufre avec deux ou trois parties de Nitre, & qu'on projette le mélange peu à peu dans un creuset rouge, il se fait à chaque projection une détonnation accompagnée d'une flamme vive.

Les vapeurs qui s'élèvent dans cette occasion ont une odeur mêlée d'Esprit sulphureux & d'Esprit de Nitre; & si on les rassemble par le moyen d'une cornue tubulée, & d'un appareil de vaisseaux semblable à celui de l'expérience précédente, on trouve que la liqueur contenue dans le récipient, est effectivement un mélange d'Acide du Soufre, d'Esprit sulphureux & d'Acide nitreux; le premier en plus grande quantité que les deux autres, & le second que le dernier.

Ce qui reste après la détonnation n'est pas non plus un Alkali fixe, comme dans les expériences précédentes, mais un Sel neutre combiné de l'Acide du Soufre uni avec l'Alkali du Nitre; une espece de Tarte vitriolé, comme en Médecine sous le nom de *Sel polycreste*.

Il y a, comme on voit, deux différences essentielles entre cette dernière expérience,

Expérience, & la précédente. Ce n'est point un alkali fixe qu'on trouve après l'inflammation du Nitre par le Soufre : & en rassemblant les vapeurs qui s'en exhalent, on les trouve chargées d'une certaine quantité d'Acide nitreux ; ce qui n'arrive point quand on décompose le Nitre par toute matiere inflammable qui ne contient point l'Acide vitriolique.

L'explication de ces différences se déduit naturellement de ce que nous avons déjà dit des propriétés des Acides vitrioliques & nitreux. Nous avons vu que lorsqu'on brûle du Soufre, son acide n'est point décomposé, mais seulement séparé de la partie phlogistique. Nous savons aussi que cet Acide a beaucoup d'affinité avec les Alkalis fixes. Cela posé, à mesure que l'Acide nitreux quitte sa bête alkaline, en s'enflammant avec le phlogistique du Soufre, l'acide de ce même Soufre qui devient libre lors de cette inflammation doit s'unir avec cette bête alkaline, & former avec elle un Sel neutre. De-là vient qu'au lieu de trouver un alkali fixe après l'opération, on trouve une espèce de Tartre vitriolé, l'acide du Soufre & celui du vitriol étant le même.

me , comme on à dû s'en convaincre par ce que nous avons déjà dit.

Pour trouver l'explication de l'autre phénomène , il faut se ressouvenir de deux choses que nous avons dites dans nos Elémens ; sçavoir que l'Acide vitriolique a plus d'affinité avec les alkalis fixes que n'en a l'Acide nitreux , & que l'Acide nitreux n'est propre à se combiner & à s'enflammer avec le phlogistique , que quand il est sous la forme de Sel neutre , c'est-à-dire , qu'il est uni avec quelque bâte alkaline , terreuse ou métallique. En faisant l'application de ces deux principes à l'effet dont il est à présent question , il s'explique de lui-même. Car dans l'inflammation du Nitre par le Soufre , le Phlogistique n'est pas la seule substance qui puisse séparer l'Acide nitreux de sa bâte : l'Acide du Soufre , qui devient libre à mesure que le Phlogistique se consume , peut aussi produire le même effet ; mais avec cette différence , que la portion d'Acide nitreux qui est détachée de son alkali par le Phlogistique , est en même temps enflammée & décomposée par cette union ; au lieu que celle qui en est séparée par l'Acide vitriolique , devenant à cause de cela

même incapable de s'unir au Phlogistique, & de se consumer avec lui, se conserve en entier, & s'élève en vapeurs avec la portion d'Acide vitriolique qui n'a pû se combiner avec la b  se du Nitre.

III. PROCED  .

D  composer le Nitre par l'intermede de l'Acide vitriolique. Esprit de Nitre fumant. Sel de duobus. Purification de l'esprit de Nitre.

PRENEZ parties   gales de Nitre bien purifi   & de Vitriol verd ; faites bien s  cher le Nitre, & r  duisez-le en poudre fine. Faites calciner le Vitriol jusqu'au rouge : r  duisez-le de m  me en poudre tr  s-fine ; m  lez exactement ensemble ces deux matieres. Mettez le m  lange dans une cornue de terre ou de bon verre lutt  e, assez grande pour qu'elle ne soit qu'   moiti   pleine.

Placez la cornue dans un fourneau de r  verb  re ; couvrez-la du d  me : adaptez-y un grand r  cipient de verre, lequel soit perc   d'un petit trou bouch   avec un peu de lut. Luttez exactement

ce récipient à la cornue avec du lut gras, recouvert d'une toile enduite de lut de chaux & de blanc d'œuf. Echauffez les vaisseaux très-lentement. Le récipient s'emplira bientôt de vapeurs rouges très épaisses, & les gouttes commenceront à distiller du col de la cornue.

Continuez la distillation, en augmentant un peu le feu, quand vous verrez que les gouttes ne se succéderont que lentement, & qu'il y aura entr'elles plus de quarante secondes ; ouvrez de temps en temps le petit trou du récipient, pour en laisser échapper le superflu des vapeurs. Augmentez le feu vers la fin de l'opération, jusqu'à faire rougir la cornue. Lorsque la cornue étant rouge, il ne sortira plus rien, déluttez le récipient & versez promptement la liqueur qu'il contient dans un flacon de cristal que vous boucherez avec un bouchon de verre usé à l'Emeri dans son gouleau. La liqueur que vous retirerez du récipient sera très-fumante, d'un jaune rougeâtre, & le flacon qui la contiendra sera continuellement rempli de vapeurs rouges semblables à celles du récipient.

REMARQUES.

L'acide vitriolique ayant plus d'affinité avec les Alkalis fixes, qu'avec toute autre substance, excepté le Phlogistique, celui du Vitriol qui se trouve uni avec une bâte ferrugineuse, doit quitter cette bâte pour s'unir à l'Alkali fixe du Nitre, dont l'Acide, comme nous avons déjà dit plusieurs fois, étant moins fort que le vitriolique, doit être séparé de sa bâte par ce même acide. Le Nitre est donc décomposé par le Vitriol, & son acide devenu libre, est enlevé par l'action du feu.

Il est vrai que l'acide nitreux séparé de sa bâte alkaline, pourroit se combiner avec la bâte ferrugineuse du Vitriol; mais comme il a, de même que tous les Acides, beaucoup moins d'affinité avec les substances métalliques qu'avec les Alkalis, un degré de feu même modéré suffit pour l'en séparer. Ajoûtez à cela, que cette Acide n'a point, ou du moins n'a que très-peu d'action sur le fer, qui a été privé d'une grande partie de son Phlogistique, par l'union qu'il a contractée avec quelqu'Acide: or la bâte ferrugineuse du Vitriol est dans ce cas-là.

On retire par le procédé que nous avons donné, un Esprit de Nitre très-fort, très-déphlegmé, & très-fumant. Si on n'avoit pas la précaution de dessécher le Nitre & de calciner le Vitriol, l'Acide qu'on retireroit se chargeant avec avidité de l'eau contenue dans ces Sels seroit fort aqueux, ne seroit point fumant, & n'auroit qu'une couleur blanche tirant un peu sur le citron.

Les vapeurs de l'Esprit de Nitre bien concentré, tel que celui de notre procédé, sont légères, corrosives & fort dangereuses pour la poitrine ; car elles ne sont que la portion la plus déphlegmée de l'Acide nitreux même. C'est pourquoi celui qui délutte les vaisseaux, & qui verse la liqueur du récipient dans le flacon, doit bien prendre garde qu'elles ne s'introduisent dans sa poitrine par la voie de la respiration ; & pour cela, il faut qu'il se place de façon qu'un courant d'air, soit naturel, soit ménagé par l'art, puisse les emporter loin de lui. Il faut aussi, pendant le cours de l'opération, avoir soin de donner de temps en temps de l'évent, en débouchant le petit trou du récipient, afin qu'une partie des vapeurs puisse sortir ; car elles

sont si élastiques, que sans cette précaution, elles briseroit les vaisseaux.

On trouve dans la cornue, lorsque l'opération est finie, une masse rouge qui s'est moulée dans le fond de ce vaisseau, & qui est un Sel neutre de la nature du Tartre vitriolé, résultant de l'union de l'Acide du Vitriol avec la bâte alcaline du Nitre.

C'est la bâte ferrugineuse du Vitriol, laquelle est mêlée avec lui, qui lui donne la couleur rouge : il faut pour l'en séparer le réduire en poudre, le dissoudre dans l'eau bouillante, & filtrer plusieurs fois la dissolution par le papier gris, parceque la terre ferrugineuse du Vitriol est si fine, qu'il en passe d'abord une partie par le filtre. Quand la dissolution est bien blanche, & quelle ne se trouble plus par aucun dépôt, il faut la laisser cristalliser, & il se forme des cristaux de Tartre vitriolé ; auquel on a particulièrement affecté le nom de Sel de *duobus*.

Outre la terre ferrugineuse du Vitriol, on trouve encore assez ordinairement dans ce *caput mortuum*, une portion de Nitre & de Vitriol non décomposés, soit parceque le mélange des deux

Sels n'a pas été assez parfait, soit parce qu'on n'a pas poussé le feu assez fort sur la fin de l'opération.

On peut aussi décomposer le Nitre; & en retirer l'Acide, en se servant pour intermède de toutes les autres especes de Vitriols, d'Aluns, de Gypses, de Bols, d'Argiles; en un mot, de toutes les combinaisons ou entre l'Acide vitriolique, & qui n'ont pas pour bāse un Alkali fixe.

Les distillateurs d'Eau-forte, qui en font une très grande quantité à la fois, & qui employent les moyens les moins dispendieux, se servent pour intermède des terres qui contiennent l'Acide vitriolique, telles que sont l'Argile, & le Bol. Ils mêlent exactement avec ces terres, le Nitre dont ils veulent retirer l'esprit, mettent le mélange dans de grands pots de terre oblongs, qui ont un col recourbé fort court, lequel s'introduit dans un récipient de la même matiere & de la même forme. Ils placent ces vaisseaux sur deux files opposées l'une à l'autre dans de longs fourneaux: ils les recouvrent avec des briques liées ensemble avec de la terre à four; ce qui leur sert de réverbere: ils allument en-

suite dans le fourneau un feu d'abord très-perit pour échauffer les vaisseaux, puis ils y mettent du bois ; augmentent le feu jusqu'à faire bien rougir les pots, & le soutiennent au même degré jusqu'à ce que la distillation soit entièrement achevée.

On peut séparer aussi l'Acide du Nitre d'avec sa bāse, par le moyen de l'Acide vitriolique pur. Il faut, pour cela, mettre dans une cornue de verre, le Nitre dont on veut retirer l'Acide, réduit en poudre fine, verser dessus un tiers de son poids d'Huile de Vitriol concentrée : placer la cornue dans un fourneau de réverbere, & y adapter promptement un récipient, semblable à celui de l'opération précédente.

A peine l'Huile de Vitriol a-t-elle touché le Nitre, que le mélange s'échauffe, & que les vapeurs rouges commencent à paroître en assez grande quantité : il sort même des gouttes d'Acide avant qu'on ait mis du feu dans le fourneau.

Il faut que le feu, dans cette occasion soit modéré, parceque l'Acide vitriolique n'étant lié à aucune bāse, agit sur le Nitre d'une manière bien plus prompte, & bien plus efficace que quand il n'est pas pur.

Cette opération peut se faire au bain de sable : c'est une maniere prompte & commode de retirer l'Acide nitreux. Il faut au reste, avoir pour cette distillation, & pour retirer la liqueur du récipient, les mêmes précautions que dans l'expérience précédente.

L'Esprit de Nitre qu'on retire par cette méthode, est aussi fort & aussi fumant que celui qu'on obtient par le Vitriol calciné, si l'Huile de Vitriol dont on se sert est bien concentré : mais il est ordinairement altéré par le mélange d'une petite portion d'Acide vitriolique, lequel n'étant engagé dans aucune bâte particuliere, est enlevé par la chaleur, avant d'avoir pu se joindre a la bâte du Nitre.

Il y a plusieurs expériences de Chymie, pour la réussite desquelles il est indifférent que l'Acide nitreux soit ainsi mêlé avec de l'Acide vitriolique ; il y en a même, comme nous le verrons, qui ne réussissent qu'avec un Esprit de Nitre ainsi conditionné. Si c'est pour faire ces expériences qu'on a distillé son Acide, il faut le garder tel qu'il est. Mais le plus grand nombre exigent que l'Esprit de Nitre soit absolument pur ; & si on veut.

le faire servir à ces expériences, il faut le purifier entierement du mélange de l'Acide vitriolique.

On y parvient facilement, en mêlant cet Esprit de Nitre avec du Nitre très-pur, & le redistillant une seconde fois. L'acide vitriolique, qui altère l'Esprit de Nitre, touchant pour lors à une grande quantité de Nitre non décomposé, s'unit à sa bāse alkaline, & en dégage une quantité d'Acide proportionnée.

On trouve dans la cornue qui a servi à faire la distillation de l'Acide nitreux, par l'intermède de l'Acide vitriolique pur, un *caput mortuum* qui diffère de celui de la distillation du même Acide par l'intermède du Vitriol, en ce qu'il ne contient point de terre rouge ferrugineuse. C'est une masse saline fort blanche, moulée dans le fond de la cornue : en la pulvérisant, la faisant dissoudre dans l'eau bouillante, & faisant évaporer la dissolution, il s'y formera des cristaux de Tartre vitriolé : il peut s'y trouver aussi une portion de Nitre non décomposée, mais qui se cristallise après le Tartre vitriolé, parcequ'il est beaucoup plus dissoluble dans l'eau.

CHAPITRE III.

DE L'ACIDE MARIN.

PREMIER PROCÉDÉ.

*Retirer le Sel marin des eaux de la mer
& des fontaines salées. Sel d'Epsom.*

FILTREZ les eaux salées dont vous voudrez retirer le Sel : faites les évaporer en bouillant, jusqu'à ce qu'il paroisse à la superficie une pellicule terne, qui n'est autre chose que les petits cristaux de sel qui commencent à se former : diminuez pour lors le feu, afin que la liqueur devienne tranquille, & que l'évaporation se fasse plus lentement. Les cristaux qui étoient d'abord fort petits, deviendront plus gros, & il se formera des pyramides tronquées dont la pointe regardera le fond du vase, & la bête qui est creuse fera à niveau de la surface de la liqueur.

Quand ces cristaux pyramidaux ont acquis une certaine grosseur, ils tombent au fond de la liqueur. Ces pyrami-

des ne sont autre chose qu'un amas de petits crystaux cubiques ainsi arrangés. Continuez l'évaporation, en décantant la liqueur de dessus les cristaux quand il s'en sera formé des monceaux qui atteindront presque la superficie, jusqu'à ce qu'il ne s'y forme plus de cristaux de Sel marin.

REMARKES.

L'Acide du Sel marin ne se trouve guères, soit dans les eaux de la mer, soit dans la terre, qu'uni avec un Alkali fixe d'une espece particuliere, qui est sa bāse naturelle; il est par conséquent sous la forme d'un Sel neutre. Ce Sel est dissous en très-grande quantité dans les eaux de la mer, & porte le nom de *Sel marin* quand on le retire de ces eaux. On le trouve aussi en grandes masses cristallines dans la terre, & il se nomme alors *Sel-géme* : ainsi le Sel marin & le Sel-géme ne sont qu'une seule & même espece de Sel, & ne diffèrent guères l'un de l'autre, que par les endroits d'où ils sont tirés.

Il se trouve aussi dans les terres des sources & des fontaines, dont les eaux sont très-salées, & tiennent en dissolu-

tion beaucoup de Sel marin. Ces sources ou viennent immédiatement de la mer , ou passent à travers quelque mine de Sel-gème , dont elles dissolvent une partie en les traversant.

Le Sel marin se tenant dissous dans l'eau froide en aussi grande quantité , ou du moins presque en aussi grande quantité , que dans l'eau bouillante , ne peut pas se cristalliser , comme le nitre , à la faveur du refroidissement de l'eau qui le tient en dissolution : ce n'est que par le moyen de l'évaporation , qui diminue continuellement la proportion de l'eau par rapport au Sel , & la réduit enfin à n'en pouvoir plus tenir en dissolution qu'une quantité toujours moindre , qu'on parvient à faire cristalliser le Sel marin.

On cesse de faire bouillir la liqueur , quand on apperçoit les pellicules de petits cristaux qui commencent à se former , afin que par le calme de la liqueur ils puissent se former plus régulièrement & être plus gros. Il ne faut pas même que l'évaporation soit ensuite trop précipitée , parce qu'il se formeroit sur la liqueur une croute saline , qui empêcheroit les vapeurs de se dissiper , & fe-

Soit obstacle à la cristallisation.

Si on continue l'évaporation lorsque la liqueur ne donne plus de cristaux de Sel marin, on en retire encore d'autres cristaux de figure longue & quarrée, d'une saveur amere, & qui sont presque toujours humides. Cette espece de Sel est connue sous le nom de *Sel d'Epsom*, nom qu'il a tiré d'une fontaine salée d'Angleterre, de laquelle on en a d'abord retiré. Ce Sel, ou plutôt ce composé salin, est un amas de Sel de Glauber & de Sel marin, qui sont comme confondus ensemble, & mêlés avec une partie de l'Eau-mere du Sel marin, laquelle contient elle-même une sorte de matiere bitumineuse. Ces deux Sels neutres qui constituent le Sel d'Epsom, peuvent facilement être séparés l'un de l'autre par le moyen de la seule cristallisation. Le Sel d'Epsom est purgatif, & amer. On le nomme aussi *Sel cathartique amer*.

On se sert de différens moyens pour retirer par un travail en grand, le Sel marin des Eaux qui le tiennent en dissolution. Le plus simple & le plus facile, est celui qui se pratique en France, & dans tous les pays qui ne sont pas plus

froids. On dispose sur les bords de la mer des especes de fosses larges & peu profondes, ou plutôt des especes de marais que la mer remplit d'eau dans le temps du flux. Lorsque ces marais sont pleins d'eau, on ferme la communication qu'ils ont avec la mer, & on laisse l'eau s'évaporer d'elle-même au soleil. Par ce moyen, tout le Sel qu'elle contient est obligé de se cristalliser. On nomme ces fosses, *Marais salans*. Ce n'est que pendant l'été, du moins en France & dans les pays de la même température, qu'on peut faire ainsi le Sel. Car pendant l'hyver, où le soleil a moins de force, & où il pleut souvent, ce moyen n'est pas praticable.

C'est par cette raison qu'en Normandie, qui est une province dans laquelle il pleut assez fréquemment, on se sert d'une autre méthode pour retirer le Sel des eaux de la mer. Les ouvriers qui sont occupés à ce travail amoncellent sur les bords de la mer des tas de sable, que la mer baigne & arrose dans le temps de son flux. Ce sable demeure à sec lorsque la mer se retire, l'air & le soleil dessèchent facilement pendant l'intervalle d'une marée à l'autre, l'humidité

lité qui étoit restée, & il demeure enluit de tout le Sel que contenoit cette eau qui a été évaporée. Ils le laissent ainsi se charger de sel à plusieurs reprises : après quoi ils le lavent avec de l'eau douce, qu'ils font évaporer sur le feu dans des chaudières de plomb.

On évapore simplement les eaux des sources salées, pour en retirer le Sel ; mais comme beaucoup de ces eaux ne tiennent en dissolution qu'une trop petite quantité de Sel, pour indemniser des frais qu'on seroit obligé de faire si on n'employoit que le feu pour les faire évaporer, on a recours à des moyens moins couteux, pour en faire évaporer du moins la plus grande partie, & la mettre en état d'être conduite jusqu'à la cristallisation du Sel en bien moins de temps, & avec beaucoup moins de feu, qu'il n'en auroit fallu sans cela.

Ces moyens consistent à faire tomber l'eau d'une certaine hauteur sur beaucoup de menus morceaux de bois qui la divisent comme une pluie. Cela se fait sous des engars ouverts à tous les vents, qui passent librement à travers cette pluie artificielle. De cette sorte, l'eau présentant à l'air beaucoup de sur-

faces, puisqu'elle est elle-même réduite presque toute en surfaces, l'évaporation se fait avec beaucoup de facilité & de promptitude. On fait monter l'eau par le moyen de pompes, à la hauteur dont on veut qu'elle retombe. *

II. PROCÉDÉ.

Expériences sur la décomposition du Sel marin, par l'interméde du Phlogistique. Phosphore de Kunckel.

» **P**RENEZ de l'urine pure qui aura
 » fermenté pendant cinq ou six
 » jours. La quantité doit être propor-
 » tionnée à celle du Phosphore qu'on
 » veut faire. Il en faut environ un tiers
 » de muid pour un gros de Phosphore.
 » Faites-la évaporer dans des chaudières
 » de fer, jusqu'à ce qu'elle soit devenue
 » grumeleuse, dure, noire & à peu près
 » semblable à de la fuye de cheminée,

* M. le Marquis de Montalembert, de l'Académie Royale des Sciences, a lu à l'Académie, un Mémoire dans lequel il donne de nouveaux moyens de faire ces évaporations, & de perfectionner beaucoup la construction & la disposition des engars & des ateliers où l'on fait ces travaux; on les nomme en France *Bâtimens de Graduation*.

» elle sera pour lors réduite environ à
 » un soixantième de ce qu'elle pesoit
 » avant d'avoir été évaporée.

» Quand l'urine est dans cet état,
 » mettez-la par parties dans des mar-
 » mittes de fer, sous lesquelles vous en-
 » tretiendrez un feu de charbon assez
 » vif pour en rougir le fond; & agitez-
 » la sans relâche, jusqu'à ce que le Sel
 » volatil & l'Huile fœride soient diffi-
 » pés presqu'entièrement, que la matie-
 » re ne fume plus, & qu'elle ait pris l'o-
 » deur de fleurs de pêcher. Cessez pour
 » lors la calcination, & versez sur la
 » matiere qui se trouvera réduite en
 » poudre, un peu plus du double de son
 » poids d'eau chaude. Agitez-la dans
 » cette eau, & laissez-la tremper pen-
 » dant vingt-quatre heures. Versez l'eau
 » par inclination; desséchez & réduisez
 » en poudre la matiere lessivée. La cal-
 » cination précédente enleve à la ma-
 » tiere environ un tiers de son poids,
 » la lessive emporte la moitié des deux
 » autres tiers.

» Mêlez à ce qui vous reste de ma-
 » tiere calcinée, lessivée & desséchée,
 » la moitié de son poids de gros sable,
 » ou de grais jaunâtre égrugé, dont

» vous aurez séparé le plus fin par un
» tamis pour ne pas l'employer. Le Sa-
» ble de riviere n'est pas un intermé-
» de convenable, parce qu'il petille au
» grand feu. Ajoutez ensuite à ce mê-
» lange un sixième de son poids de
» charbon de hêtre, ou autre bois qui
» ne soit pas du chêne, parce qu'il pe-
» tille aussi. Humectez le tout avec une
» suffisante quantité d'eau pour le ré-
» duire en une pâte ferme en le maniant
» & le roulant entre les mains: puis fai-
» tes-le entrer dans la cornue, en pre-
» nant des précautions pour ne pas salir
» le col. La cornue doit être de la meil-
» leure terre, & de telle grandeur que
» quand on y aura mis la matiere, il en
» demeure un grand tiers de vuide.

» Placez ensuite la cornue dans un
» fourneau de réverbere, proportion-
» né de façon qu'il y ait deux pouces
» d'espace entre les parois du fourneau
» & le corps de la cornue, même dans
» l'endroit du rétrécissement où com-
» mence le col de ce vaisseau, qui doit
» demeurer incliné sous un angle de
» soixante degrés. Bouchez toutes les
» ouvertures du fourneau, excepté cel-
» le du foyer & du cendrier.

» Adaptez à la cornue un grand
 » balon de verre rempli d'eau au tiers,
 » & luttez-le avec elle, comme dans la
 » distillation de l'Esprit de Nitre fu-
 » mant. Ce balon doit être percé d'un
 » petit trou dans sa partie postérieure,
 » un peu au-dessus de la surface de l'eau.
 » On bouche ce trou avec un brin de
 » bouleau qui puisse y entrer fort à l'ai-
 » se, & où il y ait un nœud pour l'em-
 » pêcher de tomber dedans. On le reti-
 » re de temps en temps, pour présenter
 » la main à ce petit trou, & voir si l'air
 » raréfié par la chaleur de la cornue sort
 » trop rapidement ou pas assez.

» Si le dard d'air est trop fort, &
 » sort avec sifflement, on ferme entiè-
 » rement la porte du cendrier pour ral-
 » lentir le feu. S'il ne frappe pas assez vi-
 » vement la main, on ouvre davanta-
 » ge cette porte, & on met de grands
 » charbons dans le foyer pour ranimer
 » le feu par une flamme subite.

» L'opération dure ordinairement
 » vingt-quatre heures, & voici les signes
 » qui annoncent qu'elle réussira si la cor-
 » nue peut résister au feu.

» Il faut la commencer en mettant
 » d'abord du charbon noir dans le cen-

» drier du foutneau, & un peu de char-
» bon allumé à la porte, afin d'échauf-
» fer la cornue très-lentement. Quand
» il est allumé, on le pousse dans le cen-
» drier, & on en ferme la porte avec
» une tuile. Cette chaleur modérée fait
» distiller le phlegme du mélange. Il
» faut entretenir ce même degré de feu
» pendant quatre heures, après lequel
» temps on met du charbon sur la gril-
» le du foyer. Le feu de dessous l'allu-
» me peu à peu. A ce second feu appro-
» ché de la cornue, le balon s'échauffe
» & se remplit de vapeurs blanches, qui
» ont une odeur d'Huile fœtide. Quatre
» heures après, ce vaisseau se refroidit
» & s'éclaircit. Alors il faut ouvrir d'un
» pouce la porte du cendrier, mettre
» du charbon dans le foyer de trois mi-
» nutes en trois minutes, & en fermer à
» chaque fois la porte, pour que l'air
» froid de dehors ne frappe pas le fond
» de la cornue, ce qui la feroit fêler.

» Quand on a entretenu le feu à
» ce degré environ pendant deux heu-
» res, le balon commence à se tapisser
» d'un Sel volatil d'une nature singulie-
» re, qui ne peut être chassé que par un
» très-grand feu, & qui a une odeur

„ assez forte d'amandes de noyaux de
 „ pêche. Il faut prendre garde que ce
 „ Sel concret ne bouche le petit trou
 „ du balon, parce que ce vaisseau se bri-
 „ seroit, la cornue étant rouge alors,
 „ & l'air très-raréfié. L'eau du balon
 „ qui s'échauffe par le voisinage du four-
 „ neau fournit des vapeurs qui dissol-
 „ vent ce Sel raméfié, & le balon s'é-
 „ claircit une demi-heure après que la
 „ distillation a cessé.

„ Environ trois heures après que
 „ ce Sel a commencé à paroître, le ba-
 „ lon se remplit de nouvelles vapeurs,
 „ qui ont l'odeur du Sel Ammoniac
 „ qu'on brûleroit sur le charbon. Elles
 „ se condensent aux parois du récipient
 „ en un Sel qui n'est plus raméfié, mais
 „ formé en longues stries perpendicu-
 „ laires, que les vapeurs de l'eau ne dis-
 „ solvent point. Ces vapeurs blanches
 „ sont les avant-coureurs du Phospho-
 „ re ; & vers la fin de leur distillation
 „ elles perdent leur première odeur de
 „ Sel Ammoniac, & prennent l'odeur
 „ d'ail.

„ Comme elles sortent avec beau-
 „ coup de rapidité, il faut déboucher
 „ souvent le petit trou, pour voir s'il ne

„ siffle point trop fort ; car en ce cas il
„ faudroit fermer entierement la porte
„ du cendrier. Ces vapeur blanches du-
„ rent environ deux heures. Quand on
„ reconnoît qu'elles ont cessé, on don-
„ ne un peu de jour au dôme du four-
„ neau , en ouvrant quelques-uns de ses
„ registres, pour commencer à donner
„ issue à la flamme. On entretient le feu
„ dans cet état moyen, jusqu'à ce qu'il
„ commence à paroître un premier Phos-
„ phore volatil.

„ C'est environ trois heures après
„ que les vapeurs blanches ont commen-
„ cé à sortir, qu'il paroît. Pour le sça-
„ voir, on retire de minute en minute
„ le petit brin de bouleau , & on le frot-
„ te en un endroit échauffé du fourneau,
„ où il laissera un trait de lumiere s'il est
„ enduit de Phosphore.

„ Peu de temps après qu'on a re-
„ connu ce signe, on voit sortir par le
„ petit trou du balon un dard de lumie-
„ re bleuâtre, qui dure plus ou moins
„ allongé jusqu'à la fin de l'opération.
„ Le dard ou jet de lumiere ne brûle
„ point. Qu'on y tienne le doigt vingt
„ ou trente secondes, il se charge de
„ cette lumiere ; & si on en frotte la
main,

main, il l'en enduit & la rend lumineuse.

„ Mais de temps en temps ce jet
 „ s'allonge jusqu'à sept ou huit pouces,
 „ avec décrépitation & étincelles. Alors
 „ il brûle les corps combustibles qu'on
 „ lui présente. Quand cela arrive, il faut
 „ conduire le feu avec beaucoup d'attention,
 „ fermer entièrement la porte du
 „ cendrier, sans discontinuer cependant
 „ de mettre du charbon dans le foyer
 „ de deux minutes en deux minutes.

„ Le Phosphore volatil dure deux
 „ heures, au bout desquelles le petit jet
 „ de lumière se raccourcit à une ligne
 „ ou deux. C'est alors qu'il faut pousser
 „ le feu à l'extrême, ouvrir entièrement
 „ la porte du cendrier, y mettre du bois,
 „ déboucher tous les registres du réverbère,
 „ mettre de grands charbons dans
 „ le foyer de minute en minute; en un
 „ mot, il faut que pendant six à sept
 „ heures tout le dedans du fourneau
 „ soit blanc, & qu'on ne puisse y distinguer
 „ la cornue.

„ Pendant ce feu extrême, le véritable
 „ Phosphore distille comme une
 „ huile, ou comme une cire fondue: une
 „ partie est soutenue par l'eau du récipient.

„ pient, l'autre s'y précipite. Enfin, on
 „ s'apperçoit que l'opération est finie,
 „ quand la partie supérieure du balon
 „ où le Phosphore volatil s'est condensé
 „ en une pellicule noirâtre, commence
 „ à rougir. C'est une marque qu'à l'en-
 „ droit de cette tache rouge le Phos-
 „ phore est brûlé. Il faut alors boucher
 „ tous les registres, & fermer toutes les
 „ portes du fourneau, pour étouffer le
 „ feu, puis boucher le petit trou du ba-
 „ lon avec du lut gras ou de la cire. On
 „ laisse le tout en cet état pendant deux
 „ jours; parce qu'il ne faut pas démon-
 „ ter les vaisseaux qu'ils ne soient parfai-
 „ tement refroidis, de crainte que le
 „ Phosphore ne s'allume.

„ Aussitôt que le feu est éteint, le
 „ balon qui se trouve alors dans l'obs-
 „ curité offre un spectacle assez agréa-
 „ ble : toute la partie vuide de ce vais-
 „ seau qui est au-dessus de l'eau, paroît
 „ remplie d'une belle lumière bleue, qui
 „ dure pendant sept à huit heures, ou
 „ tant que ce vaisseau est chaud, & ne
 „ disparoît que quand il est refroidi.

„ Le fourneau étant parfaitement
 „ froid, on démonte les vaisseaux, on
 „ les sépare l'un de l'autre le plus pro-

„ prement qu'il est possible. On enleve
 „ avec un linge toute la matiere noire
 „ qu'on trouve à l'entrée du col du ba-
 „ lon ; car si cette salété se mêloit avec
 „ le Phosphore, elle empêcheroit qu'il
 „ ne devint bien transparent dans le
 „ moule. il faut que cela se fasse vite.
 „ Après quoi on verse deux ou trois
 „ pintes d'eau froide dans le balon, pour
 „ accélérer la précipitation du Phospho-
 „ re qui est soutenu sur l'eau. On agite
 „ ensuite l'eau du balon, pour détacher
 „ tout le Phosphore qui seroit adhérent
 „ aux parois ; puis on verse toute cette
 „ eau agitée & troublée dans une terri-
 „ ne bien nette , & on la laisse s'éclair-
 „ cir. On décante ensuite cette premie-
 „ re eau inutile , & on verse de l'eau
 „ bouillante sur le sédiment noirâtre
 „ resté au fond de la terrine pour fon-
 „ dre le Phosphore. Il s'unit alors avec
 „ la matiere fuligineuse ou phosphore
 „ volatil qui s'est précipité avec lui ; &
 „ il se met en une masse couleur d'ar-
 „ doise. Quand cette eau dans laquelle
 „ le Phosphore est fondu, est suffisam-
 „ ment refroidie, on le jette dans l'eau
 „ froide , & on l'y casse en petits mor-
 „ ceaux pour le mouler.

• „ Il faut prendre alors un matras
„ à long col , dont le col soit un peu
„ plus large vers la boule qu'à son autre
„ extrémité ; couper la moitié de cette
„ boule pour en former un entonnoir ,
„ & boucher d'un bouchon de liège le
„ bout étroit de ce col. Le premier
„ moule étant ainsi préparé, on le plon-
„ ge dans toute sa longueur dans un
„ vaisseau plein d'eau bouillante , & on
„ l'emplit de cette eau. On jette dans
„ cet entonnoir les petits morceaux de
„ la masse ardoisée, qui se fondent de
„ nouveau dans cette eau chaude, & se
„ précipitent tout fondus au bas du tu-
„ be. On agite cette matiere fondue
„ avec un fil de fer, pour aider le Phos-
„ phore à se séparer de la matiere fuli-
„ gineuse qui le salissoit, & qui étant
„ moins pesante que lui, prend peu à
„ peu le dessus du cylindre.

„ On entretient l'eau du vaisseau
„ dans sa premiere chaleur, jusqu'à ce
„ qu'en retirant le tube on voie le Phos-
„ phore net & transparent. Alors on
„ laisse un peu refroidir le tube clair,
„ & on le trempe ensuite dans de l'eau
„ froide, où le Phosphore se congèle
„ en se refroidissant. Lorsqu'il est bien

„ congelé , on ôte le bouchon de liége ,
 „ & avec un petit bâton à peu près de
 „ la grosseur du tube , on pousse le cy-
 „ lindre de Phosphore vers l'entonnoir
 „ qui est le côté de la dépouille. On
 „ coupe la partie noire du cy lindre pour
 „ la mettre à part. Car lorsqu'on en a
 „ une certaine quantité , on peut la re-
 „ fondre par la même méthode , & en
 „ séparer le Phosphore net qu'elle con-
 „ tient encore. A l'égard du reste du
 „ cylindre qui est net & transparent : si
 „ on a dessein de le mouler en plus pe-
 „ tits cylindres , on le coupe par tron-
 „ çons , pour le faire refondre à l'aide
 „ de l'eau bouillante dans des tubes de
 „ verre plus petits. „

REMARQUES.

J'ai tiré en entier des Mémoires de
 l'Académie des Sciences , année 1737 ,
 le procédé pour faire le Phosphore. Ce
 procédé y est décrit avec tant d'exacti-
 tude , de clarté & de précision par M.
 Hellot , que j'ai cru ne pouvoir mieux
 faire que de le donner tel qu'il est , en
 faveur de ceux qui n'ont pas les Mémoi-
 res de l'Académie , & de rapporter mê-
 me les propres termes de M. Hellot.

Nous allons avoir occasion , dans ces remarques , de faire observer quelques particularités essentielles que j'ai omises dans la description du procédé , pour ne point interrompre l'exposition de la suite des faits qui se présentent dans cette expérience.

Il est bon de remarquer premièrement , qu'une des causes les plus ordinaires qui fait manquer l'opération , est le défaut de bonté & de solidité dans la cornue dont on se sert. Il est absolument nécessaire que ce vaisseau soit de la meilleure terre , & tel qu'il puisse résister très-long-temps à la dernière violence du feu , comme on a pu le voir dans la description du procédé. Les cornues que nos potiers & nos fournalistes vendent ici , ne peuvent servir à cette opération. M. Hellot a été obligé d'en faire venir de Hesse-Cassel , pour les avoir conditionnées comme il convient.

„ Nous observerons , en second
„ lieu , avec M. Hellot , qu'avant de pla-
„ cer la cornue dans le fourneau , il est
„ bon de faire un essai de la matière ,
„ pour voir s'il y a espérance de réus-
„ sir. On en met pour cela environ une
„ once dans un petit creuset qu'on chauff-

„ se jusqu'à le faire rougir. Le mélange
 „ après avoir fumé, doit se refendre
 „ sans se gonfler, sans même s'élever. Il
 „ en sort des ondulations de flammes
 „ blanches & bleuâtres qui s'élèvent
 „ avec rapidité. C'est-là le premier Phos-
 „ phore qui est volatil, & qui fait tout
 „ le danger de l'opération. quand ces
 „ premières flammes sont passées, il faut
 „ augmenter l'ardeur de la matière, en
 „ mettant sur le creuset un gros char-
 „ bon allumé. On voit alors le second
 „ Phosphore; c'est une vapeur lumineu-
 „ se, tranquille, couvrant toute la su-
 „ perficie de la matière, & de couleur
 „ tirant sur le violet; elle dure fort long-
 „ temps, & répand une odeur d'ail, qui
 „ est l'odeur distinctive du Phosphore
 „ dont il est à présent question.

„ Lorsque toute cette vapeur lumi-
 „ neuse est dissipée, il faut verser la ma-
 „ tière embrasée du creuset sur une pla-
 „ que de fer. S'il ne se trouve aucune
 „ goutte de sel en fusion, & qu'au con-
 „ traire tout se réduise en poudre, c'est
 „ une marque que la matière a été suf-
 „ fisamment lessivée, & qu'elle ne con-
 „ tient de Sel fixe, ou, si l'on veut, de
 „ Sel marin, que ce qu'il lui en faut. Si

„ on trouve sur la place quelques gout-
„ tes de sel figé, c'est qu'il est trop resté
„ de sel, & l'opération court risque de
„ ne pas réussir, parce que la cornue
„ seroit rongée & percée par ce sel sur-
„ abondant. En ce cas, il faudra lessiver
„ de nouveau le mélange, puis le deslé-
„ cher suffisamment. „

Notre troisième remarque sera sur le fourneau qu'il convient d'employer dans cette opération. Ce fourneau doit être tel que dans une espace assez petit, il puisse donner autant & plus de chaleur qu'un four de Verrerie, sur-tout pendant les sept ou huit dernières heures de l'opération. M. Hellot donne dans son Mémoire une description exacte de ce fourneau.

„ Comme il peut arriver des acci-
„ dens pendant le cours de l'opération,
„ il y a quelques précautions à prendre.
„ Par exemple, si le balon venoit à se
„ rompre pendant que le Phosphore dis-
„ tille, ce qui en tomberoit sur des corps
„ combustibles, y mettroit le feu avec
„ risque d'incendie, parce que ce feu est
„ fort difficile à éteindre. Ainsi, il faut
„ que le fourneau soit construit dans
„ quelque'endroit vouté, ou sous la hotte.

„ te élevée de quelque cheminée qui
 „ pompe bien l'air. Il ne faut pas non
 „ plus laisser auprès aucun meuble ou
 „ utensile de bois. S'il tomboit du Phos-
 „ phore allumé sur les jambes ou sur les
 „ mains, en moins de trois minutes il
 „ pénétreroit jusqu'à l'os. Il n'y a que
 „ l'urine qui puisse arrêter le progrès de
 „ cette brulure.

„ Si pendant que le Phosphore se
 „ distille, la cornue se fêle, l'opération
 „ est manquée. Il est aisé de s'en apper-
 „ cevoir, parce qu'on sent auprès du
 „ fourneau l'odeur d'ail, & de plus, la
 „ flamme qui sort par les ouvertures du
 „ réverbère est d'un beau violet. L'Ac-
 „ de du Sel Marin teint toujours de cer-
 „ te couleur la flamme des matieres qui
 „ se brûlent avec lui. Mais si la cornue
 „ se casse avant que le Phosphore ait
 „ commencé à paroître, on peut sauver
 „ la matiere, en jettant plusieurs briques
 „ froides dans le foyer, & un peu d'eau
 „ par-dessus pour étouffer le feu subite-
 „ ment. „ Toutes ces utiles remarques
 sont encore de M. Hellot.

Le Phosphore dont nous venons de
 donner la description, a été découvert
 d'abord par un bourgeois de la ville de

Hambourg nommé Brandt, qui cherchoit la pierre philosophale, & travailloit sur l'urine. Deux autres habiles Chymistes, qui ne sçavoient autre chose du procédé, si ce n'est que cette matiere étoit tirée de l'urine, ou même en général de corps humain, ont travaillé à le découvrir aussi depuis, & en ont fait effectivement la découverte chacun de leur côté. Ces deux hommes sont Kunckel & Boyle.

Le premier a fait la découverte entière, & avoit trouvé le moyen d'en faire à la fois une assez grande quantité, ce qui a fait donner à ce Phosphore le nom de *Phosphore de Kunckel*. Le second, qui étoit Anglois, n'a pas eu le temps de pousser sa découverte jusqu'au bout, & s'est contenté de déposer ce premier témoignage de sa découverte entre les mains du Secrétaire de la Société Royale de Londres, qui lui en donna un certificat.

„ Quoique Brandt, dit M. Hellot,
„ qui avoit déjà vendu son secret à un
„ Chymiste nommé Kraft, l'ait vendu
„ depuis à plusieurs autres personnes,
„ même à vil prix ; quoique M. Boyle
„ en ait publié le procédé ; il est cepen-

„ dant très-vraisemblable que l'un &
 „ l'autre se sont réservé le mot de l'é-
 „ nigme , c'est-à-dire , *tout le détail né-*
 „ *cessaire pour faire réussir l'opération ;*
 „ puisque jusqu'à la découverte de Kunc-
 „ kel & de M. Gotfridth-Hantkuit Chy-
 „ miste Anglois , à qui M. Boyle a dé-
 „ voilé tout le mystère , aucun Chymi-
 „ ste n'avoit fait une quantité un peu
 „ considérable de ce Phosphore.

„ Nous sommes bien éloignés ,
 „ continue M. Hellot , de prétendre ce-
 „ pendant que tous ceux qui ont décrit
 „ cette opération aient voulu en impo-
 „ ser ; mais nous croyons que la plupart
 „ ayant vu paroître des vapeurs lumi-
 „ mineuses dans le balon , & quelques
 „ étincelles vers la jointure des vais-
 „ seaux , ils ont cru que cela leur suffi-
 „ soit. Ainsi M. Gotfridth-Hantkuit a
 „ été depuis la mort de Kunckel , & de-
 „ puis celle de M. Boyle , le seul Chi-
 „ miste qui en ait pu fournir à tous les
 „ Physiciens de l'Europe : c'est pour ce-
 „ la que cette matiere a été aussi assez
 „ connue sous le nom de *Phosphore*
 „ *d'Angleterre.* „

Presque tous les Chymistes pensent
 que le Phosphore est une substance com-

posée de l'Acide du Sel marin combiné avec le Phlogistique, de même que le Soufre n'est que l'Acide vitriolique uni aussi au Phlogistique. Voici les principaux faits sur lesquels est appuyé ce sentiment.

Premièrement, l'urine abonde en Sel marin, & contient aussi beaucoup de Phlogistique, c'est à-dire, les matériaux dont on soupçonne qu'est composé le Phosphore.

Secondement, ce Phosphore a plusieurs des propriétés du Soufre; comme d'être dissoluble dans les Huiles, de se fondre à une douce chaleur, d'être très-combustible, de brûler sans donner de fuye, d'avoir une flamme vive & bleuâtre; enfin, de laisser après sa combustion une liqueur acide: preuves sensibles qu'il ne diffère du Soufre que par la nature de son Acide.

Troisièmement cet Acide du Phosphore mêlé avec la dissolution d'argent dans l'esprit de Nitre, précipite l'argent; & ce précipité est une vraie Lune-cornée, qui paroît même encore plus volatile, dit M. Hellot qui en a fait cette expérience, que la Lune-cornée ordinaire. Ce fait prouve invinciblement que

L'Acide du Phosphore est de la nature de celui du Sel marin ; car tous les Chymistes sçavent qu'il n'y a que ce sel Acide qui ait la propriété de précipiter l'argent en Lune-cornée.

Quatrièmement, M. Stål remarque que si on jette du Sel marin sur des charbons ardents, ces charbons brûlent aussitôt avec beaucoup d'activité ; qu'il s'élève une flamme fort vive, & qu'ils sont bien plutôt consumés que s'ils n'avoient pas touché à ce Sel ; que le Sel marin lui-même, qui peut soutenir la violence du feu assez long-temps lorsqu'il est en fusion dans un creuset, sans souffrir une diminution sensible, s'évapore très-promptement, & se réduit en fleurs blanches par le contact immédiat des charbons ardents ; qu'enfin la flamme qui s'élève dans cette occasion a une couleur bleue tirant sur le violet, surtout si on ne le jette pas immédiatement sur les charbons, mais si on le tient en fusion dans un creuset au milieu des charbons ardents, & que le creuset soit placé de façon que la vapeur du Sel puisse joindre avec le Phlogistique embrasé qui s'élève des charbons.

Ces expériences de M. Stahl prou-

vent que le Phlogistique a de l'action sur l'Acide du Sel marin, même lorsqu'il est engagé dans sa bâte alkaline. La flamme qui s'élève dans cette occasion peut être regardée comme un Phosphore ébauché. La couleur de cette flamme est même tout-à-fait semblable à celle du Phosphore.

Tous les faits que nous venons de rapporter prouvent que l'Acide du Phosphore est analogue à celui du Sel marin; ou plutôt est l'Acide du Sel marin lui-même. Mais il y a d'autres faits qui prouvent au moins que cet Acide a subi une altération, & une préparation particulière avant d'entrer dans la combinaison du vrai Phosphore, & que lorsqu'il en est dégagé par la combustion, il n'est point un Acide du Sel marin pur; mais qu'il est encore altéré par le mélange de quelque autre substance qui le fait différer assez considérablement de cet Acide. Nous sommes redevables de ces expériences, à M. Marggraff, célèbre Chymiste de l'Académie des Sciences de Berlin. Je m'en vais en rapporter les principales le plus succinctement qu'il me sera possible.

M. Marggraff a aussi rendu public un

procédé pour faire du Phosphore, & il assure que par le moyen de ce procédé, on retire en moins de temps, avec moins de chaleur, moins de peine & moins de frais, une plus grande quantité de Phosphore que par tout autre méthode. Voici quelle est son opération.

Il prend deux livres de Sel Ammoniac réduit en poudre, & les mêle exactement avec quatre livres de Minium. Il met le mélange dans une cornue de verre, & en retire à un feu gradué un esprit volatil urineux très-pénétrant.

Nous avons dit dans nos Elémens de théorie, que quelques substances métalliques avoient la propriété de décomposer le Sel Ammoniac, & d'en séparer l'Alkali volatil, & nous avons expliqué notre sentiment à ce sujet. Le Minium qui est une chaux de plomb, est du nombre de ces substances métalliques. Il décompose dans cette expérience le Sel Ammoniac, en sépare l'Alkali volatil; & ce qui reste dans la cornue, est une combinaison du Minium avec l'Acide du Sel Ammoniac, qui, comme on sçait, est le même que celui du Sel marin: par conséquent le résidu de cette opération est une espèce de plomb corné.

Il s'en trouve quatre livres huit onces. Il mêle trois livres de ce plomb corré avec neuf ou dix livres d'urine putréfiée pendant deux mois, & évaporée jusqu'à consistance de miel. Il fait ce mélange peu à peu dans un chaudron de fer sur le feu, en le remuant de temps en temps. Il y ajoute une demi-livre de charbon pulvérisé, & il évapore en remuant toujours la matière jusqu'à ce qu'elle soit entièrement réduite en poudre noire. Il distille ensuite ce mélange à un feu gradué, dans une retorte de verre, en poussant sur la fin le feu jusqu'à la faire rougir pour enlever tout ce qu'il peut y avoir d'esprit urinaire, d'huile superflue & de matière ammoniacale. Il ne reste dans la cornue, après cette distillation, qu'un *caput mortuum* très-friable.

Il pulvérisé encore ce résidu, & il en jette une pincée sur des charbons ardens, pour s'assurer si la matière est bien préparée, & en état de fournir du Phosphore. Si elle est telle, il en sort aussitôt une odeur arsenicale, & une flamme bleue qui se promène à la superficie des charbons en faisant des ondulations.

Après s'être ainsi assuré du succès de son opération, il met la moitié de la matière par parties égales, dans trois petites cornues de terre d'Allemagne, capables de contenir chacune environ dix-huit onces d'eau. Ces cornues ne se trouvent pleines que jusqu'aux trois quarts. Il place ces trois cornues à la fois dans un même fourneau de réverbère, fait à peu près comme ceux dont nous avons donné la description, excepté qu'il est disposé de façon qu'il peut contenir à la fois les trois cornues rangées sur une même ligne. Il lutte à chaque cornue un récipient un peu plus qu'à moitié plein d'eau, & arrange le tout de manière que le bec des cornues soit très-proche de la superficie de l'eau.

Il commence la distillation, en échauffant peu à peu les cornues, environ pendant une heure, par le moyen d'une douce chaleur. Il augmente après ce temps le feu, de manière que dans l'espace d'une demi-heure, les charbons commencent à toucher le fond des cornues. Il continue à mettre peu à peu des charbons dans le fourneau, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la moitié de la hauteur des cornues, & il emploie à cela

encore une demi-heure. Enfin, pendant la demi-heure suivante, il met du charbon jusque par dessus la voûte des cornues.

Alors le Phosphore commence à paroître en vapeurs : il augmente aussitôt l'ardeur du feu, autant qu'il lui est possible, en emplissant entierement le fourneau de charbon, & faisant bien rougir les cornues. Ce degré de feu fait sortir le Phosphore en gouttes qui se précipitent dans l'eau. Il soutient ce degré de feu pendant une heure & demie; après quoi l'opération est achevée, ainsi elle ne dure en tout qu'environ quatre heures & demie, encore assure-t-il qu'un Artiste adroit dans l'administration du feu, peut la faire en quatre heures seulement. Il distille de la même manière la seconde moitié de son mélange dans trois autres cornues pareilles.

L'avantage qu'il trouve à se servir de plusieurs petites cornues, plutôt que d'une grosse, c'est que le feu les pénètre plus facilement, & que l'opération se fait avec moins de chaleur & en moins de temps. Il purifie & moule son Phosphore, à peu près de la même manière que M. Hellot : il retire deux onces &

demie de beau Phosphore cristalin tout moulé, de la quantité de mélange dont nous avons parlé.

M. Marggraff considérant en conséquence des expériences que nous venons de rapporter, que l'Acide du Sel marin très-concentré contribue beaucoup à la formation du Phosphore, a fait encore plusieurs autres expériences, où il emploie cet Acide engagé dans d'autres bâses. Il a mêlé par exemple, une once de Lune-cornée avec une once & demie d'urine putréfiée & épaissie, & il a retiré de ce mélange un très-beau Phosphore.

Enfin, toutes les expériences que nous venons de rapporter, lui faisant croire fermement que l'Acide du Sel marin, pourvu qu'il fût très-concentré, se combinait avec le Phlogistique aussi facilement que l'Acide vitriolique, il a voulu voir s'il pourroit faire du Phosphore avec des matieres qui contiennent cet Acide & du Phlogistique, mais sans employer l'urine.

Il a fait dans cette vûe un grand nombre d'expériences différentes, dans lesquelles il a employé le Sel marin en substance, le Sel Ammoniac, le plomb

corné, la Lune cornée, le Sel Ammoniac fixe, autrement nommé *Huile de chaux*. Il a mêlé ces différentes substances qui contiennent toutes l'Acide du Sel marin, avec différentes matieres abondantes en Phlogistique, différens charbons végétaux, & même des matieres animales, telles que l'huile de corne de cerf, le sang humain, & d'autres, en variant de plusieurs manieres les doses de toutes ces substances, sans avoir jamais pu parvenir à faire un atôme de Phosphore: ce qui a fait soupçonner avec raison à cet habile Chymiste, que l'Acide marin pur & crud n'est pas capable de se combiner comme il convient avec le Phlogistique pour former du Phosphore; qu'il faut que préalablement cet Acide ait contracté union avec quelque autre matiere: que celui qui se trouve dans l'urine a apparemment subi l'altération convenable pour cela: M. Marggraff croit que cette matiere, qui par son union rend l'Acide du Sel marin capable d'entrer dans la combinaison du Phosphore, est une espece de terre vitrifiable extrêmement tenue. Nous allons voir, par les expériences qu'il a faites sur l'Acide du Phosphore,

que son sentiment n'est point sans fondement.

M. Marggraff, en laissant reposer dans un lieu frais de l'urine évaporée jusqu'à consistance de miel, en a retiré par la cristallisation un Sel d'une nature singulière. Il s'est assuré qu'en distillant ensuite l'urine de laquelle il l'avoit retiré; elle lui fournissoit beaucoup moins de Phosphore que celle dont il ne l'avoit point retiré, & comme on ne peut la dépouiller entierement de ce Sel, il croit que la petite quantité de Phosphore que cette urine lui a fourni, venoit du Sel qui y étoit resté.

De plus, il a distillé ce Sel seul avec du noir de fumée, & il lui a fourni une quantité considérable de très-beau Phosphore. Il a même mêlé de la Lune-cornée avec ce Sel, pour voir s'il en retireroit une plus grande quantité de Phosphore; mais infructueusement: ce qui lui a fait conclure que c'est dans cette matiere saline que réside le véritable Acide propre à entrer dans la combinaison du Phosphore. Plusieurs expériences qu'il a faites sur l'Acide du Phosphore, auquel il a trouvé des propriétés semblables à celles de ce Sel d'urine, con-

firmement encore son sentiment.

L'Acide du Phosphore paroît être plus fixe qu'aucun autre : c'est pourquoi lorsqu'on veut le séparer par la combustion du Phlogistique auquel il est uni , on n'a pas besoin d'un appareil de vaisseaux semblables à celui qu'on employe pour retirer l'Esprit de Soufre. Cet Acide se trouve au fond du vaisseau dans lequel on a fait brûler du Phosphore. Si on le pousse au feu , la partie la plus subtile s'évapore , & le reste prend la forme d'une matiere vitrifiée.

Le même Acide fait effervescence avec les alkalis fixes & volatils , & forme avec eux des especes de Sels neutres, mais qui diffèrent beaucoup du Sel marin , & du Sel Ammoniac. Celui qui a pour bâte l'Alkali fixe , ne décrépite point sur les charbons ardents ; mais il s'y gonfle & s'y vitrifie comme le Borax. Celui qui a pour bâte l'Alkali volatil , forme des cristaux longs & pointus ; & poussé au feu dans une cornue , laisse échapper son Alkali volatil. Il reste dans la cornue une matiere vitrifiée. Ce Sel est semblable à celui dont nous venons de parler qu'on retire de l'urine , & qui fournit le Phosphore.

On voit par les expériences que nous venons de rapporter, que l'Acide du Phosphore tend toujours à la vitrification; ce qui prouve qu'il n'est pas pur, & qui a donné lieu à M. Marggraff de croire qu'il est altéré par le mélange d'une terre vitrifiable très-subtile.

Le même M. Marggraff a retiré du Phosphore de plusieurs substances végétales qui nous servent tous les jours d'alimens : cela lui donne lieu de croire que le Sel propre à former le Phosphore peut exister dans les végétaux, & passer de-là dans les animaux qui s'en nourrissent.

Enfin, il nous apprend, en terminant son Mémoire, une vérité très-importante : c'est que l'Acide qu'on retire du Phosphore par la combustion, peut servir à reformer de nouveau Phosphore. Il ne faut pour cela que combiner avec quelque matière charbonneuse, comme le noir de fumée, & le distiller.

Les Chymistes, comme on peut le voir par ce que nous avons rapporté dans cet article, ont beaucoup de recherches curieuses & intéressantes à faire sur le Phosphore, & particulièrement sur son Acide.

Je terminerai cet article, en rapportant quelques-unes des propriétés du Phosphore dont je n'ai pas encore fait mention.

Le Phosphore exposé à l'air s'y dissout. Ce que l'eau ne peut faire, dit M. Hellot, ou ne fait que pendant huit ou dix années, l'humidité de l'air le fait en dix ou douze jours, soit parce que le Phosphore s'allume à l'air, & que la partie inflammable s'évaporant presque toute entière, laisse à découvert l'Acide de ce Phosphore, qui comme tout autre Acide extrêmement concentré, est fort avide de l'humidité; soit aussi parce que l'humidité de l'air étant une eau divisée en particules infiniment déliées, elle se trouve alors d'une ténuité analogue à la petitesse des pores du Phosphore, dans lesquels les particules trop grossières de l'eau commune ne pourroient s'introduire.

Le Phosphore échauffé par la proximité du feu, ou par quelque frottement s'allume aussitôt, & brûle avec vivacité. Il se dissout dans toutes les Huiles & dans l'Ether, & donne à ces liqueurs la propriété d'être lumineuses quand on débouche le flacon dans lequel elles sont
contenues.

contenues. Lorsqu'on le fait bouillir dans l'eau, il lui communique aussi la faculté lumineuse. Cette observation est de M. Morin Professeur à Chartres.

Feu M. Grosse, célèbre Chymiste, de l'Académie des Sciences, a observé que le Phosphore dissous dans les Huiles essentielles s'y cristallise. Ces cristaux s'allument à l'air, soit qu'on les jette dans un vaisseau sec, ou qu'on les mette dans un morceau de papier. Si on les trempe dans l'Esprit-de-vin, & qu'on les en retire sur le champ, ils ne s'enflamment plus à l'air : ils fument un peu, & pendant très-peu de temps, & ne se consomment presque point. Il en a laissé pendant quinze jours dans une cuillère, sans qu'ils aient paru diminués de volume ; mais si on échauffe un peu la cuillère, ils s'enflamment comme le feroit le Phosphore ordinaire, avant sa distillation & sa cristallisation dans une huile essentielle.

M. Marggraff ayant mis un gros de Phosphore avec un once d'esprit de Nitre très concentré dans une cornue de verre, a observé que sans le secours du feu, l'Acide dissolvoit le Phosphore ; qu'une partie de cet Acide passoit dans le récipient lutté à la cornue, & qu'en

même temps le Phosphore s'est allumé avec impétuosité, & qu'il a brisé les vaisseaux avec fracas. Il n'arrive rien de semblable lorsqu'on le traite de même avec les autres Acides quoique concentrés.

III. PROCÉDÉ.

Décomposer le Sel marin par l'interméde de l'Acide vitriolique. Sel de Glauber. Purification & concentration de l'Esprit de Sel.

METTEZ d'abord dans un pot de terre non vernissé le Sel marin dont vous voudrez retirer l'Acide. Placez ce pot au milieu des charbons ardens. Le Sel décrépitera, se desséchera, & se réduira en poudre. Mettez ce Sel décrépité dans une cornue de verre tubulée, dont les deux tiers demeurent vuides. Placez la cornue dans un fourneau de réverbère, & adaptez-y un récipient pareil à celui de la distillation de l'Esprit de Nitre fumant. Luttez-le aussi de même avec la cornue, & encore plus exactement, s'il est possible. Versez ensuite par le trou supérieur de la cornue environ un tiers du poids de votre Sel,

d'Huile de Vitriol bien concentrée, & bouchez aussitôt exactement le trou de la cornue avec un bouchon de verre qui doit être usé à l'émeri dans le même trou.

A peine l'Huile de Vitriol aura-t-elle touché le Sel, que la cornue & le récipient se rempliront d'une grande quantité de vapeurs blanches; & que bientôt après, sans qu'il soit besoin de mettre du feu dans le fourneau, il sortira du bec de la cornue des gouttes d'une liqueur jaune. Laissez ainsi aller la distillation sans feu, tant que vous verrez paroître des gouttes; mettez ensuite très-peu de feu sous la cornue, & continuez la distillation en augmentant le feu peu à peu avec beaucoup de ménagement jusqu'à la fin de la distillation. Elle sera achevée sans qu'on ait été obligé d'augmenter le feu jusqu'à faire rougir la cornue. Déluttez les vaisseaux, & versez promptement la liqueur du récipient, qui est un Esprit de Sel très-fumant, dans un flacon de cristal semblable à celui de l'Esprit de Nitre fumant.

REMARQUES.

Le Sel marin est, comme nous avons

déjà dit, un Sel neutre composé d'un Acide différent du vitriolique & du nitreux, combiné avec un Alkali fixe qui a quelques propriétés qui lui sont particulières, mais qui ne diffèrent point des autres en ce qui regarde ses affinités. Ce Sel doit donc être décomposé par l'Acide vitriolique, de même que le Nitre; c'est aussi ce qui arrive dans l'expérience que nous venons de décrire. L'Acide vitriolique s'unit à la base alcaline du Sel marin, & en sépare l'Acide avec encore plus de facilité qu'il ne dégage l'Acide nitreux de son Alkali fixe, parce que l'Acide du Sel marin a moins d'affinité que l'Acide nitreux avec les Alkalis fixes.

Comme on employe dans cette expérience de l'Huile de Vitriol bien concentrée, & qu'on a fait dessécher & décrépiter le Sel marin, avant de le distiller, l'Acide qu'on en retire est très-déphlegmé & toujours fumant, avec encore plus d'impétuosité que l'Acide nitreux le plus fort. Les vapeurs de cet Acide sont aussi beaucoup plus élastiques & plus pénétrantes que celles de l'Acide nitreux; ce qui est cause que notre distillation de l'Esprit de Sel fumant est

DE CHYMIE PRATIQUE. 115
une des plus difficiles, des plus laborieuses, & des plus dangereuses opérations de la Chymie.

Nous avons demandé une cornue tubulée pour ce procédé, afin qu'on puisse ne mêler l'Huile de Vitriol avec le Sel marin, qu'après que le récipient est bien lutté avec la cornue; car aussitôt que ces deux matieres sont mêlées ensemble, l'Esprit de Sel sort avec tant de vivacité, que si les vaisseaux n'étoient point luttés dans le temps, les vapeurs qui sortiroient en grande quantité par le col du balon, le mouilleroient tellement, ainsi que celui de la cornue, qu'on ne seroit plus maître d'y appliquer, & d'y faire tenir le lut comme il convient. Ajoutez à cela, que l'Artiste se trouveroit exposé à ces dangereuses vapeurs qui entrent dans le poumon avec une activité prodigieuse, & y font une telle impression, qu'on est menacé sur le champ de suffocation.

Après ce que nous venons de dire sur l'élasticité & la vivacité des vapeurs de l'Esprit de Sel, il n'est pas besoin que nous insistions ici sur la nécessité qu'il y a de donner de temps en temps de l'évent aux vaisseaux, en débouchant le

mélange d'un peu d'Acide vitriolique qui a été emporté par le feu avant qu'il ait pu se combiner avec l'Alkali du Sel marin, comme cela arrive aussi à l'Acide nitreux tiré par la même méthode. Si on veut le rendre pur, & en séparer absolument l'Acide vitriolique, il faut le redistiller une seconde fois sur du Sel marin, comme nous avons vu qu'on redistille l'Acide nitreux sur de nouveau Nitre, pour le purifier du mélange de l'Acide vitriolique.

On peut aussi décomposer le Sel marin de même que le Nitre, par toutes les combinaisons d'Acide vitriolique uni à une substance métallique ou terreuse; mais il est bon d'observer que si on veut distiller de l'esprit de Sel par l'intermède du Vitriol verd, l'opération ne réussit point aussi-bien que la distillation de l'Acide nitreux par le même intermède. On retire moins d'esprit de Sel par cette méthode, & il faut un feu beaucoup plus violent.

La raison de cela est fondée sur la propriété qu'a l'Acide du Sel marin de dissoudre le Fer, lors même qu'il a été privé d'une partie de son Phlogistique par l'union qu'il a contractée avec un

autre Acide : d'où il arrive qu'à mesure que l'Acide vitriolique le dégage de sa base , il s'unit avec la base ferrugineuse du Vitriol , & n'en peut être séparé que par une violente action du feu. Cela arrive sur-tout si on employe du Vitriol calciné ; car l'humidité , comme nous allons le voir bientôt , facilite beaucoup la séparation de cet Acide d'avec les substances auxquelles il est uni.

Lorsqu'on n'a pas intention de retirer un Esprit de Sel très-déphlegmé & fumant , on peut le distiller en se servant pour intermède de quelque terre qui contienne de l'Acide vitriolique , comme de l'Argile , par exemple , ou du Bol. Il faut pour cela mêler exactement une partie de Sel marin légèrement desséché & réduit en poudre fine , avec deux parties de la terre qui sert d'intermède aussi mise en poudre ; faire de ce mélange une pâte dure , en y ajoutant une quantité convenable d'eau de pluie ; former avec cette pâte de petites boules de la grosseur d'une noisette , & les laisser sécher au soleil ; lorsqu'elles sont sèches , les mettre dans une cornue de grais ou de verre luttée , de laquelle un tiers demeure vuide ; placer la cornue dans

un fourneau de réverbère & la couvrir du dôme ; y adapter un récipient, qu'il n'est pas besoin de lutter d'abord ; échauffer les vaisseaux très-lentement. Il sort d'abord de la cornue une eau insipide qu'il faut jetter : il paroît après cela des vapeurs blanches, qui sont l'esprit de Sel. Il est temps pour lors de lutter les vaisseaux, & d'augmenter le feu par degrés. Il faut le pousser sur la fin jusqu'à la dernière violence. On reconnoît que l'opération est achevée, quand il ne sort plus de gouttes du bec de la cornue, que le récipient se refroidit, & que les vapeurs blanches dont il étoit rempli disparaissent.

L'Esprit de Sel qu'on retire par le procédé que nous venons de donner, n'est pas fumant, & contient beaucoup plus de phlegme que celui qu'on distille par l'intermède de l'Huile de Vitriol concentrée ; parceque la terre, quoique desséchée au soleil, contient encore beaucoup d'humidité, qui se mêle avec l'Acide du Sel marin. Il est beaucoup plus facile, par conséquent, de rassembler les vapeurs, & cette opération est bien moins laborieuse que l'autre. Il est bon, néanmoins, d'aller doucement ; de ne

donner que peu de chaleur dans le commencement, & de déboucher de temps en temps le petit trou du récipient : car les vapeurs de l'Esprit de Sel, même affoiblies par le mélange de l'eau, quand elles sont en une certaine quantité, sont capables de faire casser les vaisseaux.

Il faut un degré de feu bien plus considérable pour retirer l'Esprit de Sel par ce dernier procédé, que pour celui où l'on employe l'Acide vitriolique pur, parcequ'une partie de l'Acide marin se joint à la terre qu'on employe pour intermède, à mesure qu'il est dégagé de sa base par l'Acide vitriolique que contient cette même terre, & qu'il n'en peut être séparé que par une violente action du feu.

On pourroit retirer aussi, par l'intermède de l'Acide vitriolique pur, un Esprit de Sel qui ne seroit pas fumant. Il faut pour cela n'employer que de l'Esprit de Vitriol, ou de l'Huile de Vitriol affoiblie par beaucoup d'eau.

Il y a quelques Chymistes qui prescrivent de mettre de l'eau dans le récipient, lorsqu'on distille de l'Esprit de Sel par l'intermède de l'Huile de Vitriol concentrée, afin que les vapeurs acides

qui s'élevent puissent s'y condenser plus facilement. A la vérité, on évite par cette méthode une partie des inconvéniens dont nous avons parlé dans la distillation de l'Esprit de Sel fumant ; mais aussi, comme les vapeurs acides se noient dans l'eau à mesure qu'elles sortent de la cornue, on n'obtient par cette méthode qu'un esprit de Sel aussi aqueux que celui qu'on retire par l'interméde des terres : c'est par conséquent une dépense superflue. Ainsi, quand on ne veut point avoir d'Esprit de Sel fumant, il vaut mieux se servir de l'interméde des terres, d'autant plus que l'Acide marin qu'on retire par ce moyen est plus pur, & est moins altéré par le mélange de l'Acide vitriolique, par la raison que nous en avons déjà donnée.

On peut séparer une partie de l'Acide du Sel marin de sa base alkaline par la seule action du feu, & sans se servir d'aucun interméde. Il faut pour cela mettre le Sel dans la cornue sans l'avoir fait dessécher. Il sort d'abord une eau insipide ; mais qui peu à peu devient acide, & a toutes les propriétés de l'Esprit de Sel. Quand le Sel qui est dans la cornue est bien desséché, il n'en sort plus

rien , quelque degré de chaleur qu'on emploie. Si on veut en retirer une plus grande quantité , il faut retirer la masse saline qui est dans la cornue , la mettre en poudre , & la laisser exposée à l'air pendant quelque temps , afin qu'elle puisse en attirer l'humidité , ou bien l'humecter d'abord avec un peu d'eau de pluie , & recommencer à distiller ce Sel comme la première fois. On en retirera de même de l'eau insipide , & un peu d'Esprit de Sel ; mais qui cessera aussi de s'élever quand le Sel contenu dans la cornue sera desséché. On peut réitérer cette manœuvre un aussi grand nombre de fois qu'on voudra. Peut-être parviendrait-on à décomposer ainsi entièrement le Sel marin , sans se servir d'aucun intermède. L'Esprit de Sel qu'on retire par cette voie est extrêmement faible , en petite quantité , & chargé de beaucoup d'eau.

Cette expérience prouve que l'humidité facilite beaucoup la séparation de l'Acide du Sel marin d'avec les matières auxquelles il est uni. Aussi , dans notre distillation de l'Esprit de Sel par l'intermède des terres , a-t-on besoin d'un degré de feu infiniment moindre dans le

commencement de l'opération, temps où la terre & le Sel contiennent encore beaucoup d'humidité, que vers la fin, lorsque ces matieres commencent à être bien desséchées.

Il reste dans la cornue, après l'opération, une masse saline & terreuse qui contient 1°. du Sel marin entier, & qui n'a souffert aucune décomposition; 2°. du Sel de Glauber, Sel neutre composé, comme nous avons dit, de l'Acide vitriolique uni à la base alcaline du Sel marin, de laquelle il a dégagé l'Acide; 3°. de la terre qu'on a employée pour intermède, laquelle contient encore une partie de l'Acide vitriolique qu'elle avoit originairement, & qui ne s'étant pas trouvé assés près de quelques molécules salines, n'a point servi à la décomposition du Sel, & est demeuré uni à sa base terreuse; 4°. la même terre imprégnée d'une partie de l'Acide du Sel marin qui s'est combiné avec elle à mesure qu'il a été séparé de sa base alcaline par l'Acide vitriolique, & que la violence du feu n'a pu en détacher lorsque les matieres se sont trouvées parfaitement sèches. En conséquence de ce qui reste dans ce *caput mortuum*, si on triturait

toute cette masse ; qu'on l'humectât avec un peu d'eau , & qu'on la soumît à une seconde distillation , on en retireroit encore beaucoup d'Esprit de Sel. La même chose arrive dans toutes les distillations de cette espece.

L'Esprit de Sel qu'on retire par tout autre intermède que l'Huile de Vitriol concentrée , est ordinairement assés foible. On peut , si on veut , le déphlegmer & le concentrer a peu près comme l'Huile de Vitriol : il faut pour cela le mettre dans une cucurbite de verre , la placer sur un bain-marie , y adapter un chapiteau & un récipient , & retirer à un degré de feu modéré , le tiers ou la moitié de la liqueur contenue dans la cucurbite. Ce qui sera passé dans le récipient sera la partie la plus aqueuse qui se sera élevé la premiere comme étant la plus légère , chargée cependant d'un peu d'Acide ; & ce qui restera dans la cucurbite sera de l'Esprit de Sel concentré , ou la partie la plus acide , qui comme plus pesante n'aura pas été enlevée par le degré de feu capable de faire distiller le phlegme. L'Esprit de Sel ainsi concentré , qu'on nomme aussi *Huile de Sel* , a une couleur jaune tirant sur le verd , &

DE CHYMIE PRATIQUE. 135
une odeur safranée assés gracieuse. Il
n'est point fumant.

IV. PROCÉDÉ.

*Décomposer le Sel marin par l'interméde
de l'Acide nitreux. Eau-regale.*

Nitre quadrangulaire.

PRENEZ du Sel marin desséché. Ré-
duisez-le en poudre. Mettez-le dans
une cornue de verre dont la moitié de-
meure vuide. Versez dessus un tiers de
son poids de bon Esprit de Nitre. Placez
la cornue sur le bain de sable d'un four-
neau de réverbère : ajoûtez - y le dôme :
luttez - y un récipient percé d'un petit
trou, & échauffez les vaisseaux très-len-
tement. Il passera dans le récipient des
vapeurs & une liqueur acide. Augmen-
tez le feu par degrés, jusqu'à ce qu'il ne
sorte plus rien de la cornue. Déluttez
ensuite les vaisseaux, & mettez dans un
flacon de cristall, bouché comme ceux
des autres Esprits acides, la liqueur qui
se trouvera dans le récipient.

REMARQUES.

L'Acide nitreux a plus d'affinité avec

les Alkalis fixes que n'en a l'Acide marin. Si donc on mêle ensemble de l'Esprit de Nitre & du Sel marin, il arrivera à certains égards la même chose que lorsque l'on mêle l'Acide vitriolique avec ce même Sel, c'est-à-dire, que l'Acide nitreux le décomposera comme l'Acide vitriolique, en séparant son Acide de sa bête alkaline, & se substituant à sa place. Mais comme l'Acide nitreux est beaucoup moins fort, & beaucoup moins pesant que le vitriolique, il s'en élève une grande partie avec l'Acide du Sel marin pendant l'opération. La liqueur qu'on trouve dans le récipient est donc une véritable Eau-régale.

Si on a employé, pour faire l'opération, du Sel décrépité & de l'Esprit de Nitre bien fumant, on retire une Eau-régale qui est très-forte; & il sort pendant l'opération des vapeurs très-élastiques qui briseroient les vaisseaux, si on ne prenoit pas les précautions que nous avons indiquées pour les distillations de l'Esprit de Nitre, & de l'Esprit de Sel fumant.

On trouve dans la cornue, quand l'opération est achevée, une masse saline qui contient du Sel marin non décom-

DE CHYMIE PRATIQUE. 137
osé, & une nouvelle espece de Nitre,
ui ayant pour bâte l'Alkali du Sel ma-
n, lequel, comme nous avons dit plu-
eurs fois, est d'une nature particuliere,
iffere aussi du Nitre ordinaire, premier-
ement, par la figure de ces cristaux qui
ont des solides à quatre faces, ayant la
gure de losanges; secondement, en
qu'il se cristallise plus difficilement,
tient plus d'eau dans sa cristallisation,
tire l'humidité de l'air, & se dissout
ans l'eau avec les mêmes phénomènes
ue le Sel marin.

CHAPITRE IV

DU BORAX.

PROCEDÉ.

*Décomposer le Borax par l'interméde des
Acides, & en séparer le Sel sédatif par
sublimation & par cristallisation.*

REDUISEZ en poudre fine le Borax
dont vous voudrez retirer le Sel sé-
latif. Mettez cette poudre dans une cor-
ue de verre dont le col soit large. Ver-
ez dessus un huitième de son poids d'eau

commune , pour humecter la poudre ; puis ajoutez un peu plus du quart du poids du Borax d'Huile de Vitriol concentrée. Placez la cornue dans un fourneau de réverbere: faites d'abord un feu modéré, que vous augmenterez peu à peu jusqu'à faire rougir ce vaisseau.

Il passe d'abord dans le récipient un peu de phlegme; puis le Sel sédatif monte avec les dernières humidités qui s'élevent encore de la masse saline: ce qui fait qu'une portion de ce Sel se dissout dans ce second phlegme, & passe avec lui dans le récipient; mais la plus grande partie du Sel s'attache sous la forme de fleurs salines à la première partie du col de la cornue, qui sort de l'échancrure du fourneau. Elles s'y accumulent en se poussant insensiblement les unes les autres, en sorte qu'elles bouchent légèrement cette portion du col. Alors celles qui montent lorsque le col est bouché restent derrière, s'attachent à la partie du col de la cornue qui est échauffée, s'y vitrifient en quelque manière, & y forment un cercle de Sel fondu. Dans cet arrangement les fleurs du Sel sédatif semblent partir de ce cercle, & l'avoir pour bâte: elles y sont en lames

trêmement minces, brillantes, très-légers qu'il faut détacher avec une plume.

Il restera au fond de la cornue une masse saline : faites-la dissoudre dans une suffisante quantité d'eau chaude ; filtrez la dissolution pour en séparer une terre fine qui se précipite ; mettez la liqueur à évaporer : il s'y formera des cristaux de sel sédatif.

REMARQUES.

Quoique le Borax soit d'un grand usage dans plusieurs opérations Chymiques, & particulièrement dans les fusions métalliques, comme nous aurons occasion de le voir, la nature de ce Sel a cependant jusqu'à ces derniers temps été inconnue aux Chymistes, & son origine est encore. Tout ce qu'on en sçait de certain, c'est qu'on l'apporte brut des Indes Orientales, & qu'on le purifie en Hollande.

M. Homberg est un des premiers Chymistes qui ait entrepris de faire l'analyse de ce Sel. C'est lui qui a fait connoître, qu'en le mêlant avec l'Acide vitriolique, & en le distillant, on en retire un Sel qui se sublime en petites aiguilles fines. Il a donné lui-même le nom de Sel sédatif

à ce produit du Borax, parce qu'il lui a reconnu la propriété de calmer les grands mouvemens & les effervescences du sang dans les maladies.

Depuis M. Homberg, d'autres Chymistes se sont exercés sur le Borax. M. Léméri a reconnu que l'Acide vitriolique n'étoit point le seul par le moyen duquel on pût obtenir du Sel sédatif en le travaillant avec le Borax; mais que les deux autres Acides minéraux, le nitreux & le marin, pouvoient lui être substitués.

M. Geoffroy a facilité beaucoup le moyen de retirer le Sel sédatif du Borax, en faisant voir qu'on pouvoit le retirer aussi-bien par la cristallisation, que par la sublimation, & que le Sel sédatif qu'on retire par cette voie ne le cède en rien à celui qu'on retiroit avant lui par la sublimation; c'est à lui aussi que nous avons l'obligation de sçavoir qu'il entre dans la composition du Borax un Sel alkali de la nature de la bâte du Sel marin. M. Geoffroi l'a reconnu en voyant qu'il retiroit du Sel de Glauber de la dissolution de Borax dans laquelle il avoit mêlé de l'Acide vitriolique pour en retirer le Sel sédatif.

Enfin, M. Baron dont nous avons déjà parlé à ce sujet, a prouvé par un grand nombre d'expériences, qu'on pouvoit retirer du Sel sédatif du Borax, en se servant des Acides végétaux, ce qu'on n'avoit pu faire avant lui; que le Sel sédatif n'est point une combinaison d'une matiere alkaline avec l'Acide qu'on emploie pour le retirer; comme quelques-unes de ses propriétés sembloient l'indiquer; mais qu'il existe tout formé dans le Borax; que l'Acide qu'on emploie pour l'extraire ne sert qu'à le dégager de l'Alkali avec lequel il est uni; que cet Alkali est effectivement de la nature de celui du Sel marin, puisqu'après en avoir séparé le Sel sédatif, qui uni avec lui forme le Borax, on retrouve un Sel neutre, de même espece que celui qui doit résulter de l'union de l'Acide qu'on a employé avec la bāse du Sel marin; c'est-à-dire, un Sel de Glauber, si c'est l'Acide vitriolique; un Nitre quadrangulaire, si c'est l'Acide nitreux, & un véritable Sel-marin, si c'est l'Acide marin; que le Sel sédatif peut se rejoindre avec son Alkali & reformer du Borax.

Il ne nous reste plus à présent, pour avoir sur la nature du Borax toutes les

connoissances qu'on peut desirer, qu'à sçavoir ce que c'est que le Sel sédatif. M. Baron a déjà donné sur la nature des connoissances en quelque sorte négatives, en nous faisant voir ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire, que l'Acide qu'on emploie pour le retirer n'entre point dans sa composition. Nous avons tout lieu d'espérer qu'il poussera plus loin ses recherches, & qu'il ne laissera rien à desirer sur cette matiere.

On peut séparer le Sel sédatif du Borax, non-seulement par le moyen des Acides libres & purs, mais aussi avec ces mêmes Acides engagés dans une base métallique. Ainsi les Vitriols, par exemple, peuvent servir très-bien dans cette occasion. On sent bien que le Vitriol doit alors se décomposer, & que son Acide ne peut s'unir avec l'Alkali dans lequel est engagé le Sel sédatif, sans abandonner sa base métallique, qui se précipite en conséquence.

Le Sel sédatif se sublime à la vérité, quand on distille une liqueur dans laquelle il est contenu; mais ce n'est pas à dire pour cela qu'il soit volatil par lui-même; il ne se sublime ainsi qu'à la faveur de l'eau avec laquelle il est joint.

La preuve en est, que lorsque toute l'humidité du mélange dans lequel il est contenu est dissipée, il ne s'en sublime plus, quelque violent que soit le feu; & qu'en ajoutant de l'eau pour mouiller de nouveau la masse desséchée qui le contient, on peut en retirer encore à plusieurs reprises. De même, si on expose à un degré de chaleur convenable du Sel sédatif mouillé, il s'en sublime d'abord un peu à la faveur de l'eau; mais aussitôt qu'il est sec, il demeure très-fixe. Cette observation est due à M. Rouelle.

Le Sel sédatif a la figure & la saveur d'un Sel neutre: il n'altère point la couleur du suc des violettes. Il se dissout même difficilement dans l'eau, puisqu'il faut deux pintes d'eau bouillante pour en dissoudre quatre onces; cependant il a, par rapport aux Alkalis, les propriétés d'un Acide: il s'unit avec ces Sels, forme avec eux un composé salin qui se cristallise, & même chasse les Acides qui sont unis avec eux, en sorte qu'il décompose les mêmes Sels neutres que l'Acide vitriolique.

Le Sel sédatif, exposé subitement à une chaleur violente à feu ouvert, perd

près de la moitié de son poids, se fond ; se met & demeure sous l'apparence d'un verre ; mais il ne change point de nature pour cela. Ce verre se dissout dans l'eau, & se recristallise en Sel sédatif. Ce Sel communique au Sel alkali auquel il est joint, lorsqu'il est sous la forme de Borax, la propriété de se fondre à une chaleur modérée, & de former une espece de verre : c'est à cause de cette grande fusibilité, qu'on emploie souvent le Borax pour servir de fondant dans les essais de mine. On le fait entrer aussi quelquefois dans la composition des verres ; mais il leur communique à la longue le défaut qu'a son verre, de se ternir à l'air. Le Sel sédatif a aussi la propriété singulière de se dissoudre dans l'Esprit-de-vin, & de donner à sa flamme, lorsqu'on le brûle, une couleur d'un beau verd ; toutes ces remarques sont de MM. Geoffroy & Baron.

Voici de quelle maniere M. Geoffroy fait le Sel sédatif, uniquement par la cristallisation.

» Il fait dissoudre quatre onces de
» Borax raffiné dans une suffisante quantité d'eau chaude : ensuite il y verse
une once deux gros d'Huile de Vitriol
bien

„ bien concentrée, qui y tombe avec
 „ bruit. Après avoir laissé évaporer
 „ quelque temps ce mélange, le Sel sé-
 „ datif s'y fait appercevoir en petites
 „ lames fines & brillantes, qui surna-
 „ gent la liqueur. Alors il faut arrêter
 „ l'évaporation, & peu à peu ces lames
 „ augmentent en épaisseur & en lar-
 „ geur. Elles se joignent les unes aux au-
 „ tres en petits flocons, ou forment en-
 „ tr'elles d'autres arrangemens. Pour peu
 „ qu'on remue le vaisseau, on trouble
 „ l'ordre de la cristallisation. Ainsi il ne
 „ faut pas y toucher qu'elle ne paroisse
 „ achevée. Pour lors les flocons crista-
 „ lins devenant des masses trop pesan-
 „ tes, tombent d'eux-mêmes au fond du
 „ vaisseau; en cet état, il faut décanter
 „ doucement la liqueur saline qui surna-
 „ ge ces petits cristaux; & comme ils ne
 „ sont point aisément dissolubles, il faut
 „ les laver en versant lentement de l'eau
 „ fraîche sur les bords de la terrine, à
 „ deux ou trois reprises, pour emporter
 „ le reste de cette liqueur saline; ensuite
 „ les égouter, & les mettre sécher au so-
 „ leil. Ce Sel en forme de neige, folié
 „ & léger, est alors doux au toucher,
 „ frais à la bouche, légèrement amer,

„ faisant un peu de bruit sous les dents ;
„ & laissant une petite impression d'aci-
„ dité sur la langue. Il se conserve sans
„ s'humecter ni se calciner, s'il est traité
„ avec les précautions susdites ; c'est-à-
„ dire, si on l'a exactement séparé de
„ sa liqueur saline.

„ Il ne differe du Sel sédatif fait par
„ la sublimation, qu'en ce que malgré
„ sa légèreté apparente, il est un peu
„ plus pesant que lui. M. Geoffroy pré-
„ sume que la cause de cette pesanteur
„ vient de ce que dans la cristallisation
„ plusieurs de ces lames se collant les
„ unes aux autres, elles retiennent en-
„ tr'elles quelque portion d'humidité ;
„ ou, si l'on veut, que formant des cris-
„ taux moins divisés, ils présentent nu-
„ mériquement moins de surfaces à l'air
„ qui élève les corps légers. Au contrai-
„ re, l'autre Sel sédatif poussé par la vio-
„ lence du feu, s'élève au chapiteau des
„ cucurbites, sous une forme plus tenue,
„ & dont les parties sont beaucoup plus
„ divisées.

„ M. Geoffroy s'est assuré, en sou-
„ mettant son Sel sédatif fait par crista-
„ lisation à toutes les mêmes épreuves
„ que celui qu'on retire par sublimation,

„ qu'il n'y a aucune autre différence en-
 „ tre ces deux Sels. S'il arrive que le
 „ Sel sédatif cristallisé se calcine au so-
 „ leil, c'est-à-dire, que sa surface se ter-
 „ nisse & devienne farineuse, c'est une
 „ marque qu'il contient encore un peu
 „ de Borax ou de Sel de Glauber : car
 „ ces deux Sels sont sujets à se calciner
 „ ainsi, & le Sel sédatif pur ne doit point
 „ être sujet à cet inconvénient. Il faut,
 „ pour le purifier & le séparer entière-
 „ ment de ces Sels, le redissoudre dans
 „ de l'eau bouillante. Aussitôt que l'eau est
 „ refroidie, on voit reparoître le Sel
 „ sédatif en lames légères, brillantes,
 „ cristallines & voltigeantes dans la li-
 „ queur. Vingt-quatre heures après, il
 „ faut décanter la liqueur, & laver le
 „ Sel avec de l'eau fraîche : on l'a par
 „ ce moyen très-beau & très-pur. „

Le Sel de Glauber & le Borax sont in-
 finiment plus dissolubles dans l'eau que
 le Sel sédatif, & se cristallisent en consé-
 quence bien moins promptement : ainsi
 la petite quantité de ces Sels qui pou-
 voit être demeurée sur la superficie du
 Sel sédatif, se trouvant étendue dans
 beaucoup d'eau, y reste dissoute tandis
 que le Sel sédatif se cristallise. Comme

on le lave encore avec de l'eau pure, lorsqu'il est cristallisé, il est impossible qu'il reste la moindre particule de ces autres Sels, & par conséquent c'est un très-bon moyen de le purifier.

SECTION SECONDE.

*Des Opérations qui se font sur
les Métaux.*

CHAPITRE PREMIER.

DE L'OR.

PREMIER PROCÉDÉ.

*Séparer l'Or, par l'amalgame avec le
Mercure, d'avec les terres & les pier-
res avec lesquelles il se trouve mêlé.*

RÉDUISEZ en poudre les terres & pierres parmi lesquelles il y aura de l'Or mêlé. Mettez cette poudre dans de petites sèbilles de bois : plongez-les sous

l'eau , & remuez doucement la sebille , & ce qu'elle contient. L'eau deviendra trouble , & se chargera des parties terreuses de la mine. Continuez à la laver ainsi , jusqu'à ce que l'eau ne se trouble plus. Versez sur cette mine ainsi lavée , de fort vinaigre , dans lequel vous aurez fait dissoudre , à l'aide de la chaleur , environ le dixième de son poids d'alun. Il faut que toute la poudre soit mouillée & couverte de ce vinaigre. Laissez-le tout en repos pendant deux fois vingt-quatre heures.

Décantez le vinaigre , & lavez avec de l'eau chaude la poudre qui aura été ainsi macérée , jusqu'à ce que l'eau avec laquelle vous la laverez ne prenne plus aucune saveur en passant dessus. Faites sécher la matière : mettez-la dans un mortier de fer , avec le quadruple de son poids de Mercure coulant : triturez le tout avec un large pilon de bois , jusqu'à ce que toute la poudre ait une couleur noirâtre : versez-y pour lors de l'eau , & continuez encore à trituter pendant quelque temps. Les parties terreuses & hétérogènes seront encore séparées par le moyen de cette eau d'avec les métalliques. Décantez cette eau

qui sera devenue trouble : ajoutez-en de nouvelle à plusieurs reprises : séchez avec une éponge , & par le moyen d'une douce chaleur , ce qui restera dans le mortier. Ce sera un amalgame du Mercure avec l'Or.

Mettez cet amalgame dans un sac de peau de chamois : nouez-le , & pressez-le fortement entre vos doigts , au-dessus de quelque vaisseau évasé ; il sortira à travers les pores de la peau de chamois une grande quantité de petits jets de Mercure , qui formeront comme une pluie qui se rassemblera en grosses gouttes dans le vase que vous aurez mis dessous. Lorsque vous ne pourrez plus faire sortir de Mercure par ce moyen , ouvrez le sac , & vous y trouverez l'amalgame dépouillé de la quantité surabondante de Mercure qu'il contenoit : l'Or en aura retenu seulement un poids à peu près égal au sien.

Mettez cet amalgame dans une cornue de verre , & placez cette cornue dans le bain de sable d'un fourneau de reverbere : couvrez-la entièrement de sable : ajustez à la cornue un récipient de verre à moitié plein d'eau , & disposez-le de façon que le bout de la cornue

soit plongé dans cette eau. Il n'est pas nécessaire de luter ce récipient à la cornue. Echauffez-la par degrés ; & augmentez le feu jusqu'à ce que vous apperceviez le Mercure se sublimer en gouttes dans le col de la cornue, & tomber dans l'eau en faisant un sifflement. Si vous entendez quelque bruit dans la cornue, diminuez un peu le feu. Enfin, lorsque vous verrez qu'en augmentant encore le feu il ne sortira plus rien, cassez la cornue, vous y trouverez l'Or qu'il faut faire fondre dans un creuset avec du Borax.

R E M A R Q U E S.

L'Or est un métal parfait, qui ne peut être dépouillé de son phlogistique en aucune manière, & sur lequel la plupart des dissolvans chymiques, même les plus forts, n'ont aucune action : c'est pourquoi on le trouve presque toujours dans la terre sous sa forme métallique, & il n'a besoin quelquefois que d'une simple lotion pour en être séparé. Celui qu'on trouve dans le sable de certaines rivières qui roulent des paillettes d'Or, est dans ce cas. Lorsqu'il est dans des pierres, ou dans des terres tenaces,

on a recours au procédé que nous venons de donner, qui est un amalgame ou une union du Mercure avec l'Or. Le Mercure ne peut contracter d'union avec les substances terreuses, pas même avec les terres métalliques, lorsqu'elles sont privées de leur phlogistique, & qu'elles ne sont pas sous la forme métallique.

Il suit de-là, que lorsqu'on triture avec le Mercure un mélange de particules d'Or, terreuses & pierreuses, le Mercure se joint avec l'Or & le sépare d'avec ces autres substances qui lui sont étrangères. Si cependant il y-avoit avec l'Or quelqu'autre métal sous sa forme métallique, excepté le Fer, le Mercure s'amalgameroit aussi avec lui. Cela arrive-souvent par rapport à l'Argent, qui étant comme l'Or un métal parfait, est par la même raison quelquefois dans la terre sous sa forme métallique, & même joint avec l'Or. Quand cela est ainsi, ce qu'on trouve dans la cornue, après avoir retiré le Mercure de l'amalgame, est un composé d'Or & d'Argent, qu'il faut séparer l'un de l'autre par les procédés que nous indiquerons pour cela. Le procédé dont il est à présent ques-

DE CHYMIE PRATIQUE. 153
tion peut donc avoir lieu aussi bien pour
l'Argent que pour l'Or.

Quelquefois l'Or est intimement mêlé avec des matieres minérales qui empêchent que le Mercure n'ait action sur lui. Il faut pour lors torréfier le mélange avant de procéder à l'amalgame, parce que si ces matieres sont volatiles, antimoniales, par exemple, ou arsénicales, le feu les dissipe; & dans ce cas l'amalgame réussit après la torréfaction. Mais quelquefois ce sont des matieres fixes qui exigent la fusion, pour lors il faut avoir recours à des procédés particuliers dont nous donnerons la description lorsque nous parlerons de l'Argent, parce que ces procédés sont les mêmes pour ces deux métaux.

On doit laver les mines orifiques avant de les traiter par l'amalgame, afin que le métal dégagé de beaucoup de parties terreuses qui l'environnent, puisse plus facilement se combiner avec le Mercure. D'ailleurs, le Mercure a la propriété de prendre la forme d'une poudre terne & non métallique, lorsqu'on le triture long-temps avec d'autres matieres, en sorte qu'on a de la peine à le distinguer d'avec les parties ter-

reuses. De-là vient que lorsqu'on lave une seconde fois les matieres après que l'amalgame est fait, si on continuoit toujours à triturer, l'eau qui sortiroit de dessus l'amalgame seroit toujours trouble, parce qu'elle emporteroit avec elle des parties de l'amalgame. La preuve en est, que si on laisse reposer cette eau trouble, & qu'on distille le sédiment qui s'y forme, on en retire du Mercure coulant.

On fait macérer la mine dans le vinaigre chargé d'alun, afin de nettoyer la superficie de l'Or, qui est souvent enduite d'une fine couche de terre, laquelle empeche que l'amalgame ne se fasse facilement.

Il faut avoir attention d'employer pour cette opération du Mercure qui soit très-pur. S'il étoit altéré par le mélange de quelque substance métallique, il faudroit l'en séparer par les procédés que nous indiquerons à son article.

Le moyen dont on se sert pour séparer le Mercure d'avec l'Or, est fondé sur la propriété qu'ont ces deux substances métalliques, l'une d'être très-fixe, & l'autre d'être très-volatile. L'union que contracte le Mercure avec les mé-

taux n'est pas assez intime pour que le nouveau composé qui résulte de cette union, participe entièrement des propriétés des deux substances unies, au moins en ce qui regarde le degré de fixité & de volatilité. De-là vient que l'Or ne communique que très-peu de sa fixité au Mercure dans notre amalgame, de même que le Mercure ne lui communique que très-peu de sa volatilité. Si cependant en faisant la distillation on employoit un degré de chaleur beaucoup plus considérable que celui qui est nécessaire pour enlever le Mercure, il ne laisseroit pas d'emporter avec lui une quantité d'Or assez considérable.

Il est encore important, par une autre raison, de bien administrer le feu dans cette occasion; car si on donnoit un degré de feu trop fort, & qu'on vînt ensuite à le diminuer, l'eau du récipient dans laquelle est plongé le bout du col de la cornue, monteroit dans le corps de cette même cornue, la feroit casser aussi-tôt, & l'opération seroit manquée.

La raison de ce phénomène est fondée sur la propriété qu'a l'air de se raréfier par la chaleur, & de se condenser par le refroidissement, & sur sa pesan-

teur. Lorsque la cornue commence à éprouver un degré de chaleur moindre que celui qu'elle éprouvoit l'instant d'avant, l'air qu'elle contient se condense & laisse un espace vuide, que l'air extérieur, en vertu de sa pesanteur, tend à occuper : mais comme l'orifice de la cornue est plongé dans l'eau, l'air extérieur ne peut s'y introduire qu'en forçant l'eau, qui lui ferme le passage, à entrer elle-même. Cette observation a lieu pour toutes les distillations où les vaisseaux sont appareillés comme dans celle-ci, comme nous l'avons déjà dit plus haut.

Il faut prendre garde aussi que le col de la cornue ne soit trop enfoncé dans l'eau, parce que comme il s'échauffe assez considérablement pendant le cours de l'opération, le Mercure ayant besoin pour s'élever d'une chaleur à peu près trois fois plus grande que celle qui élève l'eau, il peut être cassé facilement par contact de l'eau froide du récipient.

Cette manière de tirer l'Or & l'Argent de leur mine, par l'amalgame avec le Mercure, n'est pas absolument sûre pour juger par un essai en petit de la quantité de ces métaux que peut four-

nir la terre qu'on soumet à cet essai, par cequ'il y a toujours une petite partie de l'amalgame qui se perd dans la lotion, & que de plus le Mercure emporte aussi avec lui une petite quantité d'Or, lorsqu'on le passe dans la peau de chamois. Ainsi, lorsqu'on veut connoître plus exactement par ce moyen la quantité d'Or ou d'Argent qui se trouve mêlée dans les terres, il ne faut pas presser l'amalgame dans la peau de chamois, mais le distiller tout entier. Le moyen le plus sûr de tous pour faire un essai exact, est la fusion & la scorification, dont nous donnerons la description à l'article de l'Argent.

On se sert du moyen de l'amalgame pour retirer par un travail en grand l'Or & l'Argent qu'on trouve sous leur forme métallique en certains pays, & principalement en Amérique. Agricola & d'autres Métallurgistes ont donné la description des machines, par le secours desquels ont fait ces amalgames en grand.



II. P R O C É D É.

Diffoudre l'Or dans l'Eau-régale, & le séparer d'avec l'Argent par ce moyen. Or fulminant. Réduction de l'Or fulminant.

PRENEZ de l'Or pur, ou qui ne soit allié qu'avec de l'Argent. Réduisez-le en petites lames minces, en la frappant avec un marteau sur une enclume. Si l'Or n'est pas bien ductile, faites-le rougir dans un feu modéré, dont les charbons ne fument point, & laissez refroidir doucement pour lui rendre sa ductilité.

Lorsque les lames seront bien minces, faites-les rougir de même, & coupez-les en petits morceaux avec des ciseaux. Mettez ces petits morceaux dans une cucurbite haute, & dont l'ouverture soit étroite : versez dessus le double de leur poids de bonne Eau-régale, faite avec une partie d'esprit de sel, ou de Selammoniac, & quatre parties d'esprit de Nitre. Mettez la cucurbite sur un bain de sable médiocrement chaud, & bouchez.

en légèrement l'ouverture avec un cornet de papier, pour empêcher les ordures d'y tomber. L'Eau-régale commencera bien-tôt à fumer. Il se formera autour des petits morceaux d'Or une infinité de petites bulles qui monteront à la surface de la liqueur. L'or se dissoudra entierement s'il est pur, & la dissolution sera d'une belle couleur jaune : s'il est allié avec une petite quantité d'Argent, cet Argent restera au fond du vaisseau sous la forme d'une poudre blanche. Si l'Or est allié avec beaucoup d'Argent, l'Argent conservera après la dissolution la forme des petites lames métalliques que vous aurez mises dans le vaisseau pour les faire dissoudre.

Lorsque la dissolution sera faite, versez doucement la liqueur dans une autre cucurbite de verre qui soit basse, & dont l'ouverture soit large, en prenant garde qu'aucune partie de l'Argent resté en forme de poudre au fond du vase ne s'échappe avec la liqueur. Reversez sur cette poudre d'Argent une quantité de nouvelle Eau-régale assez grande pour la submerger entierement. Ajoutez de nouvelle Eau-régale, jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'elle ne dissout plus

rien. Enfin, après avoir décanté l'Eau-régale de dessus l'Argent, lavez cet Argent, avec un peu d'esprit de Sel affoibli avec de l'eau, & mêlez cet esprit de Sel avec l'Eau-régale qui aura dissous l'Or. Ajustez ensuite un chapiteau à la cucurbite qui contiendra ces liqueurs, & à ce chapiteau un récipient, & distillez à une douce chaleur, jusqu'à ce que la matiere contenue dans la cucurbite soit seche.

R E M A R Q U E S.

L'Eau-régale est, comme on sçait, le vrai dissolvant de l'Or, & ne touche point à l'Argent. Ainsi, si l'Or qu'on dissout se trouve allié avec l'Argent, ce qui arrive souvent, on l'en sépare par ce moyen assez exactement. Mais si l'on veut que l'Or qu'on retire de cette dissolution soit absolument pur, il faut, avant de le dissoudre, qu'il soit exempt du mélange de toute autre substance métallique que de l'Argent, parceque l'Eau-régale a de l'action sur la plupart des autres métaux & demi-métaux. Nous indiquerons, comme nous avons dit, à l'article de l'Argent, les moyens de purifier une masse d'Or & d'Argent de l'alliage de toute autre substance métalli-

que. Nous renvoyons aussi à cet article, le départ ordinaire par l'Eau-forte, parceque c'est l'Argent qui se dissout dans cette occasion.

Si l'Or qu'on dissout par l'Eau-régale est pur, la dissolution se fait facilement & promptement. Si au contraire il est allié avec de l'Argent, l'Eau-régale a plus de difficulté à le dissoudre. Si même la quantité de l'Argent surpasse celle de l'Or, la dissolution ne se fait point du tout, par les raisons que nous en avons données dans nos Elémens de Théorie, & dont nous ferons encore mention à l'article du départ par l'Eau-forte.

Nous avons recommandé dans le procédé, de faire la dissolution de l'Or dans un vaisseau élevé. Cette précaution est nécessaire pour empêcher qu'une partie de l'Or ne soit perdue. L'Eau-régale ayant la propriété d'en enlever avec elle une certaine quantité, sur-tout quand elle est faite par le mélange du Sel ammoniac, qu'on échauffe le vaisseau dans lequel on fait la dissolution, & que l'Eau-régale est bien forte. Il est bon néanmoins d'employer de l'Eau-régale plutôt trop forte que trop foible, parceque si elle est trop forte, & qu'on

remaque qu'elle n'agisse point à cause de cela sur le métal, il est aisé de l'affoiblir en y ajoutant de l'eau pure peu à peu, jusqu'à ce qu'on voie qu'elle commence à agir avec vigueur. Cette regle est générale pour toutes les dissolutions métalliques par les Acides.

Si après avoir fait évaporer la dissolution d'Or jusqu'à siccité, on veut réduire en masse la poudre d'Or qui reste au fond de la cucurbite, il faut le mettre dans un creuset, & le couvrir de Borax réduit en poudre, mêlé avec un peu de Nitre & de cendres gravelées; fermer ensuite le creuset, & l'échauffer par un feu modéré; puis en augmenter le feu assez pour mettre le tout en fusion. Vous trouverez au fond du creuset un culot d'Or, sur lequel les sels que vous y aurez ajoutés seront comme vitrifiés. On y mêle ces sels, principalement pour faciliter la fusion.

On peut, si l'on veut, séparer l'Or d'avec son dissolvant, sans évaporer la dissolution comme nous l'avons prescrit. Il n'y a qu'à mêler peu à peu avec la dissolution un Alkali fixe ou volatil, jusqu'à ce qu'on voie qu'il ne se forme plus aucun précipité; laisser reposer la

liqueur, au fond de laquelle il se formera un dépôt ; filtrer le tout , & laisser sécher ce qui sera resté sur le filtre.

Les alkalis soit fixes soit volatils, ayant, comme nous l'avons dit bien des fois, plus d'affinité que les substances métalliques avec les Acides, précipitent l'Or, & le séparent d'avec les Acides qui le tenoient dissous ; mais il est essentiel de remarquer que si on vouloit fondre dans un creuset cet Or ainsi précipité, il se feroit une fulmination si terrible, aussi-tôt qu'il commenceroit à sentir la chaleur, que si la quantité en étoit un peu considérable, cela mettroit l'artiste en danger de périr. Cet Or se nomme pour cette raison, *Or fulminant* ; il ne lui faut même qu'un frottement un peu fort pour le faire fulminer.

On n'a donné jusqu'à présent aucune explication satisfaisante de ce phénomène singulier. Quelques Chymistes considérant que lorsqu'on précipite l'Or, il se régénere du Nitre par l'union de l'Alkali avec l'Acide nitreux qui fait partie de l'Eau-régale, ont cru qu'une partie de ce Nitre régénéré se joignant à l'Or précipité, s'enflammoit, & détonnoit, soit par le secours du peu de phlogisti-

que que peut contenir l'Alkali, soit même par le moyen de celui de l'Or. Mais on sçait d'abord, que les Alkalis fixes contiennent trop peu de phlogistique pour faire détonner le Nitre. A la vérité, si on emploie un Alkali volatil pour faire la précipitation, il se formera un Sel ammoniacal nitreux, qui contient assez de phlogistique pour être capable de détonner sans le concours d'une nouvelle quantité de phlogistique; mais cette détonnation du Sel ammoniacal nitreux n'a rien de comparable pour la violence des effets, avec la fulmination de l'Or. D'ailleurs on ne remarque pas que l'Or précipité par un Alkali volatil, fulmine avec plus de violence que celui qui est précipité par une alkali fixe. Pour ce qui est de l'Or, on s'est assuré qu'il ne souffre aucune décomposition dans sa fulmination. On en a fait fulminer sous une cloche de verre une assez petite quantité pour n'avoir rien à craindre des effets de cette fulmination, & l'on a retrouvé ensuite sous la cloche les petites parties de l'Or qui avoient été jettées de côté & d'autres, mais qui n'avoient reçu aucune altération.

D'autres ont cru que la fulmination

DE CHYMIE PRATIQUE. 165
de l'Or n'étoit que la décrépitation du
Sel marin, qui se régénere lors de la pré-
cipitation de ce métal, par l'union de
l'Alkali fixe avec l'Acide marin qui fait
partie de l'Eau-régale. Mais on peut leur
répondre, que l'Or précipité par un Al-
kali volatil, n'est pas moins fulminant
que celui qui est précipité par un Alkali
fixe ; & cependant il ne se forme point
de Sel marin dans la liqueur par l'addi-
tion de l'Alkali volatil, mais seulement
un Sel ammoniac qui n'a pas la proprié-
té de décrépiter. D'ailleurs il n'y a nul-
le comparaison pour les effets, entre la
décrépitation du Sel marin & la fulmi-
nation de l'Or.

Enfin, on ne peut guères attribuer
cette fulmination à l'explosion que fe-
roient les Sels pour se dégager d'entre
les particules d'Or, entre lesquelles on
supposeroit qu'ils seroient fortement res-
serrés ; car il ne faut que faire bouillir
cet Or dans de l'eau pour lui faire per-
dre toute sa vertu, & dissoudre entie-
rement les particules salines dont il n'est
vraisemblablement qu'enduit. Il y a,
comme on voit, sur ce sujet matiere à
de très-belles recherches. On trouve
dans la Traduction françoise de la Mi-

néralogie de Walérius les observations qui peuvent jeter quelque jour sur la question dont il s'agit.

« On obtient une plus grande quantité d'Or fulminant qu'on n'avoit mis d'Or dans le dissolvant : si l'Eau-régale a été faite avec du Sel ammoniac, l'explosion sera plus forte ; elle sera aussi plus violente, quand la solution aura été précipitée par un Alkali volatil, & non par un alkali fixe. »

Un des moyens des plus prompts & des plus faciles pour dépouiller l'Or de sa qualité fulminante, est de broyer dans un mortier deux fois autant de fleurs de Soufre qu'on a d'Or à réduire, & de mêler peu à peu cet Or fulminant avec le Soufre, en continuant toujours de le broyer ; de mettre le tout dans un creuset, & de chauffer le mélange autant qu'il est nécessaire pour faire fondre le Soufre. Une partie du Soufre se dissipe en vapeurs, & le reste s'allume. Lorsqu'il est consumé, il faut augmenter le feu jusqu'à faire rougir le creuset. Quand on ne sent plus aucune odeur de Soufre, il faut verser sur l'Or un peu de Borax qu'on aura fondu dans un autre creuset avec un Alkali fixe, comme cendres

DE CHYMIE PRATIQUE. 167
gravelées, ou Nitre fixé par le Tartre;
pousser ensuite le feu assez fort pour fon-
dre le tout. Vous trouverez sous les Sels
au fond du creuset, après la fusion, un
petit culot d'Or.

On peut encore réduire l'Or fulmi-
nant en versant dessus une assez grande
quantité d'Alkali fixe réduit en liqueur,
ou d'Huile de Vitriol, faisant évaporer
ensuite toute l'humidité, puis jettant
peu à peu dans un creuset qu'on tient
rouge dans un fourneau, ce qui reste
après l'évaporation, mêlé avec quelque
matière grasse. La raison pour laquelle
ces matières enlèvent à l'Or sa qualité
fulminante, tient à l'explication du phé-
nomène de la fulmination.

On peut aussi séparer l'Or d'avec
l'Eau-régale, & le précipiter par l'in-
termede de plusieurs substances métalli-
ques, qui ont plus d'affinité que lui, soit
avec l'Eau-régale, soit avec un des deux
Acides qui la composent. Une de celles
qui est le plus propre à cet effet, est le
Mercure. En versant peu à peu dans une
dissolution d'Or, une dissolution de
Mercure dans l'Acide nitreux, les li-
queurs se troublent, & il se forme un
précipité. Il faut ajouter de la dissolution

de Mercure jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; laisser ensuite reposer la liqueur , au fond de laquelle il se formera un dépôt qui est l'Or précipité , de dessus lequel il faut décanter la liqueur , & qu'il faut laver avec de l'eau pure.

Le Mercure a plus d'affinité avec l'Acide du Sel marin qu'avec l'Acide nitreux. Cette affinité du Mercure avec l'Acide du Sel marin , est aussi plus grande que celle de l'Or avec ce même Acide , l'Or ne pouvant même être dissous par l'Acide marin , que quand cet Acide est associé avec l'Acide nitreux , ou au moins avec une certaine quantité de phlogistique ; de-là il arrive que lorsqu'on mêle une dissolution de Mercure par l'Acide nitreux avec une dissolution d'Or dans l'Eau-régale , le Mercure s'unit à l'Acide du Sel marin qui fait partie de cette Eau-régale ; l'Acide marin ne peut s'unir ainsi au Mercure , sans se séparer de l'Or & de l'Acide Nitreux auxquels il étoit joint ; & l'Or qui ne peut être tenu en dissolution par l'Acide nitreux seul , est obligé de se précipiter & de se séparer de son dissolvant. La liqueur qui surnage cet Or ainsi précipité , contient donc du Mercure uni avec
l'Acide

DE CHYMIE PRATIQUE. 169
l'Acide du Sel marin : aussi peut-on en retirer un vrai Sublimé corrosif, lequel, comme on sçait, n'est qu'un composé de Mercure & d'Acide marin.

On se sert du Mercure dissous dans l'esprit de Nitre pour faire la précipitation dont nous venons de parler, parce que les substances métalliques ainsi divisées par un Acide, sont beaucoup plus propres à ces expériences que celles qui sont en masse.

L'Or ainsi précipité par l'interméde d'une substance métallique, n'est point fulminant.

III. PROCÉDÉ.

Dissoudre l'Or par le Foie de Soufre.

MESLEZ ensemble parties égales de Soufre commun & d'un Sel Alkali fixe bien fort; par exemple, le Nitre fixé par les charbons. Mettez-les dans un creuset, & faites fondre le mélange en le remuant de temps en temps avec un petit bâton. Il ne sera pas nécessaire de pousser le feu bien vivement, parce que le Soufre facilite la fusion du Sel alkali. Il s'élevra du creuset quelques

vapeurs sulfureuses. Les deux matières se mêleront intimement ensemble, & il en résultera un composé rougeâtre. Jetez ensuite dans le creuset quelques petits morceaux d'Or réduits en lames minces dont le poids total n'excede pas le tiers de celui du Foie de Soufre : augmentez un peu le feu. Aussi-tôt que le Foie de Soufre sera parfaitement fondu, il commencera à dissoudre l'Or avec ébullition; il sortira même quelques flammes du mélange. L'Or se trouvera entièrement dissous dans l'espace de quelques minutes, sur-tout s'il a été réduit en petites lames minces.

REMARQUES.

Le procédé que nous venons de décrire, est de M. Stahl. Cet habile Chymiste s'étoit proposé à examiner par quels moyens Moïse avoit pu brûler le veau d'or qu'avoient fabriqué les Israélites pour l'adorer pendant le temps qu'il étoit sur la montagne : comment il avoit pu réduire ensuite ce veau en poudre, le jeter dans l'eau dont s'abreuvoit le peuple, & le faire boire ainsi à tous ceux qui avoient prévariqué, conformément à ce qui est rapporté dans l'Exode.

M. Stahl, après avoir remarqué que l'Or est absolument inaltérable & indestructible par la seule action du feu, quelque violent qu'il soit, conclut qu'à moins qu'on ne veuille supposer un miracle, Moïse n'a pu faire sur le veau d'or les opérations qui sont ici rapportées, sans avoir mêlé avec cet Or quelque matiere propre à l'altérer & le dissoudre. Il remarque ensuite que le Soufre pur n'a pas d'action sur l'Or, & que bien d'autres substances qu'on croit capables de le diviser & de le dissoudre, ne peuvent le faire aussi intimement qu'il est nécessaire pour rendre ce métal capable des effets qui sont rapportés. Il donne le moyen de le dissoudre par le foie de Soufre, comme nous venons de le dire.

Le Foie de Soufre dissout aussi tous les autres métaux; mais M. Stahl observe qu'il atténue l'Or plus qu'aucune autre substance métallique, & qu'il s'unit avec lui d'une maniere encore plus intime qu'avec les autres : ce qui paroît par ce qui arrive lorsqu'on veut dissoudre dans l'eau les composés qui résultent de l'union d'un métal avec le foie de Soufre; car alors le métal se sépare & paroît sous la forme d'une poudre ou

chaux fine , au lieu que quand c'est l'Or qui est uni au Soufre , tout le composé se dissout si parfaitement dans l'eau , que l'Or même passe avec le foie de soufre à travers les pores du papier à filtrer.

Si on verse un Acide dans la dissolution du composé de foie , de Soufre & d'Or , l'Acide s'unit avec l'Alkali du foie de Soufre , & l'Or se précipite au fond de la liqueur avec le Soufre qui ne le quitte pas. Il est très-facile , par une légère torréfaction , d'emporter tout le Soufre qui s'est aussi précipité avec l'Or. Cet Or reste après cela extrêmement atténué. On peut aussi , sans avoir recours à la dissolution & précipitation , emporter le Soufre de notre composé en le torréfiant , & l'Or demeure de même si divisé , qu'il peut se mêler avec les liqueurs sur lesquelles il nâge , ou dans lesquelles il se soutient de manière qu'il est très-facile de l'avaler lorsqu'on les boit. M. Stahl conclut de tout cela , qu'il y a tout lieu de croire que c'est par le moyen du foie de Soufre que Moyse a divisé & en quelque sorte calciné le veau d'or , de manière qu'il ait pu le répandre dans les eaux , & le faire boire aux Israélites.

IV. PROCÉDÉ.

Séparer l'Or d'avec toute autre substance métallique par le moyen de l'Antimoine.

METTEZ dans un creuset l'Or que vous voudrez purifier. Placez ce creuset dans un fourneau de fusion, couvrez-le, & faites fondre l'Or. Lorsque ce métal sera fondu, jetez dessus, à plusieurs reprises, deux fois autant de bon Antimoine crud réduit en poudre, & recouvrez aussitôt le creuset : entretenez la matière en fusion pendant quelques minutes. Quand vous verrez que le mélange métallique sera parfaitement fondu, & que sa superficie commencera à étinceller, versez-le dans un cône de fer creux, que vous aurez auparavant chauffé & graissé avec du suif. Frappez aussitôt avec un marteau le plancher sur lequel sera posé ce cône ; & lorsque le tout sera refroidi, ou du moins bien figé, renversez le cône, & le frappez, toute la masse métallique en sortira, & la partie inférieure, celle qui étoit dans la pointe du cône sera un Régule plus ou moins

jaune , suivant que l'Or se sera trouvé plus ou moins allié. En frappant la masse métallique , ce Régule se séparera facilement de la masse sulphureuse de dessus.

Remettez aussitôt dans le creuset ce Régule , & le faites fondre. Il n'est pas nécessaire d'employer pour cela autant de feu que la première fois. Ajoutez-y ensuite la même quantité d'Antimoine , & procédez de même. Faites encore la même chose une troisième fois , si l'Or est fort impur.

Mettez ensuite votre Régule dans un bon creuset, beaucoup plus grand qu'il ne faut pour le contenir : puis placez le creuset dans le fourneau de fusion. Echauffez la matière autant seulement qu'il est nécessaire pour la faire fondre , & que sa superficie soit unie & brillante. Quand elle sera en cet état, dirigez-y le bout d'un soufflet à long tuyau , & faites jouer continuellement & doucement ce soufflet. Il s'élèvera du creuset une fumée considérable qui diminue beaucoup si on cesse de souffler , & augmente lorsqu'on recommence à souffler. A mesure que l'opération approche de sa fin , il faut augmenter le feu. Si la sur-

face du métal perd son poli brillant, & qu'elle paroisse se couvrir d'une croûte dure, c'est une marque que le feu n'est pas assés fort : il faut l'augmenter dans ce cas, jusqu'à ce que cette surface ait repris sa premiere apparence. Enfin, lorsque la fumée cesse entierement de paroître, & que l'Or a une surface nette & verdâtre, jetez dessus peu à peu du Nitre en poudre, ou un mélange de Nitre & de Borax. La matiere se gonflera. Ajoutez ainsi du Nitre peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus aucun mouvement dans le creuset ; laissez alors refroidir le tout. Si quand l'Or est froid vous remarquez qu'il n'est pas bien ductil, faites-le refondre encore, & y ajoutez les mêmes Sels quand il commencera à fondre. Réitérez ainsi jusqu'à ce qu'il soit parfaitement ductil.

REMARQUES.

L'Antimoine est un composé d'une partie demi-métallique unie avec environ un quart de son poids de Soufre commun. On peut voir par la neuvième colonne de la table des affinités, que la partie réguline de l'Antimoine a une

H iv

moindre affinité avec le Soufre qu'aucun autre métal, excepté le Mercure & l'Or. Si donc l'Or est altéré par le mélange du cuivre, de l'Argent ou de quelqu'autre métal, & qu'on le fonde avec l'Antimoine, ces métaux doivent s'unir avec le Soufre de l'Antimoine, & le séparer de la partie réguline, qui devenue libre, s'unit & se confond avec l'Or. Ces deux substances métalliques formant un tout beaucoup plus pesant que le mélange des autres métaux avec le Soufre, se réunissent au fond du creuset, en forme de Régule, pendant que les autres les furnagent comme des espèces de scories. Dès ce moment l'Or ne se trouve donc plus allié qu'avec la partie réguline de l'Antimoine.

Tous les métaux ayant beaucoup d'affinité avec le Soufre, & l'Or étant seul capable de résister à son action, on pourroit croire que le Soufre seul suffiroit pour le séparer d'avec les métaux qui sont unis avec lui, & qu'ainsi il seroit plus avantageux d'employer le Soufre pur dans notre opération, que de se servir d'Antimoine dont la partie réguline demeure unie avec l'Or; ce qui est cause

que pour l'en séparer on est obligé d'avoir recours à une autre opération longue & laborieuse.

A la vérité, à prendre la chose dans la rigueur, le Soufre seul seroit suffisant pour opérer la séparation qu'on desiré; mais il est bon d'observer que le Soufre seul étant très-combustible, la plus grande partie en seroit consumée dans l'opération, avant d'avoir pu se joindre avec les substances métalliques; au lieu que lorsqu'il est combiné avec le Régule d'Antimoine, il est capable de soutenir beaucoup plus long-temps l'action du feu sans se brûler, & est par conséquent plus propre à l'opération dont il s'agit. D'ailleurs, si on employoit le Soufre pur, une grande partie de l'Or que le Régule d'Antimoine tient dans une fusion parfaite, & dont il facilite la précipitation, demeureroit confondue dans le mélange sulphureux.

Cependant, comme lorsqu'on se sert d'Antimoine, les métaux alliés avec l'Or ne peuvent s'en séparer qu'il ne s'unisse avec l'Or une quantité de Régule proportionnée à celle du métal qui s'en sépare, & que plus l'Or contient de ce Régule, plus l'opération devient longue,

H v

dispendieuse & laborieuse , cette considération doit entrer pour quelque chose dans l'ordonnance de notre procédé. Ainsi, si l'Or est fort allié, & est au-dessous du titre de seize karats , il ne faut point mêler avec lui de l'Antimoine crud seul , mais y ajouter autant de fois deux gros de Soufre pur , qu'il s'en faut de karats que l'Or ne soit à seize , en diminuant à proportion la quantité de l'Antimoine par rapport à l'Or.

Il est essentiel de tenir le creuset bien couvert après avoir mêlé l'Antimoine avec l'Or, pour empêcher qu'il ne tombe dedans quelque charbon ; car si cela arrivoit , le mélange se gonfleroit considérablement , & pourroit même surmonter le creuset.

On graisse avec du suif l'intérieur du cône dans lequel on verse le mélange métallique fondu, afin de l'empêcher de s'y attacher , & qu'on puisse l'en retirer facilement. Le coup qu'on donne sur le plancher lorsque la matiere est dans le cône , sert à faciliter la précipitation , & la descente du Régule d'Or & d'Antimoine au fond de ce même cône.

Il faut moins de feu lorsqu'on refond ce Régule composé , pour y mêler de

ouvel Antimoine, qu'il n'en faut quand l'Or n'est pas encore mêlé avec la partie réguline de l'Antimoine, parce que cette substance métallique étant beaucoup plus fusible que l'Or, en facilite la fusion. On mêle ainsi l'Antimoine avec l'Or à plusieurs reprises, afin que la séparation des métaux se fasse plus facilement & plus exactement. On pourroit cependant faire réussir l'opération, en mettant en une seule fois tout l'Antimoine, & ne répétant point les fontes.

Le culot métallique qu'on trouve après toutes ces opérations au fond du cône, est un mélange de l'Or avec la partie réguline de l'Antimoine. Tout le reste du procédé ne consiste qu'à séparer de l'Or cette partie réguline. Comme l'Or est le plus fixe de tous les métaux, & que le Régule d'Antimoine ne peut éprouver la violence du feu sans s'exhaler en vapeurs; il ne s'agit, pour parvenir à ce but, que d'exposer ce mélange, ainsi qu'il est prescrit dans le procédé, à un feu assez violent, & assez long-temps continué pour dissiper tout le Régule d'Antimoine. Ce demi-métal s'exhale sous la forme d'une fumée blanche fort épaisse. On souffle doucement dans le

creuset pendant tout le temps de l'opération, parce que le contract immédiat de l'air continuellement renouvelé, facilite & augmente considérablement l'évaporation. Cette règle est générale pour toutes les matieres qui s'évaporent.

A mesure que le Régule d'Antimoine se dissipe, & que l'opération approche de la fin, il faut augmenter le feu, parce que le mélange de Régule d'Antimoine & d'Or est d'autant moins fusible, que la proportion du Régule est moindre. Quoique dans cette opération le Régule d'Antimoine se sépare d'avec l'Or, par la raison que ce métal, étant très-fixe, peut résister sans se volatiliser, à la violence du feu qui dissipe le Régule; cependant, comme ce Régule est fort volatil, il ne laisse pas d'emporter avec lui une partie de l'Or, sur-tout si on presse vivement l'évaporation, en employant un degré de feu considérable, en soufflant avec activité dans le creuset & encore plus si au lieu de creuset on a mis le mélange dans un vaisseau évase. Ainsi, il faut éviter tout cela, si on veut ne perdre de l'Or que le moins qu'il sera possible.

A moins qu'on ne pousse l'évapora-

tion à l'extrême, par les moyens que nous venons d'indiquer, il reste toujours une petite portion de Régule d'Antimoine unie avec l'Or, qui la défend contre l'action du feu. Cette petite portion de Régule empêche que l'Or ne soit entièrement pur & ductil; c'est pour la consumer & la scorifier, qu'on ajoute du Nitre dans le creuset lorsqu'on n'en voit plus sortir de vapeurs blanches.

Le Nitre, comme on sçait, a la propriété de réduire en chaux toutes les substances métalliques, excepté l'Or & l'Argent, parce qu'il s'enflamme avec la partie phlogistique, qui leur donne la forme métallique; mais comme cette inflammation du Nitre occasionne une effervescence & un gonflement, il faut avoir attention de ne le mettre que peu à peu; si on en mettoit une trop grande quantité à la fois, la matiere surmonteroit les bords du creuset.

On pourroit, pour abrégér beaucoup cette opération, mettre à profit la propriété qu'a le Nitre de consumer ainsi le phlogistique des substances métalliques, & détruire par son moyen tout le Régule d'Antimoine qui se trouve mêlé avec l'Or, sans avoir recours à une éva-

puration longue & ennuyeuse. Mais aussi, en se servant de ce moyen, on perd une beaucoup plus grande quantité d'Or, à cause du tumulte & de l'effervescence qui sont inséparables de la détonnation du Nitre. Si donc on emploie le Nitre pour purifier l'Or, il faut avoir grande attention à ne le mettre qu'en petite quantité à la fois.

Tout l'Argent qui étoit mêlé avec l'Or, & même une petite portion de l'Or, demeurent engagés dans les scories sulphureuses qui surnagent le Régule d'Or après qu'on a ajouté l'Antimoine ; nous indiquerons à l'article de l'Argent comment il faut séparer ces métaux d'avec le Soufre.



CHAPITRE II.

DE L'ARGENT.

PREMIER PROCÉDÉ.

*Séparer l'Argent de ses mines par le
moyen de la scorification
avec le plomb.*

REDUISEZ en poudre dans un mortier de fer la mine dont vous voudrez retirer l'Argent, après l'avoir bien torréfiée pour lui enlever tout ce qu'elle peut contenir de Soufre & d'Arsenic. Pesez-la exactement : pesez ensuite séparément huit fois autant de plomb réduit en grenailles. Mettez dans un têt à rôtir la moitié de votre plomb que vous distribuerez également sur son fond : mettez sur ce plomb votre mine, & recouvrez-la entièrement avec le reste du plomb.

Placez le vaisseau ainsi chargé au fond de la moufle d'un fourneau de coupelle. Allumez le feu, & augmentez-le par degrés. En regardant par une des ou-

vertures de la porte du fourneau, vous verrez la mine couverte de chaux de Plomb furnager ce même Plomb fondu. Peu de temps après elle commencera à s'amollir : elle se fondra, & sera poussée vers les bords du vaisseau, la surface du plomb paroissant dans le milieu nette & brillante comme un disque lumineux : le Plomb même commencera alors à bouillir, & à laisser échapper des vapeurs. Il faut pour lors diminuer un peu le feu environ pendant un quart-d'heure, en sorte que l'ébullition du Plomb cesse presque entièrement ; & après ce tems le remettre au même degré, en sorte que le Plomb recommence à bouillir & à fumer. Sa surface brillante diminuera peu à peu, & se couvrira de scories. Remuez le tout avec un crochet de fer, & ramenez vers le milieu ce qui est sur les bords, afin que s'il y avoit quelque partie de la mine qui ne fût point encore dissoute par le Plomb, elle puisse se mêler avec ce métal.

Lorsque vous verrez que la matiere sera en parfaite fusion ; que ce qui s'attachera au crochet de fer, en le plongeant dans la matiere fondue, s'en sépa-

tera pour la plus grande partie, & tombera dans le vase, & que l'extrémité de cet instrument refroidi se trouvera enduite d'une croûte mince, brillante & polie, ce sera une marque que la scorification sera achevée; & vous la jugerez d'autant plus parfaite, que la couleur de cette croûte sera plus uniforme & plus égale.

Les choses étant en cet état : il faut retirer avec des pinces le vase de dessous la mouffle, & verser tout ce qu'il contient dans un cône de fer chauffé & graillé de suif. Toute cette opération dure environ trois quarts-d'heure. Lorsque le tout est refroidi, on sépare d'un coup de marteau le Régule d'avec les scories : & comme il n'est pas possible, quelque parfaite qu'ait été la scorification, qu'une petite portion du Plomb tenant Argent ne soit retenue dans les scories, il est à propos de pulvériser ces mêmes scories, & d'en séparer tout ce qui peut s'étendre sous le marteau, pour l'ajouter au Régule.

REMARQUES.

L'Argent, de même que l'Or, est souvent presque tout pur & sous la forme

métallique dans les entrailles de la terre ; pour lors on peut le séparer d'avec les pierres & les sables par la simple lotion, & par l'Amalgame avec le Mercure, suivant le procédé que nous avons donné pour l'Or. Mais aussi il arrive fréquemment que l'Argent est combiné dans les mines avec d'autres substances métalliques, & des minéraux qui empêchent qu'on ne puisse se servir de ce procédé ; ce qui oblige d'avoir recours à d'autres moyens pour l'en séparer.

Le Soufre & l'Arsenic sont les substances qui tiennent le plus ordinairement l'Argent & les autres métaux dans l'état minéral. Ces deux matières ne sont point unies bien étroitement avec l'Argent, en sorte qu'elles en sont séparées assez facilement par l'action du feu & l'addition du Plomb. Si c'est l'Arsenic qui domine dans la mine d'Argent, ce minéral s'unit avec le plomb, à l'aide d'une chaleur assez modérée, & en réduit promptement une assez grande partie en un verre pénétrant & fusible qui a la propriété de scorifier facilement toutes les substances susceptibles de scorification.

Lorsque c'est le Soufre qui domine,

la scorification se fait plus lentement, & ne réussit pas toujours, parce que ce minéral combiné avec le Plomb diminue sa fusibilité, & retarde sa vitrification. Il faut dans ce cas qu'une partie du Soufre soit dissipée par l'action du feu. L'autre partie s'unit avec le Plomb, lequel rendu plus léger par cette union, surnage le reste du mélange qui contient principalement l'Argent. L'action de l'air & du feu dissipent enfin la portion du Soufre qui s'étoit combinée avec le Plomb. Ce Plomb se vitrifie, & réduit en scories tout ce qui n'est point Argent ou Or : ainsi l'Argent étant débarrassé de ces matieres hétérogènes auxquelles il étoit uni, dont une partie est dissipée & l'autre vitrifiée, se combine avec la portion de Plomb qui n'a pas été vitrifiée, & se précipite à travers les scories qui doivent être pour cela dans une parfaite fusion.

Tout ce procédé consiste donc dans trois opérations distinctes. La première est la torréfaction, qui dissipe une partie des substances volatiles qui étoient unies avec l'Argent. La seconde est la scorification ou vitrification des matieres fixes unies avec ce même Argent, telles

que les sables, les pierres, les métaux, &c. & la troisième est la précipitation, & la séparation de l'Argent d'avec ces scories: cette dernière est, comme on l'a vu, préparée & produite par les deux autres.

Comme tout ce que nous avons dit de l'Or, quand nous avons parlé du procédé de l'amalgame, doit s'appliquer à l'Argent qu'on peut retirer par ce même moyen lorsqu'il est sous la forme métallique; de même, tout ce que nous disons à présent sur la manière de retirer l'Argent par la scorification, lorsqu'il est altéré par le mélange de substances hétérogènes, doit aussi s'appliquer à l'Or quand il est dans le même état, l'Argent d'ailleurs contenant presque toujours naturellement une plus ou moins grande quantité d'Or.

Nous avons prescrit dans ce procédé, de pulvériser la mine avant de l'exposer au feu, afin d'en augmenter la surface, de faciliter l'action du plomb, & de procurer l'évaporation des parties volatiles.

La précaution que nous avons dit qu'il falloit avoir, de diminuer un peu le feu dans le commencement de l'opération,

a pour but d'empêcher que le Plomb réduit trop promptement en litarge, ne pénètre & ne ronge le vaisseau, avant d'avoir pu dissoudre entièrement la mine. Ainsi, si on étoit absolument sûr que le vaisseaudont on se sert est assés bon pour ne point se laisser pénétrer par le Plomb, cette précaution ne seroit pas nécessaire.

Il est bon d'ajouter huit parties de Plomb sur une de mine, quoique souvent cette quantité ne soit pas absolument nécessaire, sur-tout quand la mine est bien fusible. La réussite de cette opération dépend principalement de la parfaite scorification. Ainsi il n'y a aucun inconvénient à ajouter beaucoup de Plomb, qui facilitant toujours la scorification, ne peut jamais être nuisible.

Si la mine est mêlée de parties terreuses & pierreuses, qu'on ne puisse pas en séparer par la lotion, elle est plus difficile à mettre en fusion, quand même ces pierres seroient du nombre de celles qui sont les plus disposées à la vitrification, parce que les terres & les pierres les plus fusibles, le sont toujours moins que la plupart des matieres métalliques. Il faut dans ce cas, pour par-

venir à la scorification , mêler exactement avec la mine réduite en poudre , partie égale de Verre de Plomb, & ajouter ensuite douze fois autant de Plomb réduit en grenailles ; puis procéder comme nous l'avons indiqué pour la mine fusible , faisant éprouver à ce mélange un degré de chaleur assés vif & assés longtemps continué , pour donner aux scorries toutes les propriétés dont nous avons fait mention , & qui indiquent que la scorification est parfaite.

Quelquefois la mine d'Argent est mêlée avec des pyrites & de la mine d'Ar-senic ou Cobolt, ce qui la rend aussi refractaire. Comme les pyrites contiennent une grande quantité de Soufre , lequel est très-volatil aussi-bien que l'Ar-senic , il convient dans ce cas de commencer par la débarrasser de ces deux matieres étrangères. On y parvient aisément par le moyen de la torréfaction : il faut seulement avoir attention , quand on commence à exposer la mine au feu dans le têt à rôtir , de la couvrir pendant quelques minutes avec un autre vaisseau renversé de même grandeur , parce que ces sortes de mines sont sujettes à décrépiter quand elles commen-

cent à éprouver la chaleur. On la découvre ensuite, & on la laisse exposée au feu, jusqu'à ce qu'il ne s'en élève plus aucunes matieres sulphureuses ou arsenicales. On la mêle après cela avec la même quantité de Verre de Plomb, que nous venons d'indiquer pour la mine qui est rendue réfractaire par le mélange des terres & des pierres, & on procède de même.

Il est d'autant plus nécessaire de torréfier la mine d'Argent altérée par le Soufre & l'Arсениc, que le Soufre mettant obstacle à la fusion du Plomb, ne peut qu'être nuisible, & prolonger l'opération. Pour l'Arсениc, il a l'inconvénient de scorifier trop promptement une très-grande quantité de Plomb.

Lorsque le Soufre & l'Arсениc sont dissipés par la torréfaction, il faut traiter la mine comme celle qui est rendue réfractaire par les matieres pierreuses & terreuses, parce que les pyrites contenant beaucoup de Fer, il reste après l'évaporation du Soufre, une assez grande quantité de terre martiale difficile à scorifier. Ces pyrites, ainsi que les Cobolts, contiennent outre cela une terre non

métallique , qui est difficile à mettre en fusion.

La regle générale est donc , lorsque la mine est rendue réfractaire par quelque cause que ce soit , d'y mêler du Verre de Plomb , & d'y ajouter une plus grande quantité de plomb granulé. Il se trouve néanmoins des mines si réfractaires , que le Plomb seul ne suffit pas , & qu'il faut avoir recours à quelqu'autre fondant. Celui qui convient le mieux dans cette occasion est le Flux noir , composé d'une partie de Nitre & de deux parties de Tartre qu'on a fait détonner ensemble. Le Phlogistique que contient cette quantité de Tartre , est plus que suffisant pour alkaliiser le Nitre. Ce Flux n'est donc autre chose que du Nitre alkaliisé par le Tartre , mêlé avec une partie de ce même Tartre qui n'a pas perdu son phlogistique , & qui se trouve seulement réduit en une espece de charbon.

On préfère dans cette occasion le Flux noir au blanc , qui cependant est aussi très-propre à faciliter la fusion , parce que le phlogistique du Flux noir empêche que le Plomb ne soit réduit si promptement

prement en litarge , & lui donne le temps de dissoudre les matieres métalliques. Le Flux blanc , qui est le résultat de parties égales de Tartre & de Nitre alkalisés ensemble , n'étant qu'un Alkali privé de phlogistique , ou du moins n'en contenant que très-peu , n'auroit pas cet avantage.

Si l'Argent étoit mêlé avec du Fer qui eût sa forme métallique , ce qui n'arrive cependant pas ordinairement dans l'état de mine , & qu'on voulût l'en séparer , il faudroit avant de fondre ce mélange avec le Plomb , dépouiller le Fer de son phlogistique , & le réduire en *crocus* ; on y parvient en le faisant dissoudre dans l'Acide vitriolique , & en faisant ensuite évaporer cet Acide.

On est obligé d'avoir recours à cette manœuvre , parceque le Fer sous sa forme métallique ne se laisse point dissoudre par le Plomb ni par le Verre de Plomb ; mais lorsqu'il est réduit en chaux , la litarge peut s'unir avec lui & le scorifier.

Si on n'avoit pas les ustensiles nécessaires pour faire dans un têt à rôtir , & sous la moufle , l'opération que nous venons

de décrire, ou qu'on voulût traiter à la fois une plus grande quantité de mine; on pourroit se servir d'un creuset, & faire cette opération dans un fourneau de fusion.

- Il faut pour cela préparer la mine; comme nous l'avons indiqué, suivant sa nature; la mêler avec la quantité de verre de Plomb, & de Plomb convenable; mettre le tout dans un bon creuset, dont les deux tiers doivent demeurer vuides, & ajouter par-dessus un mélange de Sel marin, & d'un peu de Borax, le tout très-sec, à la hauteur d'un bon demi-pouce.

Cela fait, il faut placer le creuset au milieu d'un fourneau de fusion; mettre du charbon jusqu'au bord supérieur du creuset; allumer ce charbon; couvrir le fourneau de son dôme, & ne pas pousser le feu plus qu'il n'est nécessaire pour mettre le mélange en fusion parfaite; le laisser ainsi en fusion pendant un bon quart-d'heure; remuer le tout avec une petite verge de fer; puis le laisser refroidir; casser le creuset, & séparer le Règle d'avec les scories.

Les Sels qu'on ajoute dans cette occa-

sion sont des fondans, & sont destinés à procurer aux scories une fusion parfaite.

Si on laissoit plus long-temps que nous ne l'avons indiqué les matieres exposées au feu, soit dans le têt à rôtir, soit dans le creuset, à la fin la portion de Plomb qui s'est unie & précipitée avec l'Argent, se vitrifieroit, & scorifieroit avec lui tout l'alliage que pourroit avoir ce métal. Mais comme il n'y a pas de vaisseaux qui puissent soutenir assez long-temps l'action de la litarge sans être percés & comme criblés, une partie de l'Argent pourroit passer à travers les trous ou les fentes de ces vaisseaux, & être perdue. Il vaut donc mieux, pour achever de purifier l'Argent, avoir recours à l'opération de la coupelle, dont nous allons donner la description.

II. PROCÉDÉ.

Affinage de l'Argent par la coupelle.

PRENEZ une coupelle qui puisse tenir un tiers de plus de matiere que celle que vous aurez à y mettre : placez-

la sous la moufle d'un fourneau tel que celui dont nous avons donné la description dans nos Elémens de Théorie, & qui est destiné particulièrement à cette sorte d'opération. Emplissez ce fourneau de charbon : allumez-le : faites rougir la coupelle, & la tenez ainsi très-rouge, jusqu'à ce que toute l'humidité en soit dissipée, c'est-à-dire, environ pendant un bon quart-d'heure, si la coupelle n'est composée que de cendres d'os brûlés, & pendant une heure entière, s'il est entré dans sa composition des cendres de bois lessivées.

Réduisez le Régule restant de l'opération précédente, en petites lames fines, l'applatissant avec un petit marteau, & observant d'en séparer exactement tout ce qui peut y avoir de scories. Enveloppez dans un morceau de papier ces petites lames de Régule, & mettez-les doucement dans la coupelle avec une pince. Le papier étant consumé, le Régule se fondra aussitôt, & les scories qui naîtront du Plomb, à mesure qu'il se réduira en litarge, seront poussées vers les bords de la coupelle, par laquelle elles seront aussi-tôt absorbées. La coupelle prendra en même temps

une couleur jaune, brune ou noirâtre, suivant la quantité & la nature des scories dont elle sera pénétrée.

Diminuez le feu par les moyens que nous avons indiqués, quand vous verrez que la matiere contenue dans la coupelle sera agitée par une forte ébullition, & fumera considérablement. Entretenez un degré de chaleur, tel que la fumée qui sortira de la coupelle ne monte pas bien haut; & que vous puissiez distinguer la couleur que les scories donneront à cette même coupelle.

A mesure qu'il se formera de la litarge, & que cette litarge sera absorbée, il faut augmenter le feu. Si le Régule que vous mettrez à cette épreuve ne contient point d'Argent, vous le verrez ainsi se convertir entierement en scories, & disparaître enfin absolument. S'il contient de l'Argent, lorsque la quantité du Plomb sera beaucoup diminuée, vous appercevrez à sa superficie des couleurs d'iris très-vives, qui s'agiteront & se croiseront de différentes manieres avec beaucoup de vitesse. Enfin, lorsque tout le Plomb sera détruit, la petite peau terne produite continuellement par le Plomb à mesure qu'il se convertit.

en litarge, & qui couvre la superficie de l'Argent, disparaîtra subitement; & s'il se trouve que dans ce moment le feu ne soit point assez fort pour entretenir l'Argent en fusion, la surface du métal paroîtra tout d'un coup très-brillante : mais si dans ce temps le feu est assez fort pour entretenir l'Argent en fusion, quoiqu'il ne soit plus allié de Plomb, ce changement, qu'on nomme *fulguration*, n'est pas si sensible, & le bouton d'Argent paroît tout embrasé.

Ces phénomènes dénotent que l'opération est achevée. Il faut laisser alors la coupelle pendant une minute ou deux sous la moufle : après quoi l'approcher peu à peu de la porte par le moyen d'un crochet ; & lorsque l'Argent n'est plus que médiocrement rouge, il faut retirer la coupelle de dessous la moufle avec des pinces : il se trouvera au milieu un bouton d'Argent extrêmement blanc, dont la partie inférieure sera inégale & pleine de petits enfoncemens.

REMARQUES.

Le Régule qu'on retire du procédé antérieur à celui-ci, n'est que l'Argent contenu dans la mine, allié avec une por-

tion des autres métaux qui ont pû se trouver dans la même mine, & une bonne partie du Plomb qu'on a ajouté pour précipiter cet Argent. L'opération de la coupelle n'est en quelque sorte qu'une suite de ce procédé, & a pour but de réduire en scories tout ce qui n'est point Or ou Argent. Le Plomb étant celui de tous les métaux qui se vitrifie le plus aisément, qui facilite le plus la vitrification des autres, & le seul qui étant vitrifié pénètre la coupelle, & entraîne avec lui les autres métaux qu'il a vitrifiés, est en conséquence le plus propre à cette opération. Nous verrons à l'article du Bisinuth, que ce demi-métal a les mêmes propriétés que le Plomb, & qu'il peut lui être substitué dans cette opération.

Il faut avoir attention de choisir une coupelle de grandeur convenable. Il vaut mieux même la prendre plutôt plus grande que trop petite, parce que la grandeur de ce vaisseau ne porte aucun préjudice

l'opération, au lieu que lorsqu'il est trop petit, il arrive que la coupelle étant chargée d'une trop grande quantité de plomb, sa surface intérieure se trouve enfin rongée par la litarge qui détruit

tout, & il se forme des fentes dans le corps même du vaisseau. Ajoutez à cela, que les cendres dont il est composé, étant une fois surchargées de litarge, ne l'absorbent plus que très-lentement, & que cette litarge convertie en verre se trouvant en trop grande quantité pour être contenue dans la substance de la coupelle, transpire à travers, se répand sur la moufle, qu'elle corrode, rend inégale, & à laquelle elle soude les vaisseaux qu'on pose dessus. On peut prendre pour règle de la grandeur des coupelles, de leur donner au moins la moitié de la pesanteur de la masse métallique qu'on veut coupler.

Il est encore de la dernière conséquence de faire bien sécher les coupelles avant d'y mettre le métal. Il faut pour cela, comme nous l'avons dit, les tenir rouges pendant un certain temps; car quoiqu'à la vûe & au toucher elles paroissent très-sèches, elles retiennent cependant avec beaucoup d'opiniâtreté une petite quantité d'humidité, laquelle suffiroit, lorsque le métal est fondu, pour en faire perdre une partie, qui seroit lancée en forme de petits globules jusqu'à la voûte de la moufle. Ce sont principalement les

coupelles dans la composition desquelles il entre des cendres de bois qui ont besoin d'être ainsi chauffées vivement, parce que quelque soin qu'on ait eu de lessiver ces cendres avant de s'en servir, elles retiennent toujours une petite quantité de Sel alkali, lequel, comme on sçait, est très-avide de l'humidité, ne s'en laisse priver entierement que par le moyen d'une violente calcination, & la reprend bien-tôt, quand il est exposé à l'air.

Il peut encore être resté un peu de phlogistique dans les cendres dont les coupelles sont composées, & c'est une raison de plus pour les calciner avant de s'en servir; on dissipe ainsi ce reste de phlogistique, qui se combinant avec la litarge pendant l'opération, en feroit la réduction, & occasionneroit un mouvement dans la matiere, capable d'en faire répandre une partie. Il faut ajouter encore à ces inconvéniens qui résultent d'un reste d'humidité ou de phlogistique, les fentes que les coupelles qui ne sont point entierement privées de l'une ou de l'autre de ces matieres, sont très-sujettes à contracter.

Il n'est pas moins important pour le

succès de l'opération, d'entretenir un degré de chaleur convenable. Nous avons donné dans le procédé, des marques qui indiquent que la chaleur n'est ni trop forte ni trop foible ; voici celles auxquelles on reconnoît qu'elle peche par l'un ou l'autre excès.

Si la fumée qui s'élève du Plomb monte comme un jet jusqu'à la voûte de la moufle ; si la superficie du métal fondu est extrêmement convexe eu égard à la quantité du métal ; si la coupelle paroît si rouge & si embrasée qu'on ne puisse distinguer les couleurs que lui donnent les scories en la pénétrant ; cela indique que la chaleur est trop grande : il faut la diminuer. Si au contraire les vapeurs ne font en quelque sorte que ramper à la superficie du métal ; que ce métal fondu soit très-peu sphérique , par rapport à sa quantité ; qu'il ne paroisse bouillir que foiblement ; qu'on s'apperçoive que les scories qui paroissent comme des gouttelettes brillantes , n'ont qu'un mouvement lent ; que ces scories s'amassent dans la coupelle , & ne la pénètrent point ; que le métal en soit couvert comme d'un enduit vitrifié , & qu'enfin la coupelle paroisse sombre , on a pour lors la preu-

ve que la chaleur est trop foible : il faut l'augmenter.

Comme le but de cette opération est de convertir le plomb en litarge, & de lui donner le temps & la facilité de scorifier & d'entraîner avec lui tout ce qui n'est point Or ou Argent, il faut entretenir le feu à un degré tel, que le Plomb se réduise facilement en litarge, & que cependant cette litarge ne soit pas absorbée trop promptement par la coupelle, mais qu'il en reste toujours une petite quantité qui entoure comme un anneau le métal fondu.

On augmente le feu à mesure que l'opération approche de sa fin, parce que la proportion du Plomb avec l'Argent allant toujours en diminuant, la masse métallique se trouve moins fusible ; & que l'Argent défend contre l'action du feu le Plomb avec lequel il est mêlé, & l'empêche de se réduire facilement en litarge.

Lorsque l'opération est achevée ; il faut laisser encore la coupelle sous la mouffle, jusqu'à ce que toute la litarge l'ait pénétrée, afin qu'on puisse retirer facilement le bouton d'Argent, qui sans cette précaution seroit si adhérent, que

l'on ne pourroit l'en séparer sans emporter avec lui un morceau de la coupelle. Il faut avoir attention aussi de laisser refroidir peu à peu ce bouton d'Argent, & de le laisser figer entierement, avant de le retirer de dessous la moufle; car quand on l'expose tout d'un coup à l'air froid, & avant qu'il soit figé, il se gonfle, se ramifie, & même jette assés loin de petits grains qui sont perdus.

Si le bouton se trouve avoir un œil jaunâtre, c'est une marque qu'il contient beaucoup d'Or, qu'il faudra en séparer par les procédés que nous donnerons dans la suite.

Il est bon d'observer qu'il n'y a presque point de Plomb qui ne contienne une quantité d'Argent, trop petite à la vérité pour qu'elle puisse indemniser des frais qu'on seroit obligé de faire pour l'en séparer; mais cependant assés considérable pour induire en erreur, en se mêlant avec l'Argent qu'on auroit retiré de la mine, & en augmentant le poids. Ainsi, lorsque c'est pour faire l'essai d'une mine, & voir ce qu'elle peut fournir d'Argent, qu'on a recours aux opérations que nous venons de donner, il est essentiel de faire d'abord un essai du

Plomb qu'on sera obligé d'employer, & de s'assurer de la quantité d'Argent qu'il peut contenir, pour le défalquer du poids total du bouton d'Argent qu'on retire après l'avoir ainsi purifié.

On peut, par la seule opération de la coupelle, & sans avoir fait précéder de scorification avec le plomb, parvenir à séparer l'Argent de la mine, & l'affiner en même temps. Il faut pour cela réduire la mine en poudre, la torréfier pour en dissiper toutes les parties volatiles; la mêler avec un poids égal de litarge, si elle est rétractaire; la diviser, en cinq ou six parties qu'on enveloppera dans de petits papiers; peser huit parties de Plomb pour une partie de mine si elle est fusible, & jusqu'à douze ou seize si elle est réfractaire; mettre la moitié du Plomb dans une très-grande coupelle sous la moufle; y ajouter un des petits paquets de la mine quand le Plomb commence à fumer & à bouillir; diminuer aussitôt un peu le feu; le soutenir au même degré jusqu'à ce qu'on s'apperçoive que la litarge qui s'est formée autour du métal & à la superficie ait un œil brillant; augmenter pour lors le feu, ajouter un nouveau paquet de

mine ; continuer à procéder de la même manière , jusqu'à ce que toute la mine soit employée , ajouter ensuite le reste du Plomb granulé , & conduire le reste de l'opération , comme celle de la coupelle.

Il est essentiel dans cette opération , de ne pas pousser le feu trop fort , & de le diminuer à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle portion de mine , afin de donner le temps au Plomb & à la litarge de dissoudre , de scorifier & d'entraîner dans les pores de la coupelle toutes les matières étrangères avec lesquelles l'Argent est mêlé. Malgré cette précaution , quand la mine est réfractaire , il s'amoncele souvent dans la coupelle une assez grande quantité de scories , & même une partie de la mine qui n'a pu être dissoute & scorifiée. C'est pour remédier à cet inconvénient , qu'on ajoute à la fin la seconde moitié du Plomb , qui achève de dissoudre & de scorifier ce qui ne l'a pas été d'abord , & par ce moyen il ne reste point ou presque point de scories dans la coupelle à la fin de l'opération.

C'est principalement pour purifier l'Argent de l'alliage du Cuivre , qu'on a recours à l'opération de la coupelle , par-

ce que ce métal étant plus fixe & plus difficile à calciner que les autres substances métalliques, il est le seul qui demeure uni avec l'Argent & le Plomb après la torréfaction & la scorification par le Plomb. Il demande jusqu'à seize parties de Plomb pour être détruit dans la coupelle, & séparé de l'Argent. Il se fond en une seule masse avec le Plomb; & le verre qui résulte de ces deux métaux privés de leur phlogistique, tire sur le brun ou sur le noir; c'est à ces marques qu'on reconnoît principalement que l'Argent étoit allié avec ce métal.

III. PROCÉDÉ.

Purifier l'Argent par le Nitre.

REDUISEZ en grenailles, ou en petites lames, l'Argent que vous voudrez purifier: mettez-le dans un bon creuset: ajoutez-y un mélange d'un quart de son poids de Nitre bien sec réduit en poudre, de moitié du poids du Nitre de cendres gravelées, & d'environ un sixième de ce même poids du Nitre de verre ordinaire pulvérisé. Couvrez ce creuset avec un autre creuset

renversé, qui doit être moins grand, en sorte qu'il puisse entrer un peu, & dont le fond soit percé d'un trou d'environ deux lignes de diametre. Luttezz ensemble ces deux creusets avec de l'argile & de la terre à four. Quand le lut sera sec, placez ces creusets dans un fourneau de fusion. Emplissez le fourneau de charbon, en observant cependant que le charbon n'excède point la hauteur du fond du creuset supérieur.

Allumez le feu, & faites rougir médiocrement les vaisseaux. Quand ils seront rouges, prenez avec les pincettes un charbon ardent, que vous présenterez au trou du creuset supérieur. Si vous voyez aussitôt une lueur brillante autour de ce charbon, & que vous entendiez en même temps un petit sifflement, c'est une marque que le feu est à un degré convenable; & il faut l'entretenir à ce même degré, jusqu'à ce que ce phénomène cesse de paroître.

Augmentez alors le feu jusqu'au point convenable pour tenir l'Argent pur en fusion, puis retirez les vaisseaux du fourneau. Vous trouverez l'Argent au fond du creuset inférieur. Cet Argent sera couvert par une masse de scories alkali-

nes de couleur verdâtre. Si après cette opération ce métal ne se trouve point encore bien pur & bien ductile, il faut la recommencer une seconde fois.

REMARQUES.

La purification de l'Argent par le Nitre, est fondée, de même que l'affinage par la coupelle, sur la propriété qu'a ce métal, de résister à l'action du feu la plus forte, & à celle des dissolvans les plus actifs, sans perdre son phlogistique. La différence qu'il y a entre ces deux opérations, se trouve dans les substances qu'on emploie pour faciliter la scorification des métaux imparfaits, ou des demi-métaux, qui peuvent être combinés avec l'Argent. Dans la première, c'est le Plomb, & dans celle-ci c'est le Nitre qui procure cet avantage. Nous avons vu que ce Sel a la propriété de calciner, & de détruire promptement toutes les substances métalliques, en consumant leur phlogistique, & qu'il n'y a que les métaux parfaits, c'est-à-dire, l'Or & l'Argent, qui puissent résister à son action. Cette méthode peut donc être employée aussi-bien pour purifier

l'Or que l'Argent, ou même ces deux métaux alliés ensemble.

Le Nitre s'alkalise dans cette opération, à mesure que son acide se consomme avec le phlogistique des substances métalliques. Le Sel alkali & le verre pilé qu'on ajoute, sont destinés à faciliter la fusion des chaux métalliques, à mesure qu'elles sont formées, & à lier & retenir le Nitre, qui, comme nous l'allons voir, se dissipe lorsqu'il éprouve un certain degré de chaleur.

On prend la précaution de fermer le creuset avec un autre creuset renversé, qui n'a qu'un petit trou à son fond, pour empêcher qu'une partie de l'Argent ne soit perdue pendant l'opération; car lorsque le Nitre éprouve un certain degré de chaleur, & sur-tout quand il s'embrase avec quelque matière inflammable, il se dissipe en partie, & même avec tant de rapidité, qu'il seroit capable d'enlever avec lui une assez grande quantité d'Argent. Le petit trou qu'on laisse au creuset qui sert de couvercle, est nécessaire pour donner issue aux vapeurs qui s'élèvent pendant l'inflammation du Nitre, lesquelles se feroient jour

en brisant les vaisseaux, si elles n'avoient pas d'autre moyen de sortir. Cette ouverture se trouve, après l'opération, environnée de beaucoup de petites particules d'Argent, qui auroient été perdues si le creuset étoit demeuré entierement ouvert.

Si on s'appercevoit que dans le temps de la détonnation du Nitre, il sortît par le petit trou une grande quantité de vapeurs avec un bruit & un sifflement considérables, sans même y présenter de charbon, ce seroit une marque que le feu seroit trop vif, & il faudroit en diminuer l'activité; car si on n'avoit pas cette attention, il se dissiperoit une grande partie du Nitre, qui emporteroit avec lui beaucoup d'Argent.

Il faut avoir attention de retirer l'Argent du creuset aussitôt qu'il est en fusion; car si on n'avoit pas cette précaution, le Nitre étant entierement dissipé ou alkalisé, les chaux des métaux qu'il auroit détruits pourroient reprendre un peu de phlogistique qui leur seroit communiqué, soit par les vapeurs du charbon, soit par quelques petits charbons même qui tomberoient dans le creuset: d'où il arriveroit qu'une por-

tion de ces métaux étant ressuscitée, le remèleroit avec l'Argent, & l'empêcheroit d'avoir le degré de ductilité & de pureté convenable : ce qui mettroit dans la nécessité de recommencer l'opération.

IV. PROCÉDÉ.

Dissoudre l'Argent dans l'Eau-forte, & le séparer, par ce moyen, de toute autre substance métallique. Purification de l'Eau-forte. Précipitation de l'Argent par le Cuivre.

REDUISEZ en petites lames l'Argent que vous voudrez dissoudre, mettez-le dans une cucurbite de verre : versez dessus le double de son poids de bonne Eau-forte précipitée : couvrez la cucurbite avec un papier, & placez-la sur un bain de sable qui ait une chaleur modérée. L'Eau-forte commencera à dissoudre l'Argent aussitôt qu'elle sera un peu échauffée. Il s'élèvera des vapeurs rouges, & il paroîtra sortir de dessus l'Argent des suites de petites bulles qui s'élèveront jusqu'à la superficie de la liqueur, & qui formeront des especes de

petites chaînes; c'est la marque que la dissolution se fait bien, & que le degré de chaleur est convenable. Si la liqueur paroïssoit fortement agitée, & bouillante, & qu'il s'élevât en même temps une grande quantité de vapeurs rouges; ce seroit une marque que la chaleur seroit trop grande, & il faudroit la diminuer, jusqu'à ce que la dissolution fût revenue au point que nous venons d'indiquer. Il faut l'entretenir à ce point, jusqu'à ce qu'on n'apperçoive plus de bulles ni de vapeurs rouges.

Si l'Argent étoit allié avec de l'Or, cet Or se trouveroit après la dissolution au fond du vaisseau sous la forme d'une poudre. Il faut décanner la dissolution encore chaude; verser sur cette poudre moitié moins de nouvelle Eau-forte, & la faire bouillir; décanner encore cette Eau-forte, & réitérer une troisième fois; puis bien laver avec de l'eau pure la poudre restante, qui sera d'une couleur brune tirant sur le rouge. Nous donnerons dans les remarques les moyens de séparer l'Argent d'avec l'Eau-forte.

R E M A R Q U E S.

Tous les procédés que nous avons donnés jusqu'à présent sur l'Argent, pour le séparer de ses mines, & pour l'affiner, soit par la coupelle, soit par le Nitre, conviennent aussi à l'Or. Et si l'Argent se trouvoit allié avec de l'Or avant d'avoir subi ces différentes épreuves, il le roit encore allié de la même manière, & en contiendrait la même quantité après les avoir subies, parceque l'Or les soutient aussi-bien que lui. Tout ce que ces différentes opérations peuvent donc produire, c'est de séparer d'avec ces métaux ce qui n'est point Or ou Argent. Il faut, pour séparer ces deux métaux l'un de l'autre, avoir recours au procédé dont nous avons parlé à l'article de l'Or, ou à celui dont nous venons de donner la description, qui est le plus commode, le plus utile, & connu plus particulièrement sous le nom de Départ.

L'Eau-forte est le vrai dissolvant de l'Argent, & est absolument incapable de dissoudre la moindre partie d'Or. Si donc on expose à l'action de l'Eau-forte une masse composée d'Or & d'Argent, cet acide dissoudra l'Argent contenu

dans ce composé sans toucher à l'Or , & ces deux métaux seront séparés l'un de l'autre. Ce départ est l'inverse de celui dont nous avons donné la description à l'article de l'Or , lequel se fait par le moyen de l'Eau-régale.

Le départ par l'Eau-forte ne peut réussir sans plusieurs conditions essentielles. La première est que l'Or & l'Argent soient dans une proportion convenable ; c'est-à-dire , qu'il faut qu'il y ait au moins deux fois plus d'Argent que d'Or dans la masse métallique , sans quoi l'Eau-forte ne pourroit le dissoudre , par la raison que nous en avons donnée. Si donc l'Argent n'étoit point en assez grande quantité dans la masse métallique , il faudroit ou la refondre pour y mêler une quantité d'Argent convenable , ou bien si l'Or se trouvoit en assez grande proportion , avoir recours au départ par l'Eau régale.

Secondement , il est nécessaire que l'Eau-forte dont on se sert dans cette opération soit absolument pure , & exempte des Acides vitriolique ou marin ; car si elle étoit altérée par le mélange de l'Acide vitriolique , l'Argent se précipiteroit à mesure qu'il seroit dissous , & ce

précipité d'Argent se remêleroit avec l'Or. Si l'Eau-forte contenoit de l'Acide marin, outre l'inconvénient du précipité, on auroit encore celui que ce menstrue étant en partie régalin, dissoudroit aussi une portion de l'Or. Il est donc nécessaire d'être bien sûr de son Eau-forte, avant de commencer l'opération. Il faut pour cela la mettre à l'épreuve, en en prenant une partie dans laquelle on fera dissoudre autant d'Argent qu'elle en pourra dissoudre. Si cette Eau-forte devient louche & laiteuse à mesure qu'elle dissoudra l'Argent, c'est une marque qu'elle contient quelqu'Acide étranger, dont il faut la séparer.

Pour y parvenir, il faut laisser reposer la portion d'Eau-forte qui aura servi à faire l'épreuve. Ce qu'elle contient de parties blanches & laiteuses tombera peu à peu au fond du vase. Quand tout ce blanc sera ainsi précipité, décantez doucement la partie claire, versez ensuite quelques gouttes de la dissolution d'Argent que vous aurez décantée, dans l'Eau-forte que vous voudrez précipiter. Elle deviendra aussitôt laiteuse: laissez de même précipiter les particules blanches; puis ajoutez encore quelques gouttes de
votre

voirre dissolution d'Argent. Si l'Eau-forte devient encore laiteuse, laissez-la précipiter de même que la première fois, & réitérez la même manœuvre jusqu'à ce qu'en mêlant de la dissolution d'Argent dans cette Eau-forte, vous remarquiez qu'elle ne se trouble plus en aucune manière. Filtrez-la pour lors à travers le papier gris. Cette Eau-forte ainsi précipitée sera très-propre à faire le départ.

Les particules blanches qui paroissent & qui se précipitent, quand on fait dissoudre de l'Argent dans de l'Eau-forte altérée par le mélange de quelque Acide étranger, ne sont autre chose que l'Argent même, qui, à mesure qu'il est dissous par l'Acide nitreux, quitte ce dissolvant pour s'unir avec l'Acide vitriolique ou marin, avec lequel il a plus d'affinité, & se précipite avec eux. Cela arrive ainsi tant qu'il y a dans l'Eau-forte un atôme de l'un ou de l'autre de ces deux Acides.

Lors donc que l'Eau-forte a dissous d'Argent tout ce qu'elle en peut dissoudre, & que toutes les particules blanches qui se sont formées pendant la dissolution, sont précipitées au fond, on

peut être assuré que la portion qui reste claire & limpide est une Eau-forte extrêmement pure qui tient de l'Argent en dissolution. Mais si on mêle de cette dissolution d'Argent ainsi clarifiée, avec de l'Eau-forte chargée d'Acide vitriolique ou marin, aussitôt la même précipitation aura lieu, par les raisons que nous venons d'en donner, jusqu'à ce que tout ce que cette Eau-forte contient d'Acide étranger soit entièrement précipité.

L'Eau-forte purifiée par cette méthode ne contient aucune substance hétérogène, qu'une petite portion d'Argent; ainsi elle est très-propre à faire le départ: mais si on vouloit s'en servir à d'autres opérations chymiques, il faudroit la distiller à petit feu dans une cornue de verre, pour en séparer le peu d'Argent qu'elle contient, qui resteroit au fond de la cornue.

La troisième condition nécessaire pour la réussite du départ, est que l'Eau-forte ne soit ni trop aqueuse ni trop concentrée. Si elle étoit trop foible, elle n'attaqueroit point l'Argent. La même chose arriveroit si elle étoit trop forte. On peut aisément remédier à l'un & à l'autre inconvénient, en retirant par la dis-

tillation une partie du phlegme surabondant dans le premier cas, ou en mêlant avec cette Eau-forte une quantité convenable d'Eau-forte beaucoup plus concentrée ; & en ajoutant de l'eau de pluie bien pure, ou de l'Eau-forte, très-aqueuse*, dans le second cas.

On peut s'assurer que cet Acide a un degré de force convenable, en lui faisant dissoudre une petite lame d'un mélange d'une partie d'Or, sur deux ou trois d'Argent ; laquelle lame doit être roulée en forme de cornet. Si lorsque tout l'Argent qu'elle contient est dissous, l'Or qui reste conserve la forme du cornet, c'est une marque que le dissolvant a un degré de force convenable. Si au contraire l'Or est réduit en poudre, cela indique que l'Eau-forte a trop d'activité, & qu'elle doit être affoiblie.

L'Or qui reste après la dissolution doit être fondu dans un creuset avec du Nitre & du Borax, comme nous l'avons dit à l'article du départ par l'Eau-régale. A l'égard de l'Argent qui reste dissous dans l'Eau-forte, il y a plusieurs moyens de l'en séparer.

Le plus usité, est de le précipiter par l'intermède du Cuivre, qui a plus d'affi-

nité que l'Argent avec l'Acide nitreux. * Pour cela, on affoiblit la dissolution avec deux ou trois fois autant d'eau de pluie très-pure. On place sur un bain de sable d'une chaleur douce la cucurbite qui contient la dissolution, & on met dedans des lames de Cuivre bien nettes. La surface de ces lames se couvre en peu de temps de petites écailles blanches, qui, quand il y en a une certaine quantité, se précipitent peu à peu au fond du vaisseau. Il est bon même de donner de temps en temps de petits coups sur la cucurbite, pour faire tomber l'Argent de dessus les lames de Cuivre, afin qu'il puisse se faire une nouvelle précipitation sur ces mêmes lames.

Comme l'Argent ne se sépare de l'Eau-forte qu'à mesure que le Cuivre s'y dissout, la liqueur contracte une couleur verte tirant sur le bleu, à mesure que la précipitation avance. On continue à faire ainsi précipiter l'Argent, jusqu'à ce que l'Eau-forte n'en contienne plus du tout: ce que l'on reconnoît en plongeant dans la liqueur une nouvelle lame de Cuivre, qui dans ce cas doit demeurer

* Table des Rapports, quatrième colonne.

nette, & ne point se couvrir de particules cendrées ou grises; ou bien en mêlant dans la liqueur une goutte de dissolution de Sel marin, qui ne produit aucun nuage blanc & laiteux quand tout l'Argent en est séparé.

La précipitation étant achevée, on décante doucement la liqueur de dessus le précipité d'Argent qu'on lave à plusieurs reprises dans de l'eau, qu'il faut même faire bouillir pour enlever toutes les parties de la dissolution de Cuivre. L'Argent étant ainsi bien lavé, on le fait sécher exactement, & on le fait fondre dans un creuset, en le mêlant avec le quart de son poids d'un flux composé de parties égales de Nitre & de borax calciné. On observe dans cette occasion d'augmenter le feu doucement, & par degrés, jusqu'à ce que l'Argent soit en fusion.

Quoiqu'on lave exactement l'Argent précipité; pour en séparer la dissolution de Cuivre, cela n'empêche point que cet Argent ne soit toujours allié avec une petite portion de Cuivre; mais ce Cuivre est détruit facilement par le Nitre avec lequel on fait fondre ensuite l'Argent; ensorte que ce dernier métal reste très-pur après l'opération.

Si l'Argent n'avoit pas été coupellé avant de le faire ainsi dissoudre, & qu'il fût allié avec d'autres substances métalliques, la dissolution, la précipitation, & la fusion avec le Nitre, suffiroient pour l'en séparer exactement, & le mettre à un degré de pureté comparable à celui que lui donne la coupelle.

Le Cuivre qui se trouve dissous dans l'Eau-forte après la précipitation de l'Argent, peut en être précipité de la même manière par le Fer; & comme il retient une petite portion d'Argent, il ne le faut pas négliger lorsque l'on fait ces opérations en grand.

Nous allons voir dans les deux procédés suivans, deux autres moyens de séparer l'Argent de l'Eau-forte.

V. PROCÉDÉ.

Séparer l'Argent d'avec l'Acide nitreux par la distillation. Cristaux de Lune. Pierre infernale.

METTEZ dans une cucurbite de verre, basse & large, la dissolution d'Argent dont vous voudrez séparer l'Argent par la distillation. Adaptez à

cette cucurbite un chapiteau tubulé garni de son bouchon. Placez cet alembic dans un bain de sable, enforte que la cucurbite soit presqu'entièrement plongée dans le sable : ajustez un récipient à l'alembic, & distillez à feu modéré, de maniere que les gouttes se succèdent l'une à l'autre dans l'intervalle de quelques secondes. Si le récipient s'échauffoit beaucoup, il faudroit diminuer le feu. Lorsque les vapeurs rouges commenceront à paroître, versez dans l'alembic, par l'ouverture du chapiteau, une nouvelle portion de votre dissolution d'Argent que vous aurez eu soin de bien chauffer auparavant. Continuez à distiller de la même maniere, & réitérez jusqu'à ce que tout ce que vous aurez de dissolution soit entré dans l'alembic. Enfin, quand vous n'aurez plus de nouvelle dissolution à y mettre, & que tout le phlegme étant sorti, les vapeurs rouges reparoîtront, jetez dans l'alembic un demis-gros ou un gros de suif, & distillez jusqu'à siccité : après quoi augmentez le feu jusqu'à faire rougir le vaisseau qui contient le sable du bain. Vous trouverez dans l'alembic une chaux d'Argent qu'il faut faire fondre dans un creuset

avec du savon & des cendres gravelées.

REMARQUES.

On choisit pour cette opération une cucurbitre qui soit basse, afin que les parties de l'Acide nitreux qui sont lourdes, puissent être enlevées & passent plus facilement dans le récipient. C'est pour la même raison qu'on plonge presque entièrement la cucurbitre dans le sable; car si on ne prenoit point cette précaution, les vapeurs acides pourroient se condenser autour de la partie de la cucurbitre, qui étant hors du sable, seroit beaucoup moins chaude que celle qui en est environnée, d'où elles retomberoient au fond; ce qui pourroit faire casser le vaisseau, & retarderoit à coup sur la distillation.

Nonobstant ces précautions, les vaisseaux sont sujets à se casser dans ces sortes de distillations, sur-tout lorsqu'ils contiennent beaucoup de liqueur. C'est pour éviter cet accident, que nous avons prescrit de ne pas mettre en même temps dans l'alembic tout ce qu'on a de dissolution d'Argent à distiller. Le petit morceau de suif qu'on ajoute à la fin de l'opération, est destiné à empêcher le métal

de s'attacher fortement au vaisseau, lorsque toute l'humidité est dissipée, comme il feroit sans cela.

Le Savon & l'alkali fixe qu'on mêle avec l'Argent pour le fondre, après qu'il a été ainsi séparé d'avec l'Eau-forte, servent à absorber quelques parties d'Acide le plus fixe qui peut être demeuré uni avec l'Argent.

Si on cessoit de distiller lorsqu'on a retiré une partie du phlegme, & qu'on laissât refroidir la liqueur, il s'y formeroit une grande quantité de cristaux, qui sont un Sel neutre composé de l'Acide nitreux & de l'Argent. Et si on interrompoit la distillation lorsqu'elle est encore plus avancée, & qu'elle approche de sa fin, toute la liqueur étant refroidi se condenseroit en une masse noirâtre qui est la Pierre infernale.

On a l'avantage, dans cette maniere de séparer l'Argent d'avec son dissolvant, de retirer toute l'Eau-forte, qui est très-bonne, & peut servir à d'autres opérations.



VI. PROCÉDÉ.

*Séparer l'Argent de l'Acide nitreux, en
le précipitant en Lune-cornée.*

Réduction de la Lune-cornée.

VERSEZ dans la dissolution d'Argent environ le quart de son poids d'Esprit de Sel, de dissolution de Sel marin, ou de dissolution de Sel ammoniac. La liqueur se troublera aussitôt, & deviendra laiteuse. Ajoutez-y deux ou trois fois son poids d'eau pure, & la laissez reposer pendant quelques heures. Il se précipitera au fond une poudre blanche. Décantez la liqueur claire, & versez sur le précipité de nouvelle Eau-forte, ou de l'Esprit de Sel, & faites chauffer doucement le tout pendant quelque temps sur un bain de sable. Décantez cette seconde liqueur, & faites bouillir à plusieurs reprises votre précipité dans l'eau pure, jusqu'à ce que l'eau & le précipité soient devenus insipides. Filtrez le tout & faites sécher le précipité. C'est une Lune-cornée dont il faut faire la réduction de la manière suivante.

Enduisez bien l'intérieur d'un bon

creuset avec du savon. Mettez-y votre Lune-cornée : ajoutez par-dessus la moitié de son poids de Sel de tartre bien sec, & réduit en poudre : pressez bien le tout : versez autant d'huile, ou de suif fondu que la poudre en pourra absorber : placez le creuset ainsi rempli, & couvert exactement, dans un fourneau de fusion, & ne faites de feu pendant le premier quart-d'heure, que ce qu'il faudra pour faire rougir médiocrement le creuset : augmentez-le ensuite jusqu'au point de faire fondre l'Argent & le Sel, jettant de temps en temps quelques morceaux de suif dans le creuset. Lorsqu'il ne sortira plus de fumée, laissez refroidir le tout, ou le versez dans un cône de fer creux, chauffé & graissé de suif.

REMARQUES.

Le procédé que nous venons de donner fournit un moyen de donner à l'Argent un degré de pureté qu'il ne peut obtenir par quelque autre méthode qu'il soit traité. Celui qu'on affine par la coupelle retient toujours une petite portion de Cuivre, dont il est impossible de le séparer par cette voie; mais si on dissout cet Argent dans l'Eau-forte, & qu'on le

précipite en Lune-cornée par l'Acide marin, ce précipité est un Argent absolument pur, & qui n'est plus allié avec cette petite portion de Cuivre que lui avoit laissé la coupelle. Cela arrive parceque le Cuivre se tient également bien en dissolution dans l'Esprit de Sel & dans l'Eau régale, que dans l'Eau-forte. Ainsi, quand l'Argent est dissous dans l'Acide nitreux avec le Cuivre dont il est allié, si on vient à mêler de l'acide du Sel marin dans cette dissolution, une portion de cet Acide se joint avec l'Argent, & forme avec lui un nouveau composé, qui n'étant point dissoluble dans la liqueur, se précipite au fond. Le reste de l'Acide étant mêlé avec le nitreux, forme une Eau-regale dans laquelle le Cuivre se tient dissous, de laquelle il ne se sépare point.

On fait passer sur la chaux d'Argent qui est précipitée un nouvel Acide, pour achever de dissoudre le peu de Cuivre qui pourroit avoir échappé à l'action du premier dissolvant. Il est indifférent d'employer pour cela de l'Esprit de Sel ou de l'Esprit de Nitre, parcequ'ils dissolvent également bien le Cuivre, & que l'Argent précipité par l'Esprit de Sel

n'est dissoluble ni dans l'un ni dans l'autre.

Il est nécessaire de bien laver ensuite ce précipité avec de l'Eau pure, pour enlever exactement toutes les parties d'Eau-forte dont l'Argent pourroit être mouillé, parceque cette Eau forte pouvant contenir quelques parties de Cuivre, elles se mêleroient avec l'Argent, quand on viendrait à le faire fondre, & en altéreroient la pureté.

- Si on expose au feu ce précipité d'Argent sans le mêler avec aucune autre substance, il se fond aussitôt qu'il commence à rougir; & en augmentant le feu, il s'en dissipe une partie en vapeurs, & l'autre pénètre le creuset dans lequel on l'a fait fondre. Mais si on le retire du creuset aussitôt qu'il est fondu, il se coagule en une masse d'un rouge pourpré demi-transparente, pesante, & qui se laisse plier jusqu'à un certain point, surtout si elle est mince. Elle a quelque ressemblance avec de la corne, ce qui la fait nommer *Lune-cornée*.

Comme la Lune-cornée n'est point dissoluble dans l'eau, il faut avoir recours à la fusion, si on veut la réduire, & séparer de l'Argent les Acides qui lui

donnent les propriétés dont nous venons de parler. Les Alkalis fixes & les matieres grasses sont très-propres à opérer cette séparation.

Nous avons prescrit d'enduire exactement de savon l'intérieur du creuset dans lequel on veut faire cette réduction, & de couvrir entièrement la Lune-cornée avec un Sel alkali fixe & de la graisse, afin que lorsqu'elle éprouve un degré de chaleur assés fort pour la dissiper en vapeurs, ou pour lui donner assés de ténuité pour la rendre capable de pénétrer le creuset, elle soit obligée de passer à travers ces matieres qui sont propres à absorber son Acide, & à la réduire.

On peut encore réduire la Lune-cornée, en la faisant fondre avec des substances métalliques qui ont plus d'affinité que l'Argent avec les Acides dont il est impregné. Telles sont l'Etain, le Plomb, le Régule d'Antimoine; mais la jonction de la Lune-cornée avec ces substances métalliques, se fait avec tant d'impétuosité, qu'il s'élève une quantité considérable de vapeurs, lesquelles enlèvent avec elles une partie de l'Argent: c'est pourquoi, si on fait cette réduction

par l'interméde de ces substances métalliques, il faut se servir d'une cornue au lieu d'un creuset.

On a encore l'inconvénient, dans cette méthode, qu'une partie de ces substances métalliques peut s'unir avec l'Argent, & en altérer la pureté, c'est pourquoi il vaut mieux se servir du premier moyen que nous avons donné.

VII. PROCÉDÉ.

Dissoudre l'Argent & le séparer d'avec l'Or par la cémentation.

MESLEZ ensemble exactement quatre parties de tuiles réduites en poudre fine, une partie de Vitriol calciné au rouge, & une partie de Sel marin ou de Nitre, & mouillez un peu cette poudre avec de l'eau. Garnissez de ce ciment le fond d'un creuset, à la hauteur d'un demi-pouce: placéz sur ce premier lit une petite lame du mélange d'Or & d'Argent que vous voudrez cémenter, & que vous aurez eu d'abord la précaution de réduire ainsi en petites lames. Couvrez cette lame d'une seconde couche de ciment, de la même épais-

seur que la première : mettez sur cette seconde couche une autre lame du métal : couvrez-la pareillement de ciment, & emplissez de cette manière le creuset jusqu'à un demi-pouce de distance de son bord supérieur. Achevez d'emplir le creuset avec du ciment; & couvrez-le avec un couvercle que vous luttrez avec de la terre à four détrempée avec de l'eau : placez votre creuset ainsi disposé dans un fourneau dont le foyer ait assés de profondeur pour l'entourer en entier, & jusqu'à son bord supérieur. Allumez du charbon dans le fourneau, en sorte que le feu ne soit pas d'abord bien vif: augmentez-le par degrés jusqu'au point seulement de faire rougir médiocrement le creuset: entretenez le feu à ce degré pendant dix-huit ou vingt heures: laissez après ce temps éteindre le feu: ouvrez le creuset quand il sera refroidi, & séparez le ciment d'avec les lames d'Or. Faites bouillir cet Or dans de l'eau pure à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'eau soit entièrement insipide.

REMARQUES.

Il doit paroître étonnant, après ce

que nous avons dit de l'Acide du Sel marin, qui ne peut dissoudre l'Argent, que nous prescrivions indifféremment de faire entrer du Nitre ou du Sel marin dans le ciment, qui doit produire un Acide capable de ronger tout l'Argent qui est mêlé avec l'Or. On conçoit bien que l'Acide nitreux dégagé du Nitre par l'intermède de l'Acide vitriolique, est très-propre à produire cet effet ; mais si c'est du Sel marin au lieu de Nitre qu'on fait entrer dans le ciment, son Acide, quoique dégagé de même par le vitriolique, doit paroître insuffisant.

Il est nécessaire, pour lever cette difficulté, que nous fassions remarquer ici qu'il y a deux différences très-essentielles entre l'Acide marin rassemblé en liqueur comme il est lorsqu'on l'a distillé à la manière ordinaire, & ce même Acide séparé de sa base dans un creuset, comme dans la cémentation.

La première de ces deux différences est, que l'Acide se trouve réduit en vapeurs lorsqu'il agit sur l'Argent dans la cémentation, ce qui facilite beaucoup son action : & la seconde, c'est qu'il éprouve dans le creuset un degré de chaleur infiniment supérieur à celui qu'il

peut éprouver lorsqu'il est sous la forme de liqueur. Car lorsqu'il est une fois distillé & séparé de sa bâte, il ne peut soutenir un degré de chaleur un peu fort sans se volatiliser, & se dissiper entièrement : au lieu que lorsqu'il est encore engagé dans sa bâte, il est beaucoup plus fixe, & demande même une chaleur très-considérable pour en être séparé. Si par conséquent il trouve quelque matière à dissoudre dans l'instant même qu'il vient d'être séparé de sa bâte, & qu'il est pénétré d'une chaleur beaucoup plus forte que celle qu'il peut éprouver dans toute autre occasion, il doit agir dessus d'une manière beaucoup plus efficace : & c'est par ce moyen qu'il est en état, dans la cémentation, de dissoudre l'Argent, sur lequel il ne pourroit mordre s'il n'étoit point ainsi disposé.

Mais il n'en est pas de l'Or comme de l'Argent ; car quelque force qu'aient les Acides, soit nitreux soit marin, lorsqu'ils sont dégagés dans le creuset de la cémentation, ce métal n'en est pas plus disposé à céder à l'action de l'un ou de l'autre séparément, & ne se laisse jamais dissoudre par ces deux Acides, que lorsqu'ils sont réunis ensemble.

Cette cémentation est donc un vrai départ qui se fait par la voie sèche. L'Argent se dissout, & l'Or demeure inaltérable : & même comme l'action des Acides est beaucoup plus forte quand on emploie ce moyen, que quand on se sert de la dissolution par la voie humide, l'Acide nitreux qui dans le départ ordinaire ne peut dissoudre l'Argent, que quand son poids est double de celui de l'Or, est en état dans la cémentation de dissoudre une très-petite quantité d'Argent distribuée dans beaucoup d'Or.

Il arrive quelquefois qu'après l'opération le ciment est extrêmement dur, en sorte qu'on a beaucoup de peine à le séparer entièrement d'avec l'Or ; il faut dans ce cas le mouiller avec de l'eau chaude pour l'amollir. Cette dureté qu'acquiert le ciment est occasionnée par la fusion des Sels ; ce qui arrive lorsqu'ils ont éprouvé une trop forte chaleur. C'est afin qu'ils puissent éprouver un degré de chaleur convenable, sans entrer ainsi en fusion, qu'on mêle dans le ciment une assez grande quantité de matière terreuse incapable de se fondre, telle qu'est la brique pilée. L'inconvénient seroit encore plus grand, si le feu étoit assez fort

pour fondre l'Or ; car il se remêleroit pour lors en partie avec les autres substances métalliques que le ciment auroit mises en dissolution, & par conséquent ne seroit pas purifié.

On ferme le creuset, & on lutte le couvercle, pour empêcher les vapeurs acides de se dissiper si promptement, & les faire circuler plus long-temps, dans le creuset. Il est cependant nécessaire que ces vapeurs trouvent enfin une issue, autrement elles briseroient le vaisseau ; c'est pourquoi nous avons prescrit de ne lutter le couvercle qu'avec de la terre à four, qui ne se durcissant point beaucoup par l'action du feu, est en état de céder & de donner des issues aux vapeurs ; lorsqu'il y en a une certaine quantité d'amassée dans le creuset, & qu'elles commencent à faire effort de tous les côtés pour s'échapper.

L'Argent qui a été dissous par l'Acide du ciment, est après l'opération distribué en partie dans le ciment, & en partie dans l'Or même qui en est imprégné : c'est pourquoi il faut laver l'Or avec de l'eau bouillante à plusieurs reprises, jusqu'à ce quelle soit absolument insipide, parceque sans cette précaution, quand

on viendroit à refondre l'Or, il se remêleroit avec l'argent : on peut de même laver le ciment pour en retirer l'Argent.

Quoique cette cémentation soit à proprement parler une purification de l'Or, nous l'avons cependant placée au nombre des procédés qui se font sur l'Argent, parceque c'est l'argent qui est dissous dans cette occasion, & que c'est une manière particuliere de dissoudre ce métal. D'ailleurs, la plupart des procédés que nous avons donnés tant sur l'Or que sur l'Argent, sont communs à ces deux métaux.

Si après la cémentation, l'Or ne se trouvoit pas bien pur, il faudroit la recommencer une seconde fois.

Il y a plusieurs moyens pour connoître le degré de pureté de l'Or, la quantité d'Argent dont il est allié, & la proportion dans laquelle ces deux métaux sont mêlés dans une masse qui a été purifiée par la coupelle.

Un des plus simples est l'épreuve par la Pierre de touche. Ce n'est autre chose, en quelque sorte, que de juger par la couleur du métal composé, & à la simple vûe, de la quantité d'Or & d'Ar-

gent dont il est composé.

La Pierre de touche est une espèce de marbre noir, dont la surface doit être à demi-poli. Si on frotte sur cette Pierre la masse métallique dont on veut juger, elle y laisse une petite superficie de métal dont on peut voir facilement la couleur. Ceux qui sont dans l'habitude de voir & de manier souvent l'Or & l'Argent, jugent d'abord à peu près sur cet échantillon, de la proportion dans laquelle ces métaux sont combinés : mais pour avoir encore plus de justesse, les personnes qui sont dans le cas d'avoir souvent besoin de cette épreuve, ont un nombre suffisant de petites masses ou aiguilles, dont l'une est d'Or pur, une autre d'Argent pur, & toutes les autres sont composées de ces deux métaux mêlés ensemble dans différentes proportions, en suivant les karats, ou des fractions de karats, si on veut plus de précision.

Le titre de chaque aiguille est marqué dessus ; on frotte à côté de la marque qui est sur la Pierre de touche, celle des aiguilles dont la couleur paroît approcher le plus de celle de cette trace métallique. Cette aiguille y laisse aussi

une trace & s'il ne paroît aucune différence entre les deux traces métalliques, on juge que la masse métallique est au même titre que l'aiguille qu'on lui a comparée. S'il se trouve une différence sensible à la vûe, on cherche une autre aiguille dont la couleur approche davantage de celle du métal qu'on examine. Mais quelque'exercé que l'on soit à juger ainsi à la simple vue du titre de l'Or, on ne peut jamais avoir par ce seul moyen une connoissance absolument exacte de son titre. Si on veut acquérir cette connoissance; il faut avoir recours au départ; encore quand on le fait, il reste toujours une petite portion du métal qui devoit être dissous, & qui échappe à l'action du dissolvant. Par exemple, si on s'est servi de l'Eau-regale, l'Argent qui reste après l'opération contient encore un peu d'Or; & si c'est l'Eau-forte qu'on a employée, l'Or qui reste après le départ contient encore un peu d'Argent. Ainsi quand on veut pousser plus loin la séparation de ces deux métaux, par les dissolvans, il faut après avoir fait un premier-départ, en faire un second, par la voie contraire: par exemple, si on s'est servi de l'Eau forte, il faut quand elle a

dissous tout ce qu'elle peut dissoudre de l'Argent contenu de la masse métallique, faire dissoudre dans l'Eau-régale l'Or qui reste : on en sépare par ce moyen la petite quantité d'Argent que l'Eau-forte y avoit laissée : & faire le contraire si on a d'abord employé l'Eau-régale.

CHAPITRE III.

DU CUIVRE.

PREMIER PROCÉDÉ.

Séparer le cuivre de sa mine.

RÉDUISEZ en poudre fine la mine de Cuivre, de laquelle vous aurez d'abord séparé les parties pierreuses, terreuses, sulphureuses & arsénicales, le plus exactement qu'il vous aura été possible, par la lotion, & la torréfaction. Mêlez cette poudre ainsi pulvérisée, avec le triple de son poids de flux noir : mettez ce mélange dans un creuset : ajoutez par-dessus du Sel commun, jusqu'à la hauteur d'un demi-pouce, & pressez le tout avec les doigts. Il faut que le creuset

Set ne soit qu'à moitié plein. Placez-le dans un fourneau de fusion : allumez le feu par degrés , & augmentez-le insensiblement , jusqu'à ce que vous entendiez décrépiter le Sel marin. Quand la décrépitation sera achevée , faites rougir le creuset médiocrement pendant un demi-quart-d'heure. Augmentez alors le feu considérablement , en excitant son action par le moyen d'un bon soufflet à deux vents , en sorte que le creuset soit très-rouge , & embrasé. Entretenez le feu à ce degré environ pendant un quart-d'heure. Otez après ce temps le creuset , & frappez de quelques coups de marteau le plancher sur lequel vous l'aurez posé. Cassez-le lorsqu'il sera refroidi. Si l'opération a été bien faite & a réussi , vous trouverez au fond de ce vaisseau un Régule dur , d'un jaune brillant & demi-malléable , sur lequel il y aura des scories d'un jaune roux , dures & brillantes , d'avec lesquelles vous séparerez le Régule à coups de marteau.

REMARKES.

Le Cuivre est ordinairement confondu dans la mine avec plusieurs autres substances métalliques , & avec des mi-

néraux volatils, tels que le Soufre & l'Arfenic : souvent même les mines de Cuivre participent de la nature des pyrites, & contiennent une terre martiale & une terre non métallique, qui sont l'une & l'autre entièrement refractaires, & empêchent la mine de se fondre. Il faut dans ce cas ajouter parties égales de verre fusible, un peu de Borax, & quatre parties de flux noir ; le tout pour faciliter la fusion. Le flux noir est encore nécessaire pour donner au Cuivre le Phlogistique dont il manque, ou lui rendre celui dont il pourroit être privé pendant la fusion. Il est nécessaire en général, par cette raison, d'ajouter du flux noir ou quelque matière abondante en Phlogistique, dans toutes les fusions de mines qui ne sont pas d'Or ou d'Argent. Le Régule qu'on trouve après l'opération n'est point malléable, parceque ce n'est point du Cuivre pur, mais un mélange de Cuivre avec les autres substances métalliques qui étoient dans la mine, excepté celles qui en ont été séparées par la torréfaction, qui ne s'y trouvent qu'en petite quantité.

Suivant la nature des matières métalliques qui restent confondues avec le

Cuivre après cette fusion, le Régule a une couleur semblable à celle du Cuivre pur, ou bien il tire sur le blanc: souvent même il est noirâtre, ce qui lui fait donner le nom de Cuivre noir. Quand il est dans cet état, & même en général, il est assés d'usage de le nommer Cuivre noir, toutes les fois qu'il est allié avec d'autres substances métalliques, qui l'empêchent d'être malléable, quelque couleur qu'il ait d'ailleurs.

On voit par-là qu'il peut y avoir du Cuivre noir de bien des especes différentes. Le Fer, le Plomb, l'Etain, la partie réguline de l'Antimoine, le Bismuth, sont presque toujours combinés avec les mines de Cuivre dans une infinité de proportions différentes; & toutes ces substances réduites pendant l'opération par le flux noir, se mêlent & se précipitent avec le Cuivre. Si la mine contient aussi de l'Or & de l'Argent, comme cela arrive assés souvent, ces deux métaux sont aussi confondus avec les autres dans la précipitation, & font partie du Cuivre noir.

On peut faire une premiere fusion des mines de Cuivre pyriteuses, sulfureuses & arsenicales avant de les avoir tor-

réfiées, pour en séparer d'abord les parties hétérogènes les plus grossières; mais il faut dans ce cas ne point mêler avec la mine de flux de qualité alkaline, parce que l'Alkali se combinant avec le Soufre, formeroit un foie du Soufre, qui dissoudroit la partie métallique; en sorte que tout demeureroit confondu, & qu'il ne se précipiteroit point ou presque point de Régule. Ainsi il ne faut ajouter dans cette occasion, pour faciliter la fusion, que du verre tendre & fusible, avec une petite quantité de Borax.

On peut aussi faire cette première fusion à travers les charbons, & mettre la mine dans le fourneau sans creuset: il faut pour lors qu'il y ait sous la grille du foyer un vase de terre, très-chaud & même rouge, pour recevoir la mine à mesure qu'elle se fond.

Le Régule qu'on obtient par ce moyen est beaucoup moins pur, & beaucoup plus fragile que le Cuivre noir, parce qu'il contient de plus une grande quantité de Soufre & d'Arsenic; ces substances volatiles n'ayant pu se dissiper pendant le peu de temps nécessaire pour fondre la mine, & ne pouvant même être enlevées par le feu, quand on em-

ployeroit le temps convenable pour cela, lorsque la mine est une fois fondue. Il s'en dissipe néanmoins une certaine quantité, & le Fer qui est dans les mines pyriteuses ayant beaucoup plus d'affinité que le Cuivre, & même que les autres substances métalliques avec le Soufre & l'Arsenic, absorbe une partie de ces matieres, & les sépare du Régule.

Ce Régule, comme on le voit, contient donc encore toutes les mêmes parties que la mine. Il n'y a que les proportions qui sont changées, en ce qu'il y a une plus grande quantité de Cuivre & une moindre quantité de Soufre, d'Arsenic & de terre non métallique, qui ont été dissipés & réduits en scories. Si donc on veut le rendre semblable au Cuivre noir, il faut le réduire en poudre, & le torréfier à plusieurs reprises, pour en séparer le Soufre & l'Arsenic, puis le fondre avec le flux noir.

Si ce Régule contenoit une grande quantité de Fer, il seroit bon de le faire fondre une fois ou deux, avant que tout le Soufre & l'Arsenic en fussent séparés par la torréfaction; parceque de même que le Fer en s'unissant avec ces substances volatiles, les sépare d'avec le Cuivre

avec lequel elles ont moins d'affinité; le Soufre & l'Arsenic en s'unissant avec le Fer, servent aussi réciproquement à séparer le Fer d'avec le Cuivre.

II. PROCÉDÉ.

Purifier le Cuivre noir, & le rendre malléable.

REDUISEZ en petits morceaux le Cuivre noir que vous voudrez purifier : mêlez-y le tiers de son poids de Plomb en grenaille, & mettez le tout dans une coupelle placée sous la mouffle de son fourneau, que vous aurez eu soin d'abord de faire bien rougir. Aussitôt que les métaux seront dans la coupelle, augmentez le feu considérablement, en vous servant, s'il est nécessaire, d'un soufflet à deux vents, pour faire fondre promptement le Cuivre. Lorsqu'il sera bien en fusion, diminuez un peu le feu, & entretenez-le seulement au point nécessaire pour tenir en fusion parfaite la masse métallique. La matière en fusion sera bouillante, & il se formera des scories qui s'absorberont dans la coupelle.

Quand la plus grande partie du Plomb

fera consumée, augmentez encore le feu, jusqu'à ce que la surface du Cuivre devenue claire & brillante, dénote que tout l'alliage du Cuivre en est séparé. Aussitôt que le Cuivre sera en cet état, couvrez-le de poudre de charbon, que vous mettrez dans la coupelle avec une cuiller de fer. Retirez alors la coupelle du fourneau, & la laissez refroidir.

REMARQUES.

Le Cuivre est, après l'Or & l'Argent, celui de tous les métaux qui soutient le plus long-temps la fusion sans perdre son phlogistique : c'est sur cette propriété qu'est fondé le procédé que nous venons de donner pour le purifier.

Il est essentiel que le Cuivre entre en fusion aussitôt qu'il est dans la coupelle, parcequ'il a la propriété de se calciner beaucoup plus facilement, & beaucoup plus vite lorsqu'il est simplement rouge, que lorsqu'il est fondu. C'est pour cela que nous avons prescrit d'augmenter considérablement le feu aussitôt que le Cuivre est sous la moufle, enforte qu'il entre promptement en fusion. Il ne faut pas cependant qu'il éprouve un degré de feu trop violent ; car quand il n'est ex-

posé qu'au degré de chaleur nécessaire pour le tenir seulement en fusion, il est dans l'état le plus favorable pour perdre le moins qu'il est possible de son phlogistique, & si la chaleur est plus forte, il s'en calcine une quantité plus considérable. Il convient donc de diminuer le feu aussitôt qu'il est en fusion, & de le réduire au degré convenable pour entretenir simplement cette fusion.

Le Plomb qu'on ajoute dans cette occasion, est destiné à faciliter & à accélérer la scorification des substances métalliques alliées avec le Cuivre. Il arrive donc à peu près la même chose dans cette occasion, que lorsqu'on affine l'Or & l'Argent dans la coupelle. La seule différence qu'il y ait entre cet affinage du Cuivre, & celui des métaux parfaits, c'est que ces derniers, comme nous l'avons vu, résistent absolument à l'action du feu & à celle du Plomb sans souffrir la moindre altération, au lieu qu'il y a une partie assez considérable du Cuivre qui se calcine & qui se détruit, lorsqu'on le purifie ainsi à la coupelle. Il se détruiroit même en entier, si on ajoutoit une plus grande quantité de Plomb, ou qu'on le laissât trop long-temps dans le four.

neau. C'est pour en conserver le plus qu'il est possible, que nous avons prescrit de le couvrir de poudre de charbon aussitôt que la scorification est faite.

Le Plomb sert encore à séparer promptement d'avec le Cuivre le Fer avec lequel il pourroit être allié. Le Fer & le Plomb ne peuvent point contracter d'union ensemble : ainsi, à mesure que le Plomb s'unit avec le Cuivre, il en sépare le Fer qui est exclus du mélange. Par la même raison, si le Fer étoit combiné en grande proportion avec le Cuivre, il empêcheroit le Plomb de s'introduire dans ce mélange ; or, comme il est nécessaire de chauffer plus vivement, & de tenir plus long-temps en fusion le Cuivre qu'on veut mêler avec du Plomb, quand ce Cuivre se trouve allié avec une certaine quantité de Fer, il faut dans cette occasion ajouter du flux noir, pour empêcher le Cuivre & le Plomb de se calciner avant que le mélange ait pu se faire.

Le Cuivre, après avoir été purifié par le moyen que nous venons de donner, est beau & malléable : il n'est plus allié avec aucune autre substance métallique, excepté l'Or & l'Argent, s'il y en avoit

dans le mélange. En cas qu'on voulût retirer cet Or & cet Argent, il faudroit avoir recours à l'opération de la coupelle. Le procédé que nous venons de donner pour la purification du Cuivre n'est pas d'usage dans le travail en grand, parcequ'il seroit beaucoup trop coûteux. On se contente, pour purifier le Cuivre noir, & lui donner la malléabilité, de le torréfier, & de le faire fondre à plusieurs reprises, pour dissiper par la sublimation les substances métalliques qui sont moins fixes que lui, & scorifier les autres par la fusion.

III. PROCÉDE.

*Priver le Cuivre de son phlogistique
par la calcination.*

METTEZ dans un têt à rôtir, du Cuivre réduit en limaille : placez ce têt sous la moufle d'un fourneau de coupelle ; allumez le fourneau, & entreprenez un degré de feu capable de faire bien rougir le tout ; mais pas assez fort pour faire fondre le Cuivre. La superficie du Cuivre perdra peu à peu son brillant métallique, & prendra l'apparence d'une

DE CHYMIE PRATIQUE. 151
terre rougeâtre. Remuez de temps en temps la limaille avec une petite verge de cuivre ou de fer, & laissez votre métal exposé au même degré de feu jusqu'à ce qu'il soit entierement calciné.

REMARQUES.

Nous avons vu dans les remarques sur le précédent procédé, que le Cuivre en fusion se calcine moins vite & moins facilement que quand il éprouve un degré de chaleur capable de le tenir seulement bien rouge, sans le faire fondre : c'est pour cela que nous avons prescrit dans celui-ci, où il s'agit de le calciner, de ne lui donner que ce degré de chaleur.

Le fourneau de coupelle est le plus propre à cette opération, parceque la moufle peut recevoir un vaisseau évase tel qu'il convient qu'il soit pour cette opération ; & lui transmettre beaucoup de chaleur, en empêchant en même temps qu'il ne tombe dedans quelques charbons, qui rendant du phlogistique au Cuivre ; nuiroient beaucoup à l'opération ; & la prolongeroient considérablement.

Lvj

Comme le Cuivre est très-difficile à calciner, cette opération est extrêmement longue; & quoique le Cuivre ait été ainsi exposé au feu pendant plusieurs jours & plusieurs nuits, & qu'il paroisse entièrement calciné, cependant il arrive souvent que si on vient à le fondre ensuite, il y en a une partie qui reparoit sous la forme de Cuivre: ce qui prouve qu'il y avoit encore du Cuivre qui n'avoit pas été privé de son phlogistique. On parvient bien plus promptement à dépouiller le Cuivre de son phlogistique, en le calcinant dans un creuset avec le Nitre.

La chaux du Cuivre absolument calcinée, est très-difficile à mettre en fusion: exposée cependant au foyer d'un grand verre ardent, elle se fond & se change en un verre rougeâtre & presque opaque.

On peut, par le procédé que nous venons de donner, calciner de même toutes les autres substances métalliques qui n'entrent en fusion que lorsqu'elles sont bien rouges. A l'égard de celles qui se fondent avant de rougir, elles se calcinent assez bien, lors même qu'elles sont fondues.

IV. PROCÉDÉ.

*Reffusciter la chaux de Cuivre , & la
réduire en Cuivre , en lui rendant
du phlogistique.*

MESLEZ la chaux de Cuivre avec trois fois autant de flux noir : mettez le mélange dans un bon creuset qui ne soit rempli que jusqu'aux deux tiers : ajoutez par-dessus le mélange l'épaisseur d'un doigt de Sel marin. Couvrez le creuset , & le placez dans un fourneau de fusion : échauffez-le doucement , & entretenez-le médiocrement rouge , jusqu'à ce que la décrépitation du Sel marin soit achevée. Augmentez alors le feu considérablement , par le moyen d'un bon soufflet à deux vents : assurez-vous que la matiere est bien en fusion , en plongeant dans le creuset une verge de fer : entretenez le feu à ce degré pendant un demi-quart-d'heure. Le creuset étant refroidi , vous trouverez au fond un culot de très-beau Cuivre , que vous séparerez facilement d'avec les scories salines qui sont dessus.

R E M A R Q U E S.

Ce que nous avons dit sur la fusion des mines de Cuivre, doit s'appliquer à ce procédé, qui est le même. Il faut donc consulter là-dessus les remarques & les explications que nous y avons jointes.

V. PROCÉDÉ.

Dissoudre le Cuivre dans les Acides minéraux.

PL A C E Z sur un bain de sable, d'une chaleur fort douce, un matras dans lequel vous aurez mis du Cuivre, réduit en limaille : versez dessus le double du poids du Cuivre d'huile de Vitriol. Cet Acide ne tardera pas à attaquer le Cuivre. Il s'élèvera des vapeurs qui sortiront par le col du matras. Une infinité de bulles s'élèveront de dessus la surface du métal, jusqu'à celle de la liqueur. Cette liqueur deviendra d'une belle couleur bleue. Quand le Cuivre sera dissous, remettez-en peu à peu dans le matras, jusqu'à ce que vous vous apperceviez que l'Acide ne l'attaque plus. Décantez

DE CHYMIE PRATIQUE. 255
pour lors la liqueur , & la laissez repo-
ser dans un lieu frais. Il s'y formera en
peu de temps une grande quantité de
beaux cristaux bleus, qui se nomment
Vitriol de Cuivre, ou *Vitriol bleu*. Ces
cristaux se dissolvent facilement dans
l'eau.

REMARQUES.

L'Acide vitriolique dissout très-bien
le Cuivre, qui d'ailleurs est dissoluble
dans tous les Acides, & même dans beau-
coup d'autres menstres.

On pourroit séparer cet Acide d'avec
le Cuivre qu'il a dissous, par la seule dis-
tillation ; mais il faut pour cela un feu
de la dernière violence. Le Cuivre qui
reste après cette distillation a besoin d'être
fondu avec du flux noir, si on veut
le faire paroître sous sa forme naturelle,
tant parcequ'il retient toujours une por-
tion d'Acide, que parcequ'il a été privé
d'une partie de son phlogistique dans la
dissolution. Le flux noir est très-propre
à absorber l'Acide qui est demeuré uni
avec le Cuivre, & à rendre à ce metal la
portion de phlogistique qu'il a perdue.

La manière la plus usitée de séparer
le Cuivre d'avec l'Acide vitriolique, est

de présenter à cet Acide un métal qui ait plus d'affinité avec lui que le Cuivre. Le Fer, qui est dans ce cas, est par conséquent propre à opérer cette séparation. Si donc on plonge dans une dissolution de Vitriol bleu des lames de Fer bien nettes, l'Acide commence en peu de temps à agir dessus : & à mesure qu'il les dissout, il dispose à leur surface une portion de Cuivre proportionnée à la quantité de Fer qu'il dissout. Ce Cuivre ainsi précipité a l'apparence de petites feuilles ou écailles extrêmement minces, d'une belle couleur de cuivre. Il faut avoir soin de secouer de temps en temps les lames de Fer, pour en faire tomber ces écailles cuivreuses, qui les couvrant enfin en entier, empêcheroient que l'Acide vitriolique n'attaquât le Fer, & arrêteroient ainsi la précipitation du reste du Cuivre.

Lorsque les surfaces nettes des lames de Fer ne se couvrent plus de ces écailles cuivreuses, on peut être assuré que tout le Cuivre qui étoit dans la liqueur est précipité, & que cette liqueur qui étoit avant la précipitation une dissolution de Cuivre, est après cette précipitation une dissolution de Fer. On fait

donc en même temps deux opérations par ce moyen, ſçavoir la précipitation du Cuivre, & la diſſolution du Fer.

Le Cuivre ainſi précipité n'a beſoin que d'être ſéparé de la liqueur par la filtration, & fondu avec un peu de flux noir, pour être de très-beau Cuivre malléable.

On peut auſſi précipiter le Cuivre de la diſſolution du Vitriol bleu, par l'interméde d'un Alkali fixe. Ce précipité eſt d'un verd bleu, & a beſoin d'une plus grande quantité de flux noir pour être réduit.

Le Cuivre ſe diſſout dans l'Acide nitreux, dans celui du Sel marin, & dans l'Eau-régale, & peut être ſéparé d'avec ces Acides par les mêmes moyens que nous venons de donner, pour l'Acide vitriolique.



CHAPITRE IV.

DU FER.

PREMIER PROCÉDÉ.*Séparer le Fer de sa mine.*

RÉDUISEZ en poudre grossière les pierres ou terres ferrugineuses dont vous voudrez retirer du Fer : faites-les torréfier dans un têt à rôtir, sous la moufle, pendant quelques minutes, & que le feu soit vif. Laissez-le ensuite refroidir, puis les réduisez en poudre fine, pour les exposer à une seconde torréfaction, qui doit durer jusqu'à ce qu'il ne sorte plus aucune odeur de la mine.

Mêlez ensuite avec cette mine un flux composé de trois parties de Nitre fixé par le Tartre, d'une partie de Verre fusible, & d'une demi-partie de Borax & de poudre de charbon. La dose de ce fondant réductif doit être trois fois le poids de la mine.

Mettez tout ce mélange dans un bon

creuset, & couvrez-le de Sel marin, à la hauteur d'un demi-doigt. Ajoutez par-dessus le couvercle du creuset, que vous lutterez avec de la terre à four détrempée. Placez le creuset, ainsi disposé, dans un fourneau de fusion que vous emplirez de charbon. Laissez-le feu s'allumer de lui-même tranquillement, jusqu'à ce que le creuset soit rouge. Lorsque le Sel marin cessera de décrépiter augmentez le feu jusqu'à la dernière violence, en vous servant pour cela d'un ou même de plusieurs soufflets à deux vents. Entretenez ce degré de chaleur pendant trois quarts-d'heure ou une heure, observant de remplir toujours le fourneau de charbon nouveau pendant tout ce temps, à mesure que l'ancien se consumera. Retirez le creuset du fourneau après ce temps: frappez de quelques coups de marteau le plancher sur lequel vous l'aurez posé: laissez-le refroidir. Cassez-le: vous y trouverez des scories & un Régule de Fer.

REMARQUES.

La torréfaction est nécessaire aux mines de Fer comme à toutes les autres, pour en séparer, le plus qu'il est possi-

ble, les minéraux volatils, ſçavoir le Soufre & l'Arsenic, qui, mêlés avec le Fer, l'empêchent d'être malleable. Il eſt même d'autant plus néceſſaire de torréfier ces ſortes de mines, que le Fer eſt de toutes les ſubſtances métalliques celle qui a le plus d'affinité avec ces minéraux volatils, enſorte qu'il n'y en a aucune qui puiſſe ſervir d'intermède pour l'en ſéparer par la fuſion & la précipitation.

Les Alkalis fixes ont à la vérité plus d'affinité que le Fer avec le Soufre; mais cette eſpece d'Alkali forme avec le Soufre une combinaison capable de diſſoudre les métaux. Si donc on ne ſéparoit pas d'abord le Soufre par la torréfaction, & qu'on voulût ſe ſervir d'Alkali fixe pour le ſéparer d'avec le Fer par la fuſion, le Foie de Soufre qui ſe formeroit dans cette opération, diſſoudroit la partie ferrugineuſe, & on ne trouveroit point, ou preſque point de Régule après la fuſion.

Les mines de Fer en général ſont toutes réfractaires, & plus difficiles à mettre en fuſion qu'aucune autre eſpece de mine: auſſi faut-il dans ce procédé ajouter beaucoup plus de fondans, & em-

ployer un degré de chaleur beaucoup plus violent que dans les autres fusions de mine. Une des causes qui contribuent le plus à rendre ainsi ces mines réfractaires, est la propriété qu'a le Fer d'être lui-même extrêmement difficile à mettre en fusion, & de résister d'autant plus à l'action du feu, qu'il est plus pur, & qu'il s'éloigne davantage de l'état minéral. Il est le seul, entre toutes les substances métalliques, qui soit moins fusible lorsqu'il est combiné avec la partie phlogistique qui lui donne la forme métallique, que quand il en est privé & sous la forme de chaux.

Dans le travail en grand, on fond la mine de Fer à travers les charbons, dont le phlogistique se combine avec la terre ferrugineuse, & lui donne la forme métallique. Le Fer ainsi fondu se rassemble au fond du fourneau, d'où on le fait couler dans de grands moules, dans lesquels il prend la forme de longs prismes, qui se nomment *Gueuses*. Ce Fer est encore fort impur, & n'a point de malléabilité. Ce défaut de ductilité du Fer fondu pour la première fois, lui vient en partie de ce que nonobstant la torréfaction qu'on a fait éprouver à la mine, il se trouve

encore après la fusion une assés grande quantité de Soufre ou d'Arsenic combinée avec le métal.

On mêle souvent avec la mine de Fer, avant de la mettre en fusion, une certaine quantité de chaux vive, ou de pierres propres à être converties en chaux. La chaux étant un absorbant terreux très-propre à s'unir au Soufre & à l'Arsenic, est utile pour séparer ces minéraux d'avec le Fer.

Il est encore avantageux d'en mêler avec la mine, lorsque les pierres ou terres qui accompagnent cette mine sont très-fusibles, parceque comme le Fer est de difficile fusion, il peut arriver que les matieres terreuses avec lesquelles il est mêlé se fondent aussi facilement, ou même plus facilement que lui. Il ne se fait point pour lors de séparation de la partie terreuse d'avec la métallique, qui se fondent & se précipitent ensemble confusément; or la chaux qui est extrêmement réfractaire, sert dans cette occasion à ralentir la fusion de ces matieres trop fusibles.

La chaux, nonobstant sa qualité réfractaire, peut cependant quelquefois servir aussi de fondant au Fer: cela arrive

Lorsqu'il se rencontre dans la mine des substances, qui en se combinant avec elle la rendent fusible; telles sont les matieres arsenicales, ou même certaines matieres terreuses, qui combinées avec la chaux forment un composé fusible.

Lorsque les mines de Fer sont fort difficiles à réduire, on les abandonne ordinairement, quoiqu'elles soient riches; parceque comme le Fer est commun, on s'attache particulièrement à exploiter les mines les plus aisées à traiter, & qui exigent une moindre consommation de bois.

Les mines réfractaires ne sont cependant point sans ressource, quand elles sont dans le voisinage de quelqu'autre mine de Fer d'une qualité différente, parceque souvent deux mines de Fer qui exploitées séparément sont très-difficiles à traiter, & ne fournissent que de mauvais Fer, deviennent fort traitables & fournissent d'excellent Fer quand on les mêle ensemble: aussi arrive-t-il souvent qu'on fait ces sortes de mélanges dans les travaux en grand.

Le Fer qu'on retire des mines à la premiere fusion, peut être divisé en deux especes; l'une est de celui qui étant froid

réfiste au marteau, ne fe laiffe point caffer aifément, & fe laiffe en quelque forte étendre fous le marteau; mais qui, lorsqu'il eft rouge & qu'on vient à le frapper, fe fépare en beaucoup de morceaux. Cette efpece de Fer eft toujours alliée de Soufre. L'autre efpece eft celui au contraire qui eft fragile lorsqu'il eft froid, & a de la ductilité lorsqu'il eft rouge; ce Fer n'eft point fuphuré, eft naturellement d'une bonne qualité, & fa fragilité ne lui vient que de ce que les parties métalliques ne font point fuffifamment rapprochées les unes des autres.

Le Fer eft fi abondant & fi univerfellement répandu fur la terre, qu'il eft difficile de trouver des corps qui n'en contiennent pas: c'eft ce qui a induit en erreur plufieurs Chymiftes, même d'un grand nom, qui ont cru avoir changé en Fer plufieurs efpeces de terres dans lefquelles ils ne foupçonnoient pas de Fer, en combinant ces terres avec une matiere inflammable; au lieu qu'ils n'ont fait effectivement que donner la forme métallique à une terre vraiment ferrugineufe qui fe trouvoit mêlée avec d'autres.

II. PROCEDE

II. PROCÉDÉ.

*Donner de la malléabilité à la fonte
& au Fer aigre.*

METTEZ dans un vaisseau de terre évasé, dont l'intérieur soit garni de charbon pulvérisé, la fonte que vous voudrez rendre ductile : couvrez-la entièrement de beaucoup de charbon : poussez le feu vivement avec un ou plusieurs soufflets à deux vents, en sorte que le Fer se fonde. S'il n'entre point promptement en fusion, & qu'il ne se forme point à sa surface beaucoup de scories, ajoutez-y quelque fondant, comme du sable bien fusible. Lorsque la matière sera fondue, remuez-la de temps en temps afin que toutes ses parties éprouvent également l'action de l'air & du feu. Il se formera à la superficie du Fer fondu des scories qu'il faut retirer de temps en temps. Vous verrez en même temps un grand nombre d'étincelles s'élancer de la surface du métal, & former une espèce de pluie de feu. A mesure que le Fer s'épure, le nombre de ces étincelles diminue, sans cependant qu'elles cessent

jamais entierement. Lorsqu'il ne sortira plus que peu d'étincelles , ôtez les charbons qui couvrent le Fer , & faites couler les scories hors du vaisseau. Le Fer deviendra solide en un moment. Enlevez-le encore tout rouge , & donnez-lui quelques coups de marteau , pour voir s'il a de la ductilité. S'il n'est point encore malléable , recommencez une seconde fois l'opération , de la même manière que la première fois. Enfin , lorsqu'il sera suffisamment purifié par le feu , frappez-le long-temps à coups de marteau , pour l'étendre en différens sens , en le faisant rougir à plusieurs reprises. Le Fer amené au point de ductilité nécessaire pour bien obéir au marteau , & se laisser étendre en tous sens , soit à chaud , soit à froid , sans se casser , ni même contracter de fentes , est très-bon & très-pur. Si on ne peut l'amener à ce point par les moyens que nous venons de donner , cela indique que la mine dont on a tiré ce Fer , doit être mêlée avec d'autres mines : ce qui demande souvent bien des tentatives avant qu'on puisse sçavoir au juste la quantité & la proportion des mines avec laquelle il faut la mêler.

REMARQUES.

La fragilité & l'aigreur de la fonte, lui viennent des parties étrangères qu'elle contient, & dont elle n'a pu être séparée par la première fusion. Ces matières hétérogènes, sont ordinairement du Soufre, de l'Arsenic, une terre non métallique, ou une terre ferrugineuse; mais qui n'a pu être combinée comme il convient avec le phlogistique pour avoir les propriétés métalliques, & qui doit être regardée comme hétérogène par rapport aux parties ferrugineuses bien conditionnées.

Les nouvelles fusions qu'on fait éprouver à la fonte, la débarrassent de ces matières hétérogènes, en dissipant celles qui sont volatiles, comme le Soufre & l'Arsenic, & en scorifiant les matières non métalliques. Pour ce qui est de la terre ferrugineuse qui n'a pas la forme métallique, elle devient de vrai Fer, parcequ'elle trouve dans les charbons dont elle est environnée, une quantité suffisante de phlogistique pour se réduire en métal. Le charbon est encore nécessaire dans cette occasion, pour fournir continuellement du phlogistique au

Fer qui sans cela se réduiroit en chaux.

Les coups de marteau dont on frappe le fer rouge à plusieurs reprises après les fusions, servent à faire sortir d'entre les parties ferrugineuses les matieres terreuses qui pourroient y être restées, & à lier ensemble les parties métalliques auparavant désunies par l'interposition de ces matieres hétérogènes.

III. PROCÉDÉ.

Convertir le Fer en Acier.

PRENEZ de petites verges du meilleur Fer, c'est-à-dire, de celui qui est malléable, soit lorsqu'il est chaud, soit lorsqu'il est froid: placez-les verticalement dans un vaisseau de terre cylindrique, de même hauteur, en sorte qu'elles soient séparées les unes des autres, & des parois du creuset, par un intervalle d'un pouce. Emplissez le vaisseau avec un ciment composé de deux parties de charbon, d'une partie d'os brûlés dans un vaisseau clos, jusqu'à ce qu'ils soient devenus bien noirs; & d'une demi-partie de cendres de bois neuf; le tout bien pulvérisé & mêlé ensemble. Ayez soin

de lever un peu les verges de Fer, afin que le ciment puisse couvrir le fond du creuset, & qu'il s'en trouve environ l'épaisseur d'un demi-pouce sous chaque verge, couvrez le creuset & luttez-en le couvercle.

Placez le creuset ainsi disposé dans un fourneau construit de maniere que le creuset puisse être entouré de charbon depuis le bas jusqu'au couvercle; entreprenez pendant huit à dix heures un degré de feu tel que le vaisseau soit médiocrement rouge: après ce temps, retirez-le du fourneau, & plongez dans l'eau froide vos petites barres de Fer encore toutes rouges, elles seront converties en Acier.

REMARQUES.

La principale différence qu'il y a entre le Fer & l'Acier, c'est que ce dernier est uni à une plus grande quantité de phlogistique.

Il n'est pas nécessaire, comme on le voit par cette expérience, que le Fer soit en fusion pour se combiner avec la matiere inflammable; il suffit qu'il soit rouge, ouvert, & amolli par le feu.

Toutes les matieres charbonneuses

sont propres à entrer dans la composition du ciment qu'on employe pour faire l'Acier, pourvû qu'elles ne contiennent point d'Acide vitriolique. On a remarqué cependant, que celles qui sont tirées des animaux produisent un effet plus prompt que les autres : c'est pour cela qu'il est bon d'en mêler, comme nous l'avons prescrit, avec la poudre de charbon.

On juge que l'opération a réussi, & que le Fer a été changé en bon Acier, par les signes suivans.

Ce métal, après avoir été trempé comme nous l'avons dit, acquiert une si grande dureté, qu'il ne cède en aucune maniere aux impressions de la lime ni du marteau, & qu'il se laisse plutôt casser, que de s'étendre. Sur quoi il faut remarquer que cette dureté de l'Acier varie suivant la maniere dont il est trempé. La regle générale là-dessus, est que plus il est chaud lorsqu'on le trempe, & plus l'eau dans laquelle on le trempe est froide, plus il devient dur. On peut lui enlever la dureté qu'il a acquise par la trempe, en le faisant rougir & en le laissant refroidir lentement, ce qui s'appelle le détremper. Il devient pour lors

malleable , & se laisse entamer par la lime : c'est pourquoi les ouvriers qui travaillent l'Acier , commencent par le detremper , pour lui donner avec plus de facilité la figure de l'outil qu'ils en veulent faire. Ils retrempent ensuite l'outil lorsqu'il est fait , & l'Acier acquiert autant de dureté par cette seconde trempe , qu'il en avoit après la première.

L'Acier a une couleur moins blanche & plus sombre que celle du Fer , & les grains , facettes ou filets qui paroissent dans sa cassure , sont plus fins que ceux qu'on observe dans le Fer.

Si les barres de Fer qu'on a transformées en Acier par la cémentation , étoient fort grosses , ou qu'on ne les laissât point cémenter assez long-temps , elles ne seroient point changées en Acier dans toute leur épaisseur. Il n'y auroit que la superficie qui le seroit jusqu'à une certaine profondeur , & le centre ne seroit que du Fer , parceque le phlogistique n'auroit pu les pénétrer entierement. La cassure d'une barre de cette espece est très-propre à faire voir la différence qu'il y a entre la couleur & les grains de l'Acier , & ceux du Fer.

Il est facile d'enlever à l'Acier la quan-

tité surabondante de phlogistique qui le constitue Acier, & de le réduire en Fer : il ne faut pour cela que le tenir rouge pendant un certain temps, en observant de ne le point laisser environné pendant ce temps, d'aucune matiere capable de lui resourrir le phlogistique que le feu lui enleve. On y parvient encore plutôt en le cémentant avec des matieres maigres capables d'absorber le phlogistique, telles que sont les os calcinés en blanc, & les terres crétacées.

On peut aussi faire de l'Acier par la fusion, ou convertir la fonte en Acier. Il faut employer pour cela la même méthode que celle que nous avons donnée pour la réduire en Fer malléable, avec cette différence que comme l'Acier doit avoir plus de phlogistique que le Fer, il faut mettre en usage tous les moyens qui sont capables d'introduire dans le Fer une grande quantité de phlogistique, comme de ne faire fondre à la fois qu'une petite quantité de Fer, & de la tenir toujours environnée de beaucoup de charbon; de réitérer les fusions; d'éviter que le vent du soufflet dirigé vers la superficie du métal n'en écarte les parties charbonneuses, &c. Sur quoi il faut

remarquer, qu'il y a des especes de fontes qu'il est fort difficile de réduire ainsi en Acier, & qu'il y en a d'autres avec lesquelles on a réussi très-facilement, & presque sans peine. On donne aux mines qui fournissent ces dernières, le nom de *Mines d'Acier*. L'Acier fait par cette méthode a besoin d'être trempé de la même manière que celui qu'on fait par la cémentation. *

IV. PROCÉDÉ.

Calcination de Fer. Divers Saffrans de Mars.

PRENEZ la quantité qu'il vous plaira de limaille de Fer : mettez-la dans un vaisseau de terre non vernissé qui soit évafé. Placez ce vaisseau sous la mouffle d'un fourneau de coupelle : faites le rougir : remuez souvent la limaille : entre-prenez le même degré de feu, jusqu'à ce que tout le Fer soit entierement réduit en une poudre rouge.

* M. de Réaumur a donné au Public un Ouvrage sur les moyens de convertir le Fer en Acier, qui ne laisse rien à désirer sur cette matière. On ne peut mieux faire, si on veut avoir sur cette partie de la métallique des instructions fort amples & fort utiles : que de consulter cet Ouvrage.

M y

REMARQUES.

Le Fer perd facilement son phlogistique par l'action du feu. La chaux qui reste après la calcination a une couleur très-rouge : ce qui fait juger que c'est-là la couleur naturelle de la terre de ce métal. Aussi a-t-on remarqué que toutes les terres & pierres qui sont naturellement rouges , ou qui acquierent cette couleur par la calcination, sont ferrugineuses.

La couleur jaune-rouge qu'ont toutes les chaux ferrugineuses, de quelque maniere qu'elles soient préparées, leur a fait donner à toutes en général le nom de *Saffran*. Celle dont nous venons de donner la préparation, porte en Médecine le nom de *Saffran de Mars astringent*.

La rouille qui se forme à la surface du Fer, est une espèce de chaux de Fer faite par la voie de la dissolution. L'humidité de l'air agit sur ce métal, le dissout & le prive d'une partie de son phlogistique. Cette rouille se nomme en Médecine *Saffran de Mars apéritif*, parce qu'on croit que les parties salines, à l'aide desquelles l'humidité dissout le Fer,

demeurant unies avec ce métal après sa dissolution, lui donnent la vertu apéritive. Les Apoticairez préparent cette espèce de Saffran de Mars, en exposant de la limaille de Fer à la rosée, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement réduite en rouille. On le nomme alors *Saffran de Mars préparé à la rosée*.

On prépare encore d'une autre manière beaucoup plus courte, un Saffran de Mars, en mêlant ensemble de la limaille & du Soufre pulvérisé, humectant le mélange qui fermente, & s'échauffe au bout d'un certain temps. On le met sur le feu : le Soufre se consume : on remue le tout jusqu'à ce qu'il soit réduit en une matière rouge. Ce Saffran n'est autre chose que du Fer dissous par l'Acide du Soufre, qui comme on sçait, est de même nature que celui du Vitriol ; par conséquent ce Saffran de Mars ne diffère point du Vitriol calciné au rouge.



V. PROCÉDÉ.

Dissolution du Fer par les Acides minéraux.

METTEZ dans un matras un Acide minéral quelconque avec de l'eau : placez le matras sur un bain de sable d'une douce chaleur. Introduisez dans le vaisseau de la limaille de Fer. Les phénomènes ordinaires qui accompagnent les dissolutions métalliques paroîtront aussitôt. Ajoûtez de nouvelle limaille , jusqu'à ce que vous voyez que l'Acide n'agisse plus sensiblement. Retirez le matras de dessus le feu , vous aurez une dissolution de Fer.

REMARQUES.

Le Fer se laisse dissoudre très-facilement par tous les Acides. Si c'est le vitriolique dont on se sert , il faut avoir soin qu'il soit affoibli par de l'eau , en cas qu'il soit concentré , parceque la dissolution se fait mieux. Les vapeurs qui s'élevent dans cette occasion sont inflammables ; & si on présente une bougie allumée à l'ouverture du matras, sur-tout

après l'avoir tenu bouché pendant un moment , & avoir un peu agité le tout , ces vapeurs sulphureuses s'enflamment avec tant de rapidité , qu'il se fait une explosion considérable , qui quelquefois est assés forte pour briser le vaisseau en mille piéces. La dissolution étant faite , a une couleur verte : c'est un vrai Vitriol verd en liqueur , qui n'a besoin que de quelque temps de repos pour se cristalliser.

Si c'est l'Acide nitreux qu'on emploie ; il faut cesser d'ajouter de la limaille , quand la liqueur , après quelques momens de repos , devient trouble , parceque quand cet Acide est chargé de Fer jusqu'à un certain point , il laisse précipiter une partie de celui qu'il a dissous , & devient capable d'en dissoudre de nouveau. On feroit dissoudre ainsi par cet Acide , en lui donnant toujours de nouveau Fer , une beaucoup plus grande quantité de ce métal qu'il n'en faut pour saouler entierement l'Acide. Cette dissolution est de couleur rousse ; & ne se cristallise point.

Si le temps n'est pas extrêmement froid , & que les Acides aient un degré de force convenable , il n'est pas neces-

faire de se servir de bain de sable, & la dissolution se fait très-bien sans cela.

Le Fer dissous par les Acides peut en être séparé, comme toutes les autres substances métalliques qui sont dans le même cas, ou par l'action du feu qui enlève l'Acide & laisse la terre ferrugineuse, ou par les intermédiaires qui ont plus d'affinité avec les Acides que les substances métalliques, c'est-à-dire, par les terres absorbantes & les Sels alkalis. De quelque moyen qu'on se serve pour séparer le Fer d'avec les Acides qui le tiennent en dissolution, il paroît toujours après cette séparation sous la forme d'une poudre d'un jaune-rouge, parcequ'il est pour lors privé de la plus grande partie du phlogistique duquel il tient sa forme métallique : ce qui fait juger que c'est-là la couleur propre de la terre de ce métal.

Tous ces précipités de Fer sont de vrais Saffrans de Mars, qui de même que ceux qu'on prépare par la calcination s'éloignent d'autant plus de la nature métallique, qu'ils sont privés d'une plus grande partie de leur phlogistique ; de-là vient qu'ils sont plus ou moins dissolubles par les Acides, & attirables par l'aimant.

la terre ferrugineuse parfaitement dépouillée de matiere inflammable n'étant ni altérable par l'aimant , ni dissoluble par les Acides.

CHAPITRE V.

DE L'ETAIN.

PREMIER PROCÉDÉ

Séparer l'Etain de sa mine.

RÉDUISEZ en poudre grossière la mine d'Etain , & séparez-en d'abord exactement par la lotion toutes les matieres hétérogènes , & les autres especes de mines qui peuvent être mêlées avec elle. Faites-la ensuite sécher , & la torréfiez à un degré de feu fort , jusqu'à ce qu'il ne s'en élève plus aucune vapeur arsenicale. Quand la mine sera torréfiée , réduisez-la en poudre fine , & la mêlez exactement avec le double de son poids de flux noir bien sec , le quart de son poids de limaille de Fer non rouillée , autant de Borax & de poix noire : mettez le mélange dans un creuset : ajoutez

par-dessus du Sel marin à la hauteur de quatre doigts, & couvrez exactement le creuset.

Placez le creuset ainsi disposé dans un fourneau de fusion : donnez d'abord un degré de feu modéré & lent, jusqu'à ce que la flamme de la poix qui s'échappe à travers la jointure du couvercle soit entièrement cessée. Augmentez alors le feu subitement, & poussez-le rapidement jusqu'au degré nécessaire pour mettre en fusion tout le mélange. Aussitôt que le tout sera fondu, ôtez le creuset du fourneau, & séparez le Régule d'avec les scories.

REMARQUES.

Toutes les mines d'Étain contiennent une quantité considérable d'Arsenic, & point du tout, ou du moins une très-petite quantité, de Soufre : de-là vient que quoique l'Étain soit le plus léger des métaux, sa mine est cependant beaucoup plus pesante que celle d'aucun autre métal, l'Arsenic étant beaucoup plus pesant que le soufre, qui est toujours en assez grande proportion dans toutes les autres espèces de mines. Cette mine est outre cela très-dure, & ne se réduit

point aussi facilement que les autres en poudre fine.

Ces propriétés de la mine d'Etain donnent le moyen de la séparer facilement par la lotion, non-seulement d'avec les parties terreuses & pierreuses, mais même d'avec les autres mines qui pourroient être mêlées avec elle; ce qui est d'autant plus avantageux, que l'Etain ne peut éprouver, sans se détruire en grande partie, un degré de feu assez fort pour scorifier les matieres réfractaires qui accompagnent la mine; & que ce métal s'unissant facilement avec le Fer & le Cuivre, dont les mines sont assez ordinairement confondues avec la sienne, seroit après la réduction altéré, par l'alliage de ces deux métaux, si on ne les en avoit point séparé avant de la mettre en fusion.

Quelquefois la mine de Fer qui est confondue avec celle d'Etain, est aussi très-pesante, & ne se laisse pas mettre facilement en poudre: d'où il arrive qu'on ne peut l'en séparer par la simple lotion. En ce cas, il faut se servir de l'Aimant pour la séparer après qu'elle a été rôtie.

La torréfaction est aussi nécessaire à

la mine d'Etain, pour en séparer l'Arse-
nic, qui volatilise, calcine, détruit une
partie de l'Etain, & réduit le reste en
une matiere aigre & cassante comme un
demi-métal. On reconnoît que la mine
est assés torréfiée, lorsqu'il n'en sort plus
aucunes vapeurs, qu'elle n'a plus d'o-
deur d'ail, & qu'une lame de fer pré-
sentée au-dessus ne se blanchit point.

Comme l'Etain est un des métaux qui
se calcinent le plus facilement, il est né-
cessaire d'employer dans la réduction de
sa mine des matieres qui peuvent lui
fournir du phlogistique. C'est pour em-
pêcher le contact de l'air, qui accélère
toujours la calcination des substances
métalliques, qu'on couvre le mélange
avec du Sel marin. La poix qu'on ajou-
te sert à augmenter la proportion du
phlogistique.

II. PROCÉDÉ.

Calcination de l'Etain.

METTEZ dans un plat de terre non
vernissé la quantité d'Etain que
vous voudrez calciner : faites fondre cet
Etain, & l'agitez de temps en temps. Sa

surface se couvrira d'une poudre d'un gris blanc. Continuez la calcination, jusqu'à ce que tout l'Etain se soit converti en cette poudre : ce sera la chaux d'Etain.

REMARQUES.

Quoiqu'il soit avantageux pour la calcination des substances métalliques, de les exposer en poudre ou en limaille à l'action du feu, & de faire en sorte qu'elles ne se fondent point, parcequ'elles présentent beaucoup moins de surface, quand elles sont fondues, nous n'avons cependant point prescrit de prendre cette précaution dans la calcination de l'Etain. C'est que ce métal est si fusible, qu'il ne peut éprouver le degré de feu convenable pour être privé de son phlogistique sans se mettre en fusion : aussi, quoique l'Etain se calcine facilement, cette opération ne laisse point d'être longue, attendu que le métal étant fondu, ne présente que peu de superficie à l'action du feu & de l'air. On peut remédier en partie à cet inconvénient, & abrégér beaucoup l'opération, en partageant en plusieurs petites portions la quantité d'Etain qu'on veut calciner, &

en les exposant au feu dans des vaisseaux séparés, en sorte qu'elles ne puissent se réunir ensemble, lorsqu'elles seront fondues, & se réduire en une seule masse.

L'Etain fait fuser & fulminer le Nitre, si on le jette en lames déliées sur ce Sel actuellement en fusion; & il s'élève de ce mélange une vapeur blanche, qui se convertit en fleurs, lorsqu'on met quelque obstacle à son entière évaporation.

M. Geoffroy qui a entrepris sur l'Etain un travail suivi, dont on peut voir le détail dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, a trouvé qu'on pouvoit juger par la couleur de la chaux de ce métal, de son degré de pureté, & à peu près de la quantité & qualité des substances métalliques avec lesquelles il est allié. Les expériences que cet habile Chymiste a faites sur cette matière sont très-curieuses.

M. Geoffroy se sert d'un creuset pour faire sa calcination. Il le fait rougir couleur de cerises; & il soutient toujours le feu au même degré pendant toute l'opération. La chaux qui s'est formée sur son métal à ce degré de chaleur, avoit la forme de petites écailles blanches, un peu rougeâtres par-dessous. Il l'a rangée de

côté à mesure qu'elle se formoit , afin qu'elle ne couvrît point la surface du métal , qui , comme tous les autres , a besoin du contact de l'air pour se réduire en chaux.

“ M. Geoffroi a eu occasion , en faisant ces calcinations , d'observer un fait curieux que personne n'avoit encore remarqué avant lui , apparemment parcequ'on n'avoit pas calciné l'Etain par la même méthode. C'est que pendant la calcination de l'Etain , soit qu'on rompe la pellicule qui se forme à la surface du métal en fusion rouge , soit qu'on la laisse en repos sans y toucher , on apperçoit en plusieurs endroits un petit soulèvement d'une matière qui ouvre & traverse la pellicule. Cette matière se gonfle , rougit en s'allumant , & jette une petite flamme blanchâtre aussi vive & aussi brillante que celle du Zinc lorsqu'on le pousse à feu assez fort pour en faire les fleurs. On peut encore comparer la vivacité de cette flamme à celle de plusieurs petits grains de Phosphore d'urine qu'on allumeroit , en les faisant tomber doucement sur de l'eau bouillante. De cette flamme blanche il s'exhale une va-

„ peur blanche, après quoi la masse sou-
„ levée s'écroule en partie, & se réduit
„ en une poudre blanche, légère & ta-
„ chée quelquefois de rouge, selon la
„ force du feu. Après ce moment d'i-
„ gnition, il y a des soulèvemens de ma-
„ tière plus forts, plus nombreux ou
„ plus fréquens, dont il sort une assez
„ grande fumée blanche, qu'on peut ar-
„ rêter par un couvercle de tôle ou de
„ cuivre rouge ajusté au creuset. Ce sont
„ des fleurs d'Etain qui rongent un peu
„ ces métaux : ce qui fait conjecturer
„ avec beaucoup de vraisemblance à M.
„ Geoffroy, que c'est une portion d'Ar-
„ senic qui en facilite la sublimation.
„ Quand la croûte formée par cette
„ chaux est assez épaisse, ou en assez
„ grande quantité pour ne pouvoir plus
„ être rangée de côté, & laisser une por-
„ tion du métal à découvert, M. Geof-
„ froy fait cesser le feu, parcequ'il ne
„ se formeroit plus de chaux, la com-
„ munication de l'air extérieur avec le
„ bain de l'Etain étant, comme nous
„ avons dit, absolument nécessaire. Il est
„ à remarquer dans cette opération, que
„ si le feu est trop lent, l'inflammation
„ des particules sulphureuses, ni les fu-

„ mées blanches qui s'élevent ne s'ap-
„ perçoivent pas si bien, que lorsque le
„ feu est tel qu'il le faut pour entretenir
„ simplement le creuset rouge de ceri-
„ ses.

„ M. Geoffroy, après avoir séparé
„ cette premiere chaux, a recommencé
„ la calcination. A ce second feu les vé-
„ gétations ou boursouflemens sont plus
„ considérables, & s'élevent en forme
„ de choux-fleurs; mais leur assemblage
„ est toujours composé de petites écail-
„ les. La portion de cette végétation qui
„ a été bien calcinée, est aussi blanche
„ & rouge. Il se trouve même de petits
„ morceaux dont la surface inférieure
„ est totalement rouge. Il semble qu'en
„ continuant ces calcinations, il s'élève
„ des vapeurs sulphureuses d'un autre
„ genre que dans le commencement,
„ puisqu'au premier feu toute la chaux
„ est parfaitement blanche, au lieu qu'au
„ second elle commence à être tachée en
„ quelques endroits d'une teinte noire.
„ M. Geoffroy a été obligé de faire dou-
„ ze calcinations différentes, pour ré-
„ duire en chaux deux onces d'Etain. Il
„ a eu occasion, pendant ces différen-
„ tes calcinations, de s'assurer que dès

„ la quatrieme , & quelquefois dès la
„ troisieme, les taches rouges de la chaux
„ diminuent, & les noires augmentent;
„ que les végétations cessent; que la
„ croûte de chaux reste platte; qu'au
„ douzieme feu l'Etain ne fournit plus
„ de cette croûte écailleuse; que vers
„ la fin les ondulations du métal en bain
„ ne paroissent plus, & que le peu de
„ chaux qui reste est mêlé de quelques
„ grains de métal très-menus, & qui pa-
„ roissent beaucoup plus durs que l'E-
„ tain. M. Geoffroy n'a pu en rassem-
„ bler une assez grande quantité pour les
„ coupeller, & s'assurer si ce n'étoit pas
„ de l'Argent. „

Quoique l'Etain, & en général tous les métaux imparfaits, paroissent réduits en chaux, & soient privés de la forme métallique par une premiere calcination assez légère, ils ne sont cependant pas privés de tout leur phlogistique; car si, par exemple, on jette sur du Nitre en fusion la chaux de l'Etain faite par le procédé que nous avons donné, elle fait encore fuser ce Nitre très-sensiblement; preuve convaincante qu'elle contient beaucoup de matiere inflammable. Si donc on veut avoir une chaux absolu-
ment

ment exempte de phlogistique, il faut recalciner cette première chaux à un feu plus violent, & continuer à calciner, jusqu'à ce que tout le phlogistique soit dissipé.

„ M. Geoffroi, qui vouloit avoir sa
 „ chaux d'Etain bien pure & bien calci-
 „ née, a exposé une seconde fois à l'ac-
 „ tion du feu les douze portions de
 „ chaux qu'il avoit eues de ses premières
 „ calcinations. Mais comme il auroit été
 „ trop long de les recalciner toutes sépa-
 „ rément, il les a réunies en quatre lots,
 „ formés chacun de trois, pris suivant
 „ leur ordre de calcination, en donnant
 „ à chacun un feu assez fort & assez long
 „ pour que la calcination en fût la plus
 „ exacte qu'il seroit possible; & après
 „ cette seconde calcination, M. Geof-
 „ froy a eu toutes ces chaux d'un très-
 „ beau blanc, à la réserve du premier
 „ lot, qui étant composé de la chaux des
 „ trois premiers feux, laquelle avoit des
 „ écailles teintes de rouge, a conservé
 „ une teinte incarnate, mais presque
 „ imperceptible. Ces deux onces d'Etain
 „ ont, suivant la règle générale, aug-
 „ menté de poids après leur calcina-
 „ tion. Leur augmentation a été de

„ deux gros cinquante - sept grains.
„ M. Geoffroy remarque qu'il n'y a
„ que l'Etain absolument pur qui donne
„ ainsi une chaux d'un blanc parfait. Il
„ a calciné de cette maniere beaucoup
„ d'autres Etains impurs & alliés diffé-
„ remment , qui lui ont tous donné des
„ chaux diversement colorées , suivant
„ la nature & la quantité de leur alliage :
„ d'où il conclut , avec raison , que la
„ calcination est un très-bon moyen de
„ juger du titre ou du degré de pureté
„ de l'Etain. „ On peut voir dans le vo-
lume des Mémoires de l'Académie pour
l'année 1738. le détail des expériences
de M. Geoffroy sur cette matiere : elles
sont intéressantes.

Il est bon d'être averti qu'il ne faut
point s'exposer sans précaution aux va-
peurs de l'Etain , parcequ'elles sont dan-
gereuses ; ce métal étant soupçonné avec
raison par les Chymistes de contenir
une matiere arsenicale.



III. PROCÉDÉ.

*Dissolution de l'Etain par les Acides;
Liqueur fumante de Libarius.*

METTEZ dans un vaisseau de verre la quantité qu'il vous plaira d'Etain fin coupé par petits morceaux. Versez dessus trois fois autant d'Eau-régale, composée de deux parties d'Eau-forte, affoiblie de partie égale d'eau bien pure, & d'une partie d'Esprit de Sel. Il se fera une ébullition, & l'Etain se dissoudra très-rapidement, sur-tout si les quantités de métal & d'Eau-régale sont considérables.

REMARQUES.

L'Etain est dissoluble par tous les Acides; mais l'Eau-régale est celui qui le dissout le mieux. Il arrive cependant dans cette dissolution, qu'une partie de l'Etain dissous se précipite de lui-même au fond du vaisseau sous la forme d'une poudre blanche. Cette dissolution de l'Etain est très-propre à précipiter l'Or en couleur de pourpre. Il faut pour cela la mêler goutte à goutte avec la dissolution de ce

N ij

métal. L'Esprit de Nitre dissout l'Etain à peu près comme l'Eau-régale, mais en occasionnant une plus grande quantité de chaux.

Si on verse deux ou trois parties d'huile de Vitriol sur une partie d'Etain, & qu'on expose le vaisseau dans lequel on aura fait ce mélange, à un degré de chaleur convenable pour faire évaporer toute l'humidité, il restera une matière tenace qui sera attachée aux parois du vaisseau. Alors, en exposant une seconde fois au feu cette matière, après avoir versé de l'eau dessus, elle se dissoudra entièrement, à l'exception d'une petite portion d'une substance gluante, qui peut elle-même se dissoudre dans de nouvelle huile de Vitriol.

L'Acide du Sel marin peut se combiner avec l'Etain par le procédé suivant. mêlez exactement, en triturant dans un mortier de marbre, un amalgame de deux onces d'Etain fin, & de deux onces & demie de Mercure coulant, avec autant de Sublimé corrosif. Aussitôt que le mélange est fait; mettez-le dans une cornue de verre, & distillez avec les mêmes précautions que nous avons indiquées pour nos Acides concentrés & fu-

mans : il passera d'abord dans le récipient des gouttes d'une liqueur limpide, qui seront bientôt suivies d'un esprit élastique qui sortira avec impétuosité. Enfin il se sublimera des fleurs, & une matiere saline & tenace au cou de la cornue. Cessez alors la distillation, & versez dans un flacon de verre la liqueur du récipient. Cette liqueur laisse exhaler continuellement une quantité considérable de fumée blanche & épaisse, quand elle a communication libre avec l'air.

Le produit de cette distillation est une combinaison de l'Acide du Sel marin avec l'Etain. Comme notre métal a plus d'affinité avec cet Acide que n'en a le Mercure, l'Acide contenu dans le Sublimé corrosif quitte le Mercure auquel il étoit uni pour se joindre avec l'Etain qu'il volatilise assez pour le faire passer avec lui sous la forme d'une liqueur dans le récipient. On se sert de l'amalgame de l'Etain avec le mercure, afin qu'on puisse le mêler exactement, comme il convient qu'il le soit pour la réussite de l'opération, avec le Sublimé corrosif.

L'Etain est volatilisé dans cette expérience, & l'Acide du Sel marin qui est extrêmement concentré, se dissipe con-

tinuellement sous la forme de vapeurs blanches. Ce composé est connu en Chymie sous le nom de *Liqueur fumante de Libarius* ; nom qu'elle a tiré de sa qualité, & de son Inventeur. L'Etain dissous par les Acides, en est séparé facilement par les Alkalis. Il se précipite toujours sous la forme d'une chaux blanche.

CHAPITRE VI.

DU PLOMB.

PREMIER PROCÉDE.

Séparer le Plomb de sa mine.

RÉDUISEZ en poudre fine la mine de Plomb que vous aurez d'abord torréfiée : mêlez-là avec le double de son poids de flux noir, le quart de son poids de limaille de fer non rouillée & de Borax : mettez le tout dans un creuset qui puisse contenir au moins trois fois autant de matiere. Ajoutez par-dessus du Sel marin à la hauteur de quatre doigts. Après avoir couvert le creuset, lutré les jointures, & séché le tout à une dou-

ce chaleur, placez-le dans un fourneau de fusion.

Faites rougir médiocrement le creuset ; vous entendrez décrépiter le Sel marin. Après la décrépitation de ce Sel, il se fera dans le creuset un petit sifflement. Soutenez le même degré de feu, jusqu'à ce qu'il soit entierement passé.

Ajoutez pour lors autant de charbon qu'il en faudra pour achever entierement l'opération, & augmentez subitement le feu assez pour faire fondre parfaitement tout le mélange. Soutenez ce degré de feu l'espace d'un quart-d'heure, temps suffisant pour la précipitation du Régule.

L'opération étant finie, ce qu'on reconnoitra à la tranquillité de la matiere contenue dans le creuset, & à une flamme vive & brillante qui s'en élèvera, retirez le creuset du fourneau, & séparez le Régule d'avec les scories.

REMARQUES.

Toutes les mines de Plomb contiennent une assez grande quantité de Soufre, qu'il faut d'abord en séparer par la torréfaction ; & comme ces sortes de mines sont sujettes à décrépiter quand elles commencent à éprouver la chaleur,

il est bon de les tenir couvertes, jusqu'à ce qu'elles soient bien échauffées. Une autre attention qu'il faut avoir en torréfiant cette mine, c'est de ne pas l'exposer à une trop grande chaleur, inais d'entretenir seulement le vaisseau qui la contient médiocrement rouge; parcequ'elle prend facilement un commencement de fusion, ce qui est cause qu'elle s'attache au vaisseau.

Le Fer qu'on ajoûte, & qu'on mêle avec le flux, absorbe le Soufre qui pourroit être resté même après la torréfaction: il sert aussi à séparer d'avec le Plomb quelques portions de demi-métal, surtout d'Antimoine, qui sont souvent mêlées dans la mine.

Il n'est point à craindre que le Fer se mêle avec le Plomb dans la fusion, & qu'il en altere la pureté; car jamais ces deux métaux ne peuvent contracter d'union ensemble quand'ils ont leur forme métallique.

Il ne faut pas non plus appréhender que le Fer, à cause de sa qualité réfractaire, mette obstacle à la fusion du mélange; car quoique ce métal ne soit point fusible lorsqu'il est seul, il le devient cependant à tel point par l'union qu'il contracte avec les matieres qu'il doit absor-

ber, qu'il fait dans cette occasion, en quelque sorte, l'effet d'un fondant.

Le régime du feu est un article essentiel dans cette opération. Il est important de ne donner dans le commencement qu'un degré de chaleur modéré, parce que quand la terre de Plomb se combine avec le phlogistique pour prendre la forme métallique, elle se gonfle de telle sorte, qu'il est à craindre que toute la matiere ne sorte des vases qui la contiennent. C'est aussi pour éviter cet inconvénient, que nous avons prescrit de se servir d'un très-grand creuset. Ce gonflement qui arrive au Plomb lors de sa réduction, est accompagné d'un bruit semblable à un sifflement d'air.

Nonobstant toutes les précautions qu'on prend pour empêcher que la réduction ne se fasse trop promptement, & n'occasionne l'effusion de la matiere, il arrive souvent que lorsqu'on augmente le feu pour mettre en fusion le mélange, le sifflement recommence tout-à-coup, & se fait entendre très-fort. Lorsque cela arrive, il faut aussitôt fermer exactement toutes les ouvertures du fourneau, pour étouffer & supprimer le feu; sans quoi la matiere contenue dans le

creuset se gonfle , passe à travers le lut qui le ferme , souleve même le couvercle , & se répand. Cet accident est à craindre pendant les cinq ou six premières minutes , après qu'on a augmenté le feu pour fondre le mélange. Cette effusion de la matiere est accompagnée d'une flamme sombre , d'une fumée épaisse , grise & jaune , & d'un bruit semblable à celui d'un fluide qu'on fait bouillir. Quand on apperçoit tout ces phénomènes , on peut être assuré que la matiere est sortie du creuset , soit de la maniere que nous venons d'indiquer , soit en se faisant jour par quelques fentes qui se seroient faites au creuset , & par conséquent que l'opération est manquée.

Cet accident ne manque point encore d'arriver , s'il vient à tomber quelque charbon dans le creuset. C'est une des raisons pour lesquelles il est nécessaire qu'il soit couvert.

On peut être certain que l'opération a réussi , si les scories se sont refroidies tranquillement , & ne se sont point en partie échappées à travers le lut ; si le Plomb n'est point dispersé par molécules dans toute la masse de la matiere contenue dans le creuset ; mais au contraire

s'il s'est rassemblé au fond sous la forme d'un Régule dur, peu brillant, ayant un œil bleu, & de la ductilité. Outre cela, dans le cas présent, les scories doivent être dures, noires, & ne doivent point paroître comme criblées de trous, si ce n'est dans leur partie qui a été contiguë avec le Sel.

Il est bon de remarquer à cette occasion, que le Sel marin ne se mêle point avec les scories, mais qu'il les surnage. Il est noir après l'opération; couleur qui lui vient sans doute des parties charbonneuses du flux. L'absence de ces signes marque que l'opération a été manquée.

Lorsque la mine qu'on a à traiter est pyriteuse & réfractaire, il faut d'abord la torréfier à un degré de feu plus fort que celui qu'on emploie pour celle qui est fusible, parceque la terre ferrugineuse & la terre non métallique, qui sont toujours mêlées dans les matieres pyriteuses, l'empêchent de s'amollir si facilement dans le feu.

De plus, il faut mêler avec cette mine une plus grande quantité de flux noir & de Borax, & lui donner un degré de feu plus fort.

Il n'est pas ordinairement nécessaire

de mêler de la limaille de fer avec cette espece de mine, parceque la terre martiale dont les matieres pyriteuses sont toujours accompagnées, se réduit pendant l'opération, à l'aide du flux noir qu'on y a mêlé à cause de cela en plus grande quantité, & fournit une quantité de Fer suffisante pour absorber les minéraux étrangers au Plomb.

Si cependant on s'appercevoit que les pyrites qui accompagnent la mine de Plomb, fussent arsenicales, comme ces sortes de pyrites ne contiennent qu'une petite quantité de terre ferrugineuse, il faudroit ajouter de la limaille de fer, qui est d'autant plus nécessaire dans cette occasion pour absorber l'Arsenic, que ce minéral demeure en partie confondu avec la mine; qu'il se réduit en Régule pendant l'opération, s'unit avec le Plomb, & en détruit une grande partie dont il procure la vitrification.

Le Plomb qu'on retire de ces sortes de mines pyriteuses n'est pas ordinairement bien pur; il est noirâtre & peu ductile; qualités qui lui viennent du mélange d'un peu de Cuivre qui a été fourni par les pyrites, qui en contiennent toujours une quantité plus ou moins

DE CHYMIE PRATIQUE. 301
grande. Nous donnerons ci-après le
moyen de séparer le Plomb d'avec le
Cuivre.

On peut faire aussi la réduction de la
mine de Plomb en la fondant à travers
les charbons. Il faut pour cela commen-
cer par allumer le fourneau dans lequel
on veut fondre la mine, puis mettre un
lit de cette mine immédiatement sur le
charbon allumé, & le recouvrir d'un au-
tre lit de charbon.

Quoique le fourneau de fusion dont
on se sert pour cette opération, puisse
produire une chaleur considérable, on
a cependant besoin d'augmenter encore
l'ardeur du feu par le moyen d'un bon
soufflet à deux vents, qui fait l'effet d'u-
ne forge. La mine se fond, la terre du
Plomb se joint au phlogistique des char-
bons, & se réduit en métal qui coule à
travers les charbons, & tombe au fond
du fourneau dans un vaisseau de terre,
qu'on doit avoir soin de tenir plein de
poudre de charbon, afin que le Plomb
qui y séjourne ne soit point exposé à se
calciner, cette poudre de charbon lui
fournissant continuellement du phlogis-
tique qui l'entretient dans son état mé-
tallique.

Les matieres terreuses & pierreuses qui accompagnent la mine, se scorifient par cette fusion, de même que par celle qu'on fait dans un vaisseau clos. A l'égard du Soufre & de l'Arsenic, ils doivent avoir été séparés d'abord exactement de la mine par une suffisante torréfaction. Cette méthode est celle qu'on emploie ordinairement pour l'exploitation des mines de Plomb dans le travail en grand.

II. PROCÉDÉ.

Séparer le Plomb d'avec le Cuivre.

CONSTRUISEZ avec de la terre à luter & de la poudre de charbon, un vaisseau plat & évasé, qui soit assez grand pour contenir la masse métallique que vous aurez à y mettre, dont le fond aille en pente vers sa partie antérieure, & qui soit pourvu dans cet endroit d'une petite rigole, qui communique avec un autre vaisseau de même nature placé près du premier, & un peu plus bas. L'ouverture de la rigole du vaisseau supérieur doit être diminuée par le moyen d'une petite lame de Fer, qu'on y aura placée dans

le tems que le vase étoit encore mol, de maniere qu'il ne reste dans la partie inférieure de ce canal qu'un petit trou suffisant pour laisser écouler le Plomb fondu. Faites sécher le tout en l'entourant de charbons allumés.

Quand cet appareil sera sec, mettez dans le vaisseau supérieur votre mélange de Cuivre & de Plomb, & allumez dans l'un & dans l'autre vaisseau un feu de bois ou de charbon très-doux, & qui n'excede point le degré de chaleur qui suffit pour faire fondre le Plomb. A ce degré de chaleur, le Plomb contenu dans le mélange se fondra, & vous le verrez couler du vaisseau supérieur dans l'inférieur, au fond duquel il se ramassera en Régule. Quand il ne coule plus rien à ce degré de feu, augmentez-le un peu, jusqu'à faire rougir médiocrement le vaisseau.

Lorsqu'il ne coulera plus rien, rassemblez tout le Plomb contenu dans le vaisseau inférieur. Faites-le refondre dans une cuillère de fer à un degré de feu assez fort pour la faire rougir : faites brûler dessus, en remuant le métal, un peu de suif ou de poix, pour réduire ce qui pourroit être calciné. Otez la peau ou

croûte mince qui s'est formée à la superficie. Pressez-la pour en faire sortir le Plomb qu'elle pourroit encore contenir, & la mettez avec la masse cuivreuse qui vous est restée dans le vaisseau supérieur. Supprimez le feu. Retirez de même une seconde peau qui se forme à la surface du Plomb. Enfin, quand ce métal sera prêt à se figer, enlevez une dernière fois la peau qui se trouvera dessus. Le Plomb qui restera après cela sera très-pur, & privé de l'alliage du Cuivre.

A l'égard du Cuivre, il sera dans le vaisseau supérieur enduit d'un peu de Plomb; & si ce métal étoit mêlé avec le Plomb dans la proportion d'un quart ou d'un cinquième, & que le feu ait été administré doucement & lentement, il conservera après l'opération à peu près la même forme qu'avoit la masse métallique.

R E M A R Q U E S.

Le Plomb est encore souvent mêlé avec du Cuivre après qu'on a fait la réduction de sa mine, sur-tout si cette mine étoit pyriteuse. Quoique le Cuivre soit un métal beaucoup plus beau & plus ductil que le Plomb, ce dernier devient ce-

pendant aigre & cassant par cet alliage. On remarque aisément ce défaut à l'inspection de sa cassure, qui paroît toute composée de grains, au lieu que quand il est pur, elle est plus unie, & ressemble à la pointe d'un prisme. Si la quantité de Cuivre allié avec le Plomb est considérable, sa couleur tire sur le jaune.

Il est nécessaire, attendu les mauvaises qualités que le Cuivre donne au Plomb, de separer ces deux métaux l'un de l'autre. Le moyen que nous avons donné est le plus simple & le meilleur. Il est fondé sur deux propriétés qu'à le Plomb : la premiere est d'être beaucoup plus fusible que le Cuivre, en sorte qu'il peut se fondre, & couler à un degré de feu qui n'est pas capable de faire seulement rougir le Cuivre, lequel est bien loin pour lors de se fondre : & la seconde, c'est que nonobstant que le Plomb ait de l'affinité avec le Cuivre, & s'unisse très-bien avec ce métal, il ne peut cependant point le dissoudre quand il n'a que le degré de chaleur qui lui est nécessaire pour être simplement en fusion. De-là vient qu'on peut faire fondre du Plomb dans un vaisseau de Cuivre, pourvû qu'on ne passe point ce degré de

chaleur. Mais quand le Plomb est assez chaud pour être rouge, fumer & bouillir, il commence aussitôt à dissoudre le Cuivre : c'est pour cela qu'il est essentiel pour la réussite de notre opération, de ne donner qu'un degré de chaleur très-moderé, & qui soit seulement suffisant pour tenir le Plomb en fusion.

On fait entrer la poudre de charbon dans la composition des vaisseaux dont on se sert dans cette occasion, afin d'empêcher que le plomb ne se calcine.

La lame de fer qui rétrécit la rigole du vaisseau, sert à empêcher que les morceaux de Cuivre assez gros, que le Plomb peut entraîner avec lui, ne passent : elle les retient, & donne au Plomb la liberté de s'écouler seul. Mais comme ces morceaux de Cuivre pourroient boucher le passage, il faut avoir soin, quand il arrive qu'il y en a quelques-uns d'arrêtés, de les éloigner de la rigole, & de les repousser dans le milieu du vaisseau. Il faut examiner si le Plomb ne se fige point au passage, & dans ce cas il seroit nécessaire d'augmenter le feu dans cet endroit pour le faire fondre & couler.

Malgré toutes les précautions qu'on prend pour empêcher que le Plomb fon-

du n'entraîne du Cuivre avec lui, il n'est cependant pas possible d'éviter entièrement cet inconvénient. C'est pour séparer la petite portion de Cuivre dont le Plomb est encore chargé, qu'on le fait refondre une seconde fois.

Comme le Cuivre est beaucoup moins pesant que le Plomb, si ces deux métaux sont confondus ensemble de manière que le Cuivre ne soit point en fonte & dissous par le Plomb, mais qu'il soit seulement interposé entre les parties de ce métal fondu, en sorte qu'il y nage, il est pour lors précisément un corps solide plongé dans un fluide plus pesant que lui, & doit monter à la surface comme le bois qui est plongé dans l'eau. On a soin de brûler quelque matière inflammable sur ce Plomb fondu, afin de réduire les parties de ce métal qui se calcinent continuellement à sa surface quand il est en fusion; sans cette précaution elles seroient enlevées avec le Cuivre.

Le Cuivre qui reste après cette séparation est, comme nous l'avons dit, encore mêlé d'un peu de Plomb. Si l'on veut l'en séparer entièrement, il faut le mettre dans une coupelle, & l'exposer sous la moufle à un degré de feu con-

venable pour réduire tout le Plomb en litarge. Cela ne se fait pas sans qu'il n'y ait une partie du Cuivre de scorifié aussi, par la chaleur & par l'action du Plomb; mais comme il y a une très-grande différence entre la facilité & la promptitude avec laquelle ces deux métaux se calcinent, la portion du Cuivre qui se calcine pendant que tout le Plomb se convertit en litarge, est peu considérable.

Le Plomb exactement séparé du Cuivre, par le procédé que nous venons de donner, n'est point pour cela encore absolument pur; quelquefois il est encore allié avec de l'Or, & contient presque toujours une certaine quantité d'Argent. Si on vouloit purifier le Plomb, autant qu'il est possible, de l'alliage de ces deux métaux, il faudroit le réduire en verre, séparer le bouton fin qui resteroit, & faire ensuite la réduction de ce verre de Plomb. Mais comme ces métaux parfaits ne font aucun tort au Plomb, on ne les en sépare point ordinairement, à moins qu'ils ne soient alliés avec lui en assez grande quantité pour indemniser des frais, & produire du bénéfice.

Quand on veut examiner par la coupelle ce qu'une mine ou un mélange mé-

DE CHYMIE PRATIQUE. 309
tallique peut produire au juste d'Or & d'Argent, on se contente de faire d'abord un essai du Plomb qu'on doit employer pour cela, & on tient compte dans le calcul de la quantité de métal fin qu'il a pu fournir dans l'opération.

III. PROCÉDÉ.

Calcination du Plomb.

PRENEZ telle quantité de Plomb qu'il vous plaira : faites-le fondre sur un ou plusieurs vaisseaux plats de terre non vernissé. Il se formera une poudre d'un gris noirâtre à la surface. Agitez sans cesse le métal, jusqu'à ce qu'il soit entièrement converti en cette poudre : ce sera la chaux de Plomb.

REMARQUES.

Comme le Plomb est un métal très-fusible, & qui ressemble en cela beaucoup à l'Etain, la plupart des remarques que nous avons faites sur la calcination de l'Etain doivent avoir lieu ici.

Il arrive dans toutes les calcinations métalliques, & dans celle du Plomb particulièrement, un phénomène singu-

lier dont il est très-difficile de rendre raison. C'est que ces matieres qui perdent considérablement de leur substance, soit par la dissipation du phlogistique, soit même parcequ'une partie du métal s'exhale en vapeurs, fournissent cependant des chaux qui se trouvent augmentées de poids après la calcination, & cette augmentation est très-considérable. Cent livres de Plomb, par exemple, réduites en Minium, qui n'est qu'une chaux de Plomb amenée à la couleur rouge par une calcination plus longue, se trouvent augmentées de dix livres : en sorte que pour cent livres de Plomb, on retire cent dix livres de Minium : augmentation prodigieuse & presque incroyable, si on considère que bien loin d'avoir rien ajouté au Plomb, on en a au contraire dissipé une partie.

Les Physiciens & les Chymistes ont imaginé, pour rendre raison de ce phénomène, beaucoup de systèmes ingénieux, dont aucun cependant n'est absolument satisfaisant. Comme il n'y a point là-dessus de théorie bien établie, nous n'entreprendrons point de donner d'explication de ce fait singulier.

IV. PROCÉDÉ.

Préparation du verre de Plomb.

PRENEZ deux parties de litarge & une partie de sable pur & cristalin : mêlez-les ensemble le plus exactement qu'il sera possible , en y ajoutant un peu de Nitre & de Sel marin : mettez ce mélange dans un creuset de la terre la plus solide & la plus compacte. Fermez le creuset avec un couvercle qui le bouche exactement.

Placez le creuset ainsi disposé dans un fourneau de fusion : emplissez le fourneau de charbon ; allumez le feu peu à peu , en sorte que le tout s'échauffe lentement : augmentez-le ensuite jusqu'à faire rougir fortement le creuset , en sorte que la matière qui y est contenue entre en fusion ; entretenez la ainsi fondue l'espace d'un quart-d'heure.

Retirez le creuset du fourneau après ce temps. Cassez-le ; vous y trouverez assez ordinairement au fond un petit culot de Plomb , au-dessus duquel sera un verre transparent d'une couleur jaune , approchant de celle du succin. Séparez

ce verre d'avec le petit culot métallique ;
& d'avec les matieres salines qui seront
dessus.

REMARQUES.

Le Plomb pur & sans addition poussé à un grand feu , se convertit en litarge , qui est une substance plus ou moins jaunâtre , brillante , douce au toucher , & qui est comme écailleuse. Cette substance est une vitrification de Plomb commencée. Le travail en grand de la purification de l'Or & de l'Argent par le Plomb , fournit une grande quantité de cette matiere. Elle est quelquefois blanchâtre ; on la nomme *Litarge d'Argent* : quelquefois jaune , & porte le nom de *Litarge d'Or*. La différence de sa couleur dépend du degré de feu qu'elle a éprouvé , & des substances métalliques qui se sont vitrifiées avec elle.

La litarge seule est très-fusible , & poussée au feu se convertit facilement en verre ; mais ce verre de Plomb fait sans addition est si actif , si pénétrant , se gonfle avec tant de facilité , qu'on ne peut guères s'en servir lorsqu'il est pur. On est obligé de lui donner en quelque sorte des entraves , en le liant avec quel-
que

que matière vitrifiable beaucoup moins tenue, telle que le sable. C'est pour cette raison, & non pour rendre le mélange plus fusible, que nous avons prescrit d'ajouter un tiers de sable sur deux tiers de litarge.

Le Nitre & le Sel marin que nous avons fait entrer dans le mélange, sont destinés à procurer de l'égalité dans la fusion. Comme le sable est plus léger & moins fusible que la litarge, il doit s'élever en partie vers le haut du creuset, lorsque cette matière commence à entrer en fusion : d'où il arriveroit que la partie supérieure seroit beaucoup plus difficile à fondre, & formeroit un verre beaucoup plus compacte que l'inférieure : mais le Nitre & le Sel marin occupant le haut du creuset, parcequ'ils sont encore moins pesans que le sable ; & étant eux-mêmes, à cause de leur grande fusibilité, des fondans très-efficaces, procurent promptement la fusion des particules de sable qui auroient pu échapper à l'action de la litarge, & être poussées à la superficie sans avoir été fondues.

La grande difficulté pour la réussite de cette opération, est d'avoir un creu-

fer d'une terre assés dure & assés compacte pour ne se point laisser pénétrer par le verre de Plomb, qui ronge & pénétre tout.

La précaution d'avoir un creuset qui puisse contenir beaucoup plus de matiere qu'on n'en a à vitrifier, est nécessaire à cause du gonflement auquel la litarge & le verre de Plomb sont sujets.

Celle de tenir le creuset exactement fermé, est aussi indispensable, pour empêcher qu'il ne tombe dedans quelque charbon, ou autre matiere inflammable ; car quand cela arrive, il se fait une réduction du Plomb, qui est toujours accompagnée d'une espece d'effervescence, & d'un boursoufflement si considérable, qu'ordinairement la plus grande partie du mélange se répand hors du creuset. Par la même raison, il est bien important d'examiner, avant d'exposer le mélange au feu, s'il ne s'y rencontre aucune matiere capable de fournir du phlogistique pendant l'opération, & de l'en séparer exactement en cas que cela soit ainsi.

Le petit culot de Plomb qu'on trouve au fond du creuset après l'opération, est une portion de Plomb qui se trouve

ordinairement mêlé dans la litarge, à moins qu'on ne l'ait préparée soi-même avec attention, & qu'on ne l'ait retirée du feu que quand on est bien sûr que tout le Plomb est détruit. Cette petite portion de Plomb d'ailleurs n'est point nuisible à l'opération, parce qu'il ne peut point communiquer son phlogistique au reste de la matière.

La révivification de la litarge, de la chaux & du verre de Plomb, peut se faire par les mêmes procédés, que la réduction de sa mine.

V. PROCÉDÉ.

Dissoudre le Plomb par l'Acide nitreux.

METTEZ dans un matras de l'Eau-forte, précipitée comme celle dont on se sert pour dissoudre l'Argent : affoiblissez la en y mêlant autant d'eau commune. Mettez le matras sur un bain de sable chaud : jetez dedans, peu à peu, de petits morceaux de Plomb, jusqu'à ce que vous voyez qu'il ne se fasse plus de dissolution. L'Eau-forte ainsi affoiblie dissoudra environ le quart de son poids de Plomb.

Il se forme d'abord sur le Plomb , & mesure qu'il se dissout , une poudre grise , & ensuite une croûte blanche , qui empêchent enfin que le dissolvant n'agisse sur ce qui reste de métal : c'est pourquoi il faut faire bouillir la liqueur , & agiter le vaisseau , afin que ces enduits se détachent : par ce moyen tout le Plomb sera dissous.

R E M A R Q U E S.

Le Plomb a beaucoup de ressemblance avec l'Argent , par les phénomènes qui accompagnent sa dissolution dans les Acides. Il faut , par exemple , que l'Acide nitreux soit bien pur & exempt du mélange de l'Acide vitriolique ou de celui du Sel marin , pour être en état de tenir le Plomb en dissolution ; car s'il étoit mêlé avec l'un ou l'autre de ces Acides , le Plomb se précipiteroit sous la forme d'une poudre blanche , à mesure qu'il seroit dissous , de même que cela arrive à l'Argent.

Si c'est l'Acide vitriolique qui est mêlé avec le nitreux , le précipité est une combinaison de cet Acide vitriolique avec le Plomb , c'est-à-dire , un Sel neutre métallique , un Vitriol de Plomb. Si

c'est l'Acide du Sel marin, le précipité qui se forme est un Plomb corné, c'est à-dire, un Sel métallique ressemblant à la Lune-cornée.

Lorsque tout le Plomb est dissous de la manière que nous avons indiquée, la liqueur paroît laiteuse. Si on la conserve chaude sur le feu, jusqu'à ce qu'on apperçoive qu'il se forme de petits cristaux à sa surface, qu'on la laisse ensuite reposer, on trouve au fond, au bout d'un certain temps, environ une demi-once d'une poudre grise, qui examinée sur l'Or, est assés mercurielle pour le blanchir. On y apperçoit même de petits globules de Mercure coulant.

Nous sommes redevables de cette observation, & de cette manière de prouver l'existence du Mercure dans le Plomb, & de l'en retirer, à M. Grosse, de l'Académie des Sciences, qui a donné dans les Mémoires de cette Académie le détail de son procédé, d'après lequel nous avons donné la description de l'opération dont il s'agit à présent.

La dissolution décantée promptement de dessus le précipité gris mercuriel, est encore laiteuse, & dépose un autre précipité blanc. Quand ce second précipité

est formé, la liqueur devient claire & limpide : elle est pour lors d'un beau jaune, comme la dissolution d'Or. M. Grosse a fait, tant sur la dissolution couleur d'or, que sur les deux précipités dont nous venons de parler, plusieurs observations dont nous allons rapporter les principales.

La liqueur jaune fait d'abord sentir sur la langue une saveur douce ; mais dans la suite elle la pique assés vivement, & y laisse une forte impression d'âcreté qui dure long-temps.

Les Alkalis précipitent le Plomb suspendu danscette liqueur, de même qu'ils précipitent tous les autres métaux dissous par les Acides ; & ce précipité de Plomb est blanc.

Le Sel marin, ou l'Ésprit de Sel, sépare le Plomb d'avec son dissolvant, & le précipite, comme nous avons dit, en Plomb corné ; mais ce précipité diffère de la Lune-cornée ; en ce qu'il est très-dissoluble dans l'eau, au lieu que la Lune cornée ne s'y dissout point ; ou du moins difficilement & en très-petite quantité.

Ce Plomb corné dissous dans l'eau, est lui-même précipité par l'Acide vitrioli-

que. M. Grosse remarque que cela fait une exception à la colonne huitième de la Table des Rapports de M. Geoffroy, dans laquelle l'Acide du Sel marin est désigné comme ayant plus d'affinité que tous les autres Acides avec les substances métalliques.

Notre dissolution de Plomb est aussi précipitée en blanc par différens Sels neutres, tels que le Tartre vitriolé, l'Alun & le Vitriol ordinaire : c'est par le moyen des doubles affinités que ces Sels neutres précipitent.

L'eau seule même toute pure, est capable de précipiter le Plomb de notre dissolution, en affoiblissant l'Acide, & le mettant par-là hors d'état de tenir le métal suspendu.

Enfin, comme toutes les dissolutions des métaux par les Acides ne sont qu'un Sel neutre métallique résous en liqueur, si on fait évaporer sur le feu la dissolution de Plomb; ils'y forme de très-beaux cristaux gros comme des grains de chénevis, figurés en pyramides régulières, dont la bâte est quarrée. Ces cristaux sont jaunâtres, & ont une saveur douce & sucrée; mais ce qu'ils ont de plus singulier, c'est que comme ils sont un com-

posé de l'Acide nitreux uni au Plomb qui contient beaucoup de phlogistique assés développé , ils forment un Sel nitreux métallique qui a la propriété de fuser tout seul dans un creuset , & sans aucune addition de matiere inflammable. Ce Sel est extrêmement difficile à dissoudre dans l'eau.

Le précipité gris mercuriel qui blanchit l'Or , & dans lequel on apperçoit de petits globules de Mercure coulant , n'est point à beaucoup près du Mercure pur. Cette substance métallique ne s'y trouve qu'en petite quantité : c'est un assemblage , 1°. de petits cristaux de la même nature que ceux que fournit la dissolution évaporée ; 2°. une portion de la matiere ou poudre blanche qui rend la dissolution laiteuse ; 3°. une poudre grise que M. Grosse regarde comme la seule partie mercurielle ; 4°. enfin , de petites particules de Plomb qui ont échappé à l'action du dissolvant , surtout si on a ajouté , comme dans le procédé dont il est à présent question , une quantité de Plomb un peu plus considérable que celle que l'Acide est en état de dissoudre , dans l'intention de la saouler entièrement.

A la faveur du mouvement & de la chaleur, les petites parcelles de Mercure peuvent s'amalgamer avec le Plomb.

On ne doit point être étonné de trouver du Mercure entier & en globules dans de l'Esprit de Nitre, quoique cet Acide dissolve très-facilement cette substance métallique, si on fait réflexion que dans l'occasion présente, l'Acide est chargé de Plomb, avec lequel il a une plus grande affinité qu'avec le Mercure; affinité marquée dans la Table des rapports de M. Geoffroy, dans laquelle, à la colonne qui porte en tête l'Acide Nitreux, le Plomb est placé au-dessus du Mercure. Aussi, si on présente du Plomb à une dissolution de Mercure dans l'esprit de Nitre, le Plomb s'y dissout; & à mesure que la dissolution se fait, le Mercure se précipite.

On voit par-là qu'il est essentiel, pour trouver du Mercure dans le précipité spontané de la dissolution de Plomb par l'Acide nitreux, que cet Acide soit entièrement saoulé de Plomb; sans quoi la portion d'Acide qui seroit libre, dissoudroit le Mercure.

A l'égard de la poudre blanche qui rend la dissolution laiteuse, & qui se

précipite ensuite, ce n'est qu'une portion du Plomb même, qui n'ayant pas une union bien intime avec l'Acide, se précipite en partie de lui-même. C'est une espèce de chaux de Plomb, qui poussée au feu, se réduit partie en verre & partie en Plomb, parcequ'elle conserve encore du Phlogistique.

CHAPITRE VII.

D U M E R C U R E.

PREMIER PROCÉDÉ.

Séparer le Mercure de sa mine, ou le révivifier du Cinnabre.

PULVERISEZ le Cinnabre dont vous voudrez retirer le Mercure : mêlez avec cette poudre partie égale de limaille de Fer non rouillée : mettez le mélange dans une cornue de verre, ou de fer, qui ne soit emplie que jusqu'aux deux tiers. Placez la cornue ainsi disposée dans un bain de sable, de manière que tout son ventre soit enterré dans le sable, & que son col ait une direction fort déclive de haut en bas. Ajustez à la

cornue un récipient à moitié plein d'eau, en sorte que le col de ce vaisseau entre dans l'eau environ d'un demi-pouce.

Echauffez les vaisseaux jusqu'à faire rougir médiocrement la cornue. Le Mercure s'élèvera en vapeurs, qui se condenseront en gouttelettes, & tomberont dans l'eau du récipient. Lorsque vous verrez qu'il ne passera plus rien à ce degré de feu, augmentez-le pour enlever ce qui peut être resté de Mercure. Tout le Mercure étant ainsi retiré, ôtez le récipient, vuidez l'eau qu'il contient, & recueillez le Mercure.

REMARQUES.

Le Mercure n'est jamais minéralisé dans les entrailles de la terre, que par le Soufre avec lequel il forme un composé d'un rouge brun, connu sous le nom de *Cinnabre*.

Quelquefois il est simplement mêlé avec des matieres terreuses & pierreuses, qui ne contiennent point de Soufre; mais comme cette substance métallique est toujours pourvue de son phlogistique, il a pour lors sa forme & ses propriétés métalliques. Lorsqu'on le trouve en cet état, rien n'est plus facile que

de le séparer d'avec ces matieres hétérogènes : il ne faut pour cela que distiller le tout à un feu assés fort pour enlever le Mercure en vapeurs. Ce minéral est volatil , & les matieres terreuses & pierreuses sont fixes : ainsi à un certain degré de chaleur, il se fait une séparation exacte de ce qui est fixe, d'avec ce qui est volatil.

Il n'en est pas de même lorsque le Mercure est combiné avec le Soufre ; car ce dernier minéral est volatil aussi bien que le Mercure ; & le composé qui résulte de l'union des deux est volatil aussi : en sorte que si on exposoit le Cinnabre au feu dans des vaisseaux fermés , comme il convient qu'ils le soient pour recueillir le Mercure , il se sublimeroit en entier , & ne souffriroit aucune décomposition.

Il faut donc , si on veut séparer ces deux substances l'une de l'autre , avoir recours à un intermède qui ait avec une des deux plus d'affinité que n'en a l'autre , & qui n'en ait qu'avec celle-là.

Le Fer a toutes les conditions requises pour servir d'intermède dans cette occasion , puisqu'il a , comme on le peut voir dans la Table des Rapports , beau-

coup plus d'affinité avec le Soufre que n'en a le Mercure, & qu'il ne peut contracter aucune union avec ce dernier.

Le Fer n'est cependant pas la seule substance qui puisse servir d'interméde dans cette occasion : les Alkalis fixes, les Absorbans terreux, le Cuivre, le Plomb, l'Argent, le Régule d'Antimoine, ont, aussi-bien que le Fer, plus d'affinité que le Mercure avec le Soufre. Plusieurs même de ces substances, sçavoir, les Alkalis salins & terreux, ainsi que le Régule d'Antimoine, ne peuvent contracter d'union avec le Mercure : les autres, sçavoir, le Cuivre, le Plomb & l'Argent, peuvent à la vérité, s'amalgamer avec le Mercure ; mais l'union que ces métaux contractent avec le Soufre y met obstacle ; & quand même ils s'uniroient avec notre substance métallique, le degré de chaleur que tout le mélange éprouve, enlèveroit bientôt le Mercure, & le sépareroit facilement d'avec ces substances fixes.

Il faut avoir dans cette distillation, les mêmes attentions que dans toutes les autres : c'est-à-dire, échauffer les vaisseaux lentement, sur-tout si on se sert d'une cornue de verre : augmenter le

feu par degrés, & le donner à la fin beaucoup plus fort qu'au commencement. Cette opération en particulier exige un degré de feu très-fort, quand il n'y a plus qu'une petite quantité de Mercure.

Il reste après l'opération un mélange de Fer & de Soufre dans la cornue, que l'on peut aisément réduire en *crocus*, en le calcinant, & en faisant brûler le Soufre.

Si on s'est servi d'un Alkali fixe, on trouve dans la cornue après la distillation un foie de Soufre.

Si le Cinnabre dont on a retiré le Mercure est bon, on obtient ordinairement les sept huitièmes de son poids de Mercure coulant.

Il n'est pas nécessaire dans l'opération présente, de luter le recipient avec la cornue, parce que l'eau dans laquelle est plongé le bout du col de ce vaisseau, retient suffisamment les vapeurs mercurielles. Dans le cas où le Cinnabre duquel on veut séparer le Mercure, seroit mêlé de beaucoup de matieres hétérogènes, mais fixes, comme terres, pierres, &c. on pourroit l'en séparer, en le sublimant à un degré de feu convenable, parcequ'il est volatil.

Les vapeurs mercurielles sont nuisibles, & peuvent exciter la salivation, des tremblemens, des paralysies. Ainsi il faut toujours les éviter, quand on travaille sur ce minéral.

La plus ancienne & la plus riche mine de Mercure, est celle d'Almaden en Espagne. Cette mine a cela de singulier, que nonobstant que le Mercure qui s'y trouve y soit uni avec du Soufre, & sous la forme de Cinnabre, il n'est cependant point nécessaire d'y mêler aucun intermède pour faire la séparation des deux substances : la matiere terreuse & pierreuse dont sont entre-mêlés les morceaux de mine, est elle-même un excellent absorbant du Soufre.

On ne se sert point de cornues dans le travail en grand qui se fait à cette mine. On place les morceaux de mine sur une grille de fer, laquelle est immédiatement au-dessus du fourneau. Les fourneaux qui servent à cette opération sont fermés dans leur partie supérieure par une espece de dôme, derriere lequel est un tuyau de cheminée qui communique avec le foyer, & sert à donner issue à la fumée. Les fourneaux sont percés à leur partie antérieure de seize ouvertures.

res, à chacune desquelles est lutté horizontalement un aludel, qui communique à une longue suite d'autres aludels placés dans la même situation, lesquels par leur assemblage forment un long tuyau ou canal qui va s'ouvrir par son autre extrémité dans une chambre destinée à recevoir & à rassembler toutes les vapeurs mercurielles. Ces canaux d'aludels sont soutenus dans leur longueur par une terrasse qui s'étend depuis le corps du bâtiment dans lequel sont établis les fourneaux, jusqu'à celui où sont les chambres qui servent de récipient.

Cette disposition est très-ingénieuse, & épargne beaucoup de travail, de dépense & d'embarras, qui seroient inévitables s'il falloit employer des retortes.

L'endroit du fourneau qui contient les morceaux de mine, est comme le corps de la cornue. Le tuyau d'aludels en est le col; & les petites chambres dans lesquelles aboutissent ces tuyaux, sont de vrais récipients. La terrasse de communication qui va d'un bâtiment à l'autre, est formée de deux plans inclinés, qui se joignent ensemble par leur partie la plus basse dans le milieu de la terrasse, & s'élèvent de-là insensiblement l'un

jusqu'au bâtiment des fourneaux, & l'autre jusqu'à celui des chambres servant de récipient. Par ce moyen, lorsqu'il s'échappe du Mercure à travers les jointures des aludels, il est déterminé à couler, en suivant la pente des plans inclinés, & se rassemble au milieu de la terrasse, qui étant la partie la plus basse de ces plans, forme une espece de rigole dans laquelle il est facile de le ramasser.

C'est le célèbre M. de Jussieu le jeune qui, d'après ce qu'il a vû lui-même dans un voyage qu'il a fait à cette mine, nous a donné la description de ce travail.

I L. P R O C É D É.

*Donner au Mercure, par l'action du feu ;
l'apparence d'une chaux métallique.*

METTEZ du Mercure dans plusieurs petits matras de verre, dont les cols soient longs & étroits. Bouchez ces matras avec un peu de papier, afin d'empêcher qu'il n'y tombe quelque ordure. Placez-les sur un même bain de sable, de maniere qu'ils soient environnés de sable jusqu'aux deux tiers de leur hauteur. Donnez le degré de chaleur le

plus fort que le Mercure puisse supporter sans se sublimer : continuez cette chaleur sans interruption , jusqu'à ce que tout le Mercure soit changé en une poudre rouge. Cette opération dure environ trois mois.

REMARKES.

Le Mercure traité suivant le procédé que nous venons de donner , a toute l'apparence d'une chaux métallique : mais il n'en a que l'apparence ; car si on l'expose à un degré de feu un peu fort , il se sublime , & se réduit tout entier en Mercure coulant , sans qu'il soit besoin de le combiner avec aucune autre matiere inflammable : ce qui prouve que pendant cette longue calcination , il n'a rien perdu de son phlogistique.

La volatilité du Mercure , qui ne lui permet pas d'éprouver une chaleur un peu forte sans se sublimer , nous empêche d'examiner tous les effets que peut produire le feu sur ce minéral. Il y a cependant lieu de croire que cette substance métallique ayant de la ressemblance avec les métaux parfaits par son poids , son éclat , & son brillant qui résiste à toutes les impressions de l'air sans

s'altérer , seroit comme eux inaltérable à l'action du feu la plus forte , s'il avoit assez de fixité pour la soutenir.

Il faut absolument , pour donner au Mercure la forme de chaux métallique , lui faire éprouver , comme nous l'avons prescrit , pendant environ trois mois la plus forte chaleur qu'il puisse soutenir sans se sublimer. M. Boerhaave l'a tenu en digestion à une chaleur moindre pendant quinze années de suite , dans des vaisseaux ouverts & des vaisseaux clos , sans lui voir subir le moindre changement , sinon qu'il s'est formé à sa surface une petite quantité de poudre noire , qui s'est réduite en Mercure coulant par la seule trituration.

Le Mercure réduit ainsi en poudre rouge , est connu en Chymie & en Médecine sous le nom de *Mercuré précipité sans addition* , ou de *Mercuré précipité par lui-même* : nom qui lui convient , en ce qu'il est effectivement réduit sous la forme d'un précipité , & cela sans qu'il ait été mêlé avec aucune autre substance ; mais qui d'un autre côté est fort impropre , attendu que dans la réalité ce Mercure n'est point un précipité , n'ayant point été séparé d'avec aucun

menstrue qui le tenoit en dissolution.

III. PROCÉDÉ.

Dissolution du Mercure dans l'Acide vitriolique. Turbith minéral.

METTEZ du Mercure dans une cornue de verre , & ajoutez par dessus le triple de son poids de bonne huile de Vitriol. Adaptez un récipient à la cornue , & la placez sur un bain de sable que vous échaufferez par degrés , jusqu'à ce que la liqueur soit légèrement bouillante. Le Mercure commencera à se dissoudre à ce degré de chaleur. Entretenez le feu dans cet état , jusqu'à ce que tout le Mercure soit dissous.

REMARQUES.

L'Acide vitriolique dissout assés bien le Mercure ; mais il faut pour cela que cet Acide soit très-chaud , & même bouillant ; encore la dissolution est-elle fort long-temps à se faire. Nous avons prescrit de faire l'opération dans une cornue , parcequ'ordinairement on se sert de cette dissolution pour faire une autre préparation nommée *Turbith minéral* , qui

exige qu'on sépare par la distillation tout ce qu'elle peut enlever de l'Acide dissolvant.

Si donc, après avoir dissous le Mercure dans l'Acide vitriolique, on veut préparer le Turbith, il faut faire passer dans le récipient, en continuant à échauffer la cornue, toute la liqueur qu'elle contient, & distiller jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une matiere blanche & pulvérulente; casser ensuite la cornue; pulvériser dans un mortier de verre ce qu'elle contient, & verser dessus de l'eau commune, qui fera prendre aussitôt à cette matiere blanche une couleur de citron; puis laver cinq ou six fois dans de nouvelle eau chaude la matiere devenue jaune, qui sera pour lors ce qu'on appelle en Médecine *Turbith minéral*, c'est-à-dire, une combinaison d'Acide vitriolique & de Mercure, laquelle est, à la dose de cinq à six grains, un violent purgatif, & même un émétique; qualités qui lui sont communes avec le Turbith végétal, dont on lui a donné le nom par cette raison.

Ce qui sort de la cornue, tant pendant la dissolution du Mercure, que quand on fait l'abstraction du dissolvant,

est un esprit de Vitriol foible , parce qu'une bonne partie des Acides demeure unie avec le Vif-argent , qui reste enfin sous la forme d'une poudre blanche. Si donc on ne se soucioit point de recueillir l'Acide qui sort dans cette occasion , on pourroit , au lieu de faire l'abstraction du fluide dans la cornue , le faire évaporer sur le bain de sable dans une capsule de verre , ce qui seroit bien plutôt fait.

Il est très-remarquable qu'on peut dans cette occasion faire éprouver au Mercure , sans craindre de le sublimer , une chaleur beaucoup plus grande que celle qu'il peut supporter quand il n'est point ainsi combiné avec l'Acide vitriolique ; ce qui indique que cet Acide a la propriété de fixer le Mercure jusqu'à un certain point.

La matiere blanche qui reste après l'évaporation du fluide , est un corrosif des plus violens , & seroit un vrai poison si on la prenoit intérieurement. Les différentes lotions dans l'eau chaude lui enlèvent une grande quantité de ses Acides , & l'adoucissent considérablement. La preuve en est , que si on fait évaporer l'eau qui a servi à laver le Turbith , il reste

après l'évaporation une matiere en forme de Sel, qui portée à la cave se résout en une liqueur qu'on appelle *Huile de Mercure*, & qui est un puissant corrosif. Plusieurs Auteurs prescrivent aussi de brûler de l'Esprit-de-vin sur le Turbith pour l'adoucir.

Si au lieu de laver la matiere blanche qui reste après l'abstraction de l'humidité, on reverseoit dessus de nouvelle huile de Vitriol; qu'on en fit l'abstraction comme la premiere fois, & qu'on réitérât cette manœuvre deux ou trois fois, à la fin il resteroit dans la cornue une matiere ayant l'apparence d'une huile, qui résiste à l'action du feu, & qui ne peut se dessécher: qualités qui lui viennent de la grande quantité de parties acides qui se sont unies au Mercure. Cette huile de Mercure est un des plus violens corrosifs. On peut en séparer le Mercure en le précipitant avec un Alkali, ou une substance métallique qui ait plus d'affinité que ce minéral avec l'Acide vitriolique: le Fer, par exemple, peut être employé à cette précipitation. Le Mercure ainsi séparé d'avec l'Acide vitriolique, n'a besoin que d'être distillé

pour reprendre la forme de Mercure coulant.

IV. PROCÉDÉ.

*Cumbiner le Mercure avec le Soufre.
Æthiops minéral.*

MESLEZ un gros de Soufre avec trois gros de Mercure coulant, en triturant le tout ensemble dans un mortier de verre avec un pilon de verre. A mesure que vous triturez, le Mercure disparaîtra, & la matiere prendra une couleur noire. Continuez la trituration, jusqu'à ce que vous n'apperceviez plus aucune parcelle de Mercure coulant. La matiere noire qui sera après cela dans le mortier, est connue en Médecine sous le nom d'*Æthiops minéral*. On peut encore faire l'*Æthiops* à chaud, de la manière suivante.

Faites fondre dans un vase de terre plat, & non vernissé, une partie de fleurs de Soufre : versez-y trois parties de Mercure, que vous y ferez tomber peu à peu en forme de pluie, en l'exprimant à travers une peau de chamois. Remuez

le mélange avec un tuyau de pipe , à mesure que le Mercure tombera ; vous verrez la matiere s'épaissir , & acquérir une couleur noire. Quand la mixtion sera faite , mettez-y le feu avec une allumette , & laissez consumer tout le Soufre qui pourra brûler de lui-même.

REMARQUES.

Le Mercure & le Soufre ont beaucoup de facilité à s'unir ensemble. La simple trituration à froid est suffisante pour cela. Le Mercure se réduit par ce moyen en atômes d'une petitesse extrême , & se combine avec le Soufre, ensorte qu'on n'en apperçoit plus aucun vestige.

Le Soufre n'est pas la seule matiere avec laquelle le Mercure peut perdre sa forme & sa fluidité par la trituration ; toutes les substances grasses qui ont une certaine consistance , comme la graisse des animaux, les baumes & résines, peuvent produire le même effet. Cette substance métallique triturée long-temps dans un mortier avec ces matieres, devient enfin invisible , & leur communique une couleur noire. Quand elle est ainsi divisée par l'interposition de particules hétérogènes, elle se nomme *Mer-*

cure éteint. Mais le Mercure ne contracte pas avec ces autres matières une union aussi intime que celle qu'il contracte avec le Soufre.

L'Æthiops qu'on prépare par la fusion, est une combinaison plus exacte & plus juste du Mercure & du Soufre ; car la quantité de Soufre que nous avons prescrite, est beaucoup plus grande que celle qui est absolument nécessaire pour lier le Mercure. Ainsi le Soufre surabondant à ce mélange se détruit par la combustion, & il ne reste que celui qui est joint avec le Mercure plus intimement ; & que l'union qu'il a contractée avec cette substance métallique, empêche de se consumer aussi facilement. L'Æthiops fait par la fusion & la combustion du Soufre, contient donc une beaucoup plus grande proportion de Mercure, que celui qui est fait par la simple trituration ; ainsi on doit l'employer pour la Médecine dans des cas différens, & en moindre dose.

Si on ne mêloit d'abord avec le Mercure que la quantité de Soufre qui est nécessaire pour le lier, il seroit difficile de faire le mélange bien exactement, parce que cette quantité est très-petite ; ainsi il

DE CHYMIE PRATIQUE. 339
est à propos d'en mettre d'abord la quantité que nous avons prescrite.

V. PROCÉDÉ.

*Sublimer en Cinnabre la combinaison
de Soufre & de Mercure.*

RÉDUISEZ en poudre l'Æthiops minéral fait à chaud. Mettez-le dans une cucurbite ; ajustez un chapiteau à la cucurbite : placez-la sur un bain de sable , & donnez d'abord le degré de chaleur qui convient pour sublimer le Soufre. Il se sublimerà une matiere noire qui s'attachera aux parois du vaisseau. Quand il ne montera plus rien à ce degré de chaleur , augmentez le feu jusqu'à faire rougir le sable & le fond de la cucurbite : alors le reste de la matiere se sublimerà sous la forme d'une masse d'un rouge brun , qui est de véritable Cinnabre.

REMARQUES.

L'Æthiops minéral n'a besoin que d'être sublimé pour être de vrai cinnabre semblable à celui qu'on retire des mines de Mercure ; mais cet Æthiops contient encore une plus grande quantité de Sou-

fre qu'il n'en doit entrer dans la combinaison du Cinnabre ; c'est pourquoi nous avons prescrit de ne donner d'abord qu'un degré de feu capable de sublimer le Soufre. Comme le Cinnabre, quoique composé de Mercure & de Soufre, est cependant beaucoup moins volatil que l'une ou l'autre de ces substances prises séparément, ce qui vient vraisemblablement de l'Acide vitriolique contenu dans le Soufre, s'il y a dans l'Æthiops du Soufre surabondant qui n'ait point contracté d'union intime avec le Mercure, il se sublime seul à ce premier degré de chaleur : il monte aussi avec lui quelques particules mercurielles, qui lui donnent la couleur noire.

Le Cinnabre ne contient qu'environ un sixieme ou un septieme de son poids de Soufre ; ainsi au lieu de se servir de l'Æthiops ordinaire pour le faire, il seroit mieux d'en composer un exprès dans la combinaison duquel on feroit entrer beaucoup moins de Soufre, parceque la trop grande quantité de Soufre empêche l'opération de réussir, & noircit le Sublimé. De quelque façon même qu'on s'y prenne, le Cinnabre paroît d'abord noir ; mais quand il est bien fait, & qu'il

DE CHYMIE PRATIQUE. 341
ne contient que ce qu'il doit avoir de Soufre, cette couleur n'est qu'extérieure. On peut l'enlever comme un enduit; l'intérieur pour lors paroîtra d'un beau rouge. Si on sublime après cela une seconde fois ce Cinnabre, il fera très-beau.

Le Cinnabre artificiel ayant les mêmes propriétés que le naturel, peut-être décomposé avec les mêmes intermédés que lui. Ainsi, si on veut en retirer le Mercure, il faut avoir recours au procédé que nous avons donné pour l'exploitation de la mine de Cinnabre.

VI. PROCÉDÉ.

Dissoudre le Mercure dans l'Acide nitreux. Divers Précipités mercuriels.

METTEZ dans un matras la quantité de Mercure que vous voudrez dissoudre : versez par-dessus autant de bon esprit de Nitre : placez le matras sur un bain de sable d'une chaleur modérée. Le Mercure se dissoudra avec les phénomènes ordinaires aux dissolutions de métaux dans cet Acide. La dissolution étant achevée, laissez refroidir la liqueur. Vous connoîtrez que l'Acide est autant chargé

de Mercure qu'il puisse l'être, si nonobstant la chaleur, il reste au fond du vaisseau un petit globule mercuriel qui ne puisse se dissoudre.

REMARQUES.

Le Mercure se dissout bien plus facilement & en plus grande quantité dans l'Acide nitreux, que dans le vitriolique; ainsi il n'est pas nécessaire dans cette occasion de faire bouillir la liqueur. Cette dissolution étant refroidie, fournit des cristaux, qui sont un Sel nitreux mercuriel.

Il faut, si on veut avoir une dissolution de Mercure claire & limpide, employer une Eau-forte exempte du mélange des Acides vitriolique & marin; car ces deux Acides ayant plus d'affinité avec le Mercure que l'Acide nitreux, le précipitent sous la forme d'une poudre blanche, quand ils sont mêlés dans la dissolution.

On se sert en Médecine du Mercure précipité ainsi en blanc de sa dissolution dans l'esprit de Nitre. On emploie pour faire ce précipité, qui est connu sous le nom de *Précipité blanc*, le Sel marin dissous dans de l'eau avec un peu de Sel

Ammoniac; & on lave à plusieurs reprises, avec de l'eau pure, le précipité qui s'est formé, lequel sans cela seroit corrosif, à cause de la grande quantité d'Acide de Sel. marin qu'il contiendrait.

La préparation connue sous le nom de *Précipité rouge*, est aussi tirée de notre dissolution de Mercure dans l'esprit de Nitre. Il faut pour la faire, enlever, soit par la distillation dans la retorte, soit par l'évaporation dans une capsule sur le bain de sable, toute l'humidité de la dissolution. Quand elle commence à être réduite en forme sèche, elle a l'apparence d'une masse blanche & pesante. Alors on la pousse au feu assez fortement pour en séparer presque tout l'Acide nitreux qui y est demeuré concentré, & qui s'élève sous la forme de vapeurs rouges. Si ces vapeurs sont retenues dans un récipient, elles se condensent en liqueur, qui est un esprit de Nitre très-fort & très-fumant.

A mesure que l'Acide nitreux est enlevé par le feu, la masse mercurielle perd la couleur blanche, pour en prendre une jaune, & enfin une très-rouge. Quand elle est entièrement devenue rouge, l'opération est achevée. La masse rouge

qui reste n'est plus que du Mercure qui ne contient que peu d'Acide, en comparaison de ce qu'il en avoit lorsqu'il étoit encore blanc ; aussi la première masse blanche est-elle un corrosif si violent, qu'on ne peut point s'en servir en Médecine ; au lieu que quand elle est devenue rouge, elle forme un très-bon escarrotique, que ceux qui sçavent s'en servir à propos, peuvent employer avec les plus grand succès, sur-tout dans les ulcères vénériens.

Cette préparation porte improprement le nom de *Précipité* ; car le Mercure n'a point été séparé de l'Acide par l'intermède d'aucune autre substance, mais par la seule évaporation de ce même Acide. Il se nomme aussi Arcane corallin.

Il est à remarquer que le Mercure acquiert, par son union avec l'Acide nitreux, un certain degré de fixité ; car le précipité rouge peut soutenir sans se volatiliser un degré de chaleur plus fort que le Mercure pur, comme nous avons vu que cela arrive au Turbith minéral.



VII. PROCÉDÉ.

Combiner le Mercure avec l'Acide du Sel marin. Sublimé corrosif.

FAITES évaporer une dissolution de Mercure dans l'Acide nitreux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poudre blanche, comme nous l'avons dit dans les remarques sur le procédé précédent. Mêlez avec cette poudre autant de Vitriol verd calciné en blancheur, & de Sel marin décrépité, que vous aurez fait entrer de Mercure dans votre dissolution. Triturez le tout exactement dans un mortier de verre. Mettez ce mélange dans un matras dont les deux tiers demeurent vuides, & dont le col soit coupé au milieu de sa hauteur, ou, ce qui revient au même, dans une fiole à médecine. Placez le matras dans un bain de sable, & entourez-le de sable jusqu'à la hauteur de la matière qu'il contient. Donnez d'abord un feu modéré, que vous augmenterez peu à peu. Il s'élèvera des vapeurs. Entretenez le feu au même degré, jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus. Bouchez alors avec un papier l'orifice

P v.

du vaisseau, & augmentez le feu jusqu'à faire rougir le fond du bain de sable. A ce degré de chaleur, il se fera à la partie supérieure des parois du vaisseau un Sublimé sous la forme de cristaux blancs & demi-transparens. Soutenez le feu au même degré, jusqu'à ce qu'il ne se sublime plus rien. Laissez refroidir le vaisseau; cassez-le, & en retirez ce qui sera sublimé : c'est le Sublimé corrosif.

REMARQUES.

Le jeu des Acides minéraux est remarquable dans cette opération. Ils s'y trouvent tous les trois neutralisés, ou liés par une bâte différente. Le vitriolique y est uni au Fer, le nitreux au Mercure, avec lequel il forme un Sel nitreux mercuriel, & le marin avec sa bâte naturelle alkalinne. Les Acides vitrioliques & nitreux qui sont unis à des substances métalliques, étant plus forts que celui du Sel marin, tendent à le séparer de sa bâte pour se combiner avec elle; mais l'Acide vitriolique étant le plus fort des deux, doit s'emparer de cette bâte tout seul, à l'exclusion de l'autre, qui resteroit uni avec le Mercure, si l'Acide marin n'avoit pas une plus grande affinité que lui

avec cette substance métallique. Cet Acide séparé d'avec sa b  se par l'Acide vitriolique , & devenu libre , doit donc s'unir avec le Mercure , & en s  parer l'Acide nitreux , auquel il ne reste plus d'autre ressource que de s'unir avec le Fer abandonn   par l'Acide vitriolique. Mais comme tous ces changemens se font    l'aide d'une chaleur assez forte , & que l'Acide nitreux n'a pas une coh  sion bien grande avec le Fer , il est emport   par l'action du feu ; & c'est lui qu'on voit s'  lever en vapeurs pendant l'op  ration. Il enleve aussi avec lui quelques parties des deux autres Acides , mais en petite quantit  . Il reste donc apr  s l'op  ration , 1^o. une combinaison de l'Acide vitriolique avec la b  se du Sel marin , c'est-  -dire , un Sel de Glauber ; 2^o. une terre martiale rouge , qui est celle qui servoit de b  se au Vitriol : ces deux substances sont confondues ensemble , & demeurent au fond du vaisseau    cause de leur fixit   ; 3^o. une combinaison de l'Acide marin avec le Mercure , qui   tant l'un & l'autre volatils , se subliment ensemble    la partie sup  rieure du vase , & forment le Sublim   corrosif.

Sion r  fl  chit attentivement sur notre

procédé, & qu'on ait bien présentes à l'esprit les affinités des différentes substances qu'on y emploie, on s'appercvra qu'il n'est pas nécessaire de se servir de toutes ces matieres, & que l'opération doit réussir, quand même on en supprimeroit plusieurs.

Premierement, on peut se passer de l'Acide nitreux, qui, comme on l'a vu, n'entre point dans la combinaison, & se dissipe en vapeurs pendant l'opération. En mêlant donc exactement ensemble du Vitriol, du Sel marin & du Mercure, on doit faire du Sublimé corrosif; car l'Acide du Vitriol dégageant celui du Sel marin, ce dernier peut se combiner avec le Mercure, & former le composé que l'on cherche.

Secondement, en employant le Mercure dissous par l'Acide nitreux, on peut se passer de Vitriol, parceque l'Acide nitreux ayant plus d'affinité avec la bâte du Sel marin que l'Acide de ce Sel, & l'Acide du Sel marin ayant plus d'affinité avec le Mercure que l'Acide nitreux, ces deux Acides doivent naturellement faire un échange de bâses auxquelles ils sont unis: le nitreux doit s'unir avec la bâte du Sel marin, & former un Nitre qua-

drangulaire ; & le marin s'unir avec le Mercure , & former avec lui le Sublimé corrosif.

Troisièmement , au lieu de Sel marin , on peut employer seulement son Acide , qui , mêlé dans la dissolution du Mercure par l'esprit de Nitre , doit en vertu de son affinité avec cette substance métallique , en séparer l'Acide nitreux , s'unir avec elle , & former un précipité blanc mercuriel , qui n'a besoin que d'être sublimé pour être la combinaison qu'on demande.

Quatrièmement , au lieu d'employer du Mercure dissous dans l'Acide nitreux , on peut se servir du Mercure dissous par l'Acide vitriolique , ou du Turbith , en le mêlant avec le Sel marin ; ces deux substances salines doivent se décomposer réciproquement , en vertu des affinités de leurs Acides , & par les mêmes raisons que le Sel marin & le Sel nitreux mercuriel se décomposent. L'Acide vitriolique quitte le Mercure auquel il est uni , pour s'unir avec la bâte du Sel marin , & l'Acide de ce Sel chassé par le vitriolique , se combine avec le Mercure , & forme par conséquent notre Sublimé corrosif. Il reste pour lors après la sublimation un Sel de Glauber.

Toutes ces différentes manieres de faire le Sublimé corrosif ne sont point absolument usitées, parcequ'elles ont toutes quelqu'inconvénient, comme d'exiger une trituration plus longue, de fournir un Sublimé moins corrosif, ou d'en produire une moindre quantité. Il faut pourtant en excepter la dernière, que feu M. Boulduc, de l'Académie des Sciences, a inventée, & dans laquelle il n'a remarqué aucun de ces inconvénients. *Voyez les Mém. de l'Acad. an. 1730.*

On pourroit encore faire du Sublimé corrosif, en mêlant simplement le Mercure avec du Sel marin sans aucun intermede. Ce qui doit paroître étonnant, attendu que les Acides ayant plus d'affinité avec les Alkalis qu'avec les substances métalliques, l'Acide marin ne devroit point quitter sa bāse qui est alkaline, pour s'unir avec le Mercure.

Il faut se ressouvenir, pour trouver l'explication de ce phénomène, que le Sel marin poussé au feu sans aucun intermede, laisse un peu échapper de son Acide. C'est cette partie de l'Acide du Sel marin qui s'unissant avec le Mercure, forme du Sublimé corrosif. De plus, comme l'affinité de l'Acide marin avec

le Mercure ne laisse point d'être forte, cela peut contribuer à faire détacher de ce Sel une plus grande quantité d'Acide, qu'il ne s'en détacheroit s'il étoit seul. Nonobstant cela, la quantité de Sublimé qu'on obtient par ce moyen n'est pas grande, & ce Sublimé n'est pas fort corrosif. On doit encore rapporter ici une autre combinaison de l'Acide marin avec le Mercure, laquelle se fait en mêlant exactement cette substance métallique par le moyen de la trituration, avec du Sel ammoniac. Le Mercure, de même que tous les autres métaux, à l'exception de l'Or, a la propriété de décomposer le Sel ammoniac, de séparer l'Alkali volatil qui lui sert de bâte, & de se combiner, à l'aide d'une très-douce chaleur, avec son Acide qui, comme on le sçait, est le même que celui du Sel marin. Cette décomposition du Sel ammoniac par les substances métalliques fait une exception complète à la première colonne de la Table des Affinités de M. Geoffroy, & est la bâte de plusieurs nouveaux médicamens trouvés par feu M. le Comte de la Garaye. (Voyez le Mémoire que j'ai donné à l'Académie des Sciences sur cette matiere. *Mém. de l'Acad. année 1752.*)

Le Sublimé corrosif est le plus violent & le plus actif de tous les poisons corrosifs. On ne s'en sert en Médecine que pour l'appliquer extérieurement. C'est un puissant escarrotique ; il mange les chairs baveuses, & nettoie les vieux ulcères ; mais il faut sçavoir l'employer à propos, & il demande à être manié par des mains habiles. On ne l'emploie pas ordinairement seul, on le mêle à la dose d'un demi-gros dans une livre d'eau de chaux. Ce mélange jaunit, & porte le nom d'*Eau phagédénique*.

Le Sublimé corrosif ne se dissout dans l'eau qu'en petite quantité. Si on mêle dans cette dissolution un Alkali fixe, le Mercure se précipite sous la forme d'une poudre rouge. Si on fait le précipité avec un Alkali volatil, il est blanc ; par l'eau de chaux, il est jaune. Ce Sel mercuriel se dissout assez bien dans l'Esprit de vin bouillant.

VIII. PROCÉDÉ.

Sublimé doux.

PRENEZ quatre parties de Sublimé corrosif : réduisez-le en poudre dans

Un mortier de verre ou de marbre : ajoutez-y peu à peu trois parties de Mercure revivifié du Cinnabre : triturez le tout exactement jusqu'à ce que le Mercure soit parfaitement éteint, & que vous n'en apperceviez plus aucun globule. La matiere en cet état sera grise. Mettez cette poudre dans des fioles à médecine, ou dans un matras dont le col n'ait pas plus de quatre à cinq pouces de hauteur, & dont les deux tiers demeurent vuides. Placez le vaisseau dans un bain de sable, & entourez-le de sable jusqu'au tiers de sa hauteur. Donnez un feu modéré d'abord, puis augmentez-le jusqu'à ce que vous apperceviez que le mélange se sublime. Soutenez-le à ce degré, jusqu'à ce qu'il ne se sublime plus rien. Cassez ensuite le vaisseau. Rejetez comme inutile un peu de terre qui sera au fond. Séparez aussi ce qui sera attaché au col du vaisseau, & ramassez avec exactitude la matiere du milieu qui sera blanche. Pulvérisez-la : faites-la sublimer une seconde fois de la même maniere que la première : séparez de même, après la sublimation, la matiere terreuse qui reste au fond du vaisseau, & ce qui s'est sublimé au col. Faites sublimer une troisième fois la ma-

tiere blanche du milieu , après l'avoir pulvérisée. La matiere blanche de ce troisieme Sublimé est le Sublimé doux , nommé aussi *Aquila alba*.

REMARQUES.

Il s'en faut bien que l'Acide du Sel marin soit entierement saoulé de Mercure dans le Sublimé corrosif ; & c'est de là que vient la qualité corrosive de ce composé salin. Mais quoique le Mercure , comme on le voit par l'exemple de cette combinaison , soit capable de se charger d'une beaucoup plus grande quantité d'Acide , que celle qui est nécessaire pour le dissoudre ; quoiqu'il se charge naturellement de cette quantité surabondante d'Acide , ce n'est pas à dire pour cela que cet Acide surabondant ne puisse se combiner avec le Mercure jusqu'au point de saturation , de maniere qu'il perde son acidité corrosive.

C'est ce qui arrive dans l'opération dont nous venons de donner la description. On mêle avec le Sublimé corrosif une nouvelle quantité de Mercure coulant ; & le nouveau Mercure se combinant avec l'Acide surabondant , ôte au Sublimé son acrimonie , & forme un

composé qui approche beaucoup plus de la nature d'un Sel neutre métallique.

La seule trituration n'est pas suffisante pour produire l'union du Mercure nouvellement ajouté avec l'Acide du Sublimé corrosif, parceque l'Acide du Sel marin ne peut pour l'ordinaire dissoudre le Mercure qu'à l'aide d'un certain degré de chaleur, & lorsqu'il est réduit en vapeurs.

Ainsi, quoiqu'après la trituration le nouveau Mercure soit devenu invisible, & paroisse combiné avec le Sublimé corrosif, il ne l'est cependant point intimement : ce n'est qu'une interposition de parties, & il n'y a point encore de vraie dissolution du Mercure nouvellement ajouté, par l'acide surabondant du Sublimé corrosif. C'est pourquoi il faut faire sublimer le mélange; & c'est dans cette sublimation que se fait véritablement l'union qu'on desire. Une seule sublimation n'est pas même suffisante; il en faut jusqu'à trois, pour ôter au Sublimé la qualité corrosive qui le rend poison. Après la troisième sublimation, le Sublimé mis sur la langue n'y fait pas une impression d'âcreté considérable, & il ne retient de sa première activité, que ce qu'il lui en

faut pour être un purgatif assez doux depuis la dose de six jusqu'à trente grains.

Si on ne mêloit avec le Sublimé corrosif qu'une quantité de Mercure moindre que celle que nous avons prescrite, tout l'Acide surabondant ne seroit point suffisamment saoulé, & le Sublimé retiendroit d'autant plus de sa vertu corrosive, qu'on auroit ajouté une moindre quantité de Mercure.

Si au contraire on en ajoutoit davantage, il y en auroit trop pour la saturation parfaite de l'Acide, & la quantité de Mercure excédente demeureroit sous sa forme naturelle de Mercure coulant. Il vaut mieux pécher par excès que par défaut dans la dose de Mercure qu'on ajoute, parceque le Sublimé corrosif n'en prend que la quantité qui lui est nécessaire pour se dulcifier.

Une partie de l'Acide du Sublimé corrosif se dissipe aussi en vapeurs pendant l'opération, & il est nécessaire de donner un espace à ces valeurs pour circuler, & une porte pour sortir, sans quoi elles briseroient les vaisseaux. C'est pour cela que nous avons prescrit de laisser un vuide dans les matras, ou fioles dans lesquelles on fait cette sublimation, & de

ne laisser à leur col que la longueur de cinq à six pouces.

La matiere qui se sublime au col du vaisseau a toujours beaucoup d'âcreté : c'est pourquoi il faut la séparer du Sublimé doux. Il reste aussi au fond du matras une matiere terreuse & rougeâtre, qui vient vraisemblablement du Vitriol dont on s'est servi pour faire le Sublimé corrosif. Il faut aussi séparer cette matiere à chaque sublimation, comme inutile.

IX. PROCÉDÉ.

Panaçée mercurielle.

REDUISEZ en poudre du Sublimé doux, & faites-le sublimer de la même maniere que les trois premières fois. Réitérez ainsi jusqu'à neuf fois. Après ces sublimations, il ne fera plus sur la langue aucune impression. Versez alors dessus un Esprit-de-vin aromatisé, & faites digerer le tout pendant huit jours. Après ce temps décantez l'Esprit-de-vin, & faites sécher ce qui reste : c'est la Panaçée mercurielle.

REMARQUES.

Le grand nombre de sublimations qu'on fait subir au Sublimé doux, l'adoucit encore à un tel point, qu'il ne fait plus aucune impression sur la langue, & qu'il n'a plus de vertu purgative.

L'Esprit-de-vin dans lequel on le fait digérer après toutes ces sublimations, est destiné à émousser encore l'âcreté de quelques particules acides, en cas qu'il en soit resté qui n'aient pas été suffisamment adoucies par les sublimations.

Comme le Mercure est le remède spécifique des maladies vénériennes, on a cherché à en faire plusieurs préparations qui fussent propres à produire différens effets. Le Sublimé doux est purgatif; & par cette raison n'est pas absolument propre à procurer la salivation, parcequ'il entraîne les humeurs par le ventre. La Panacée mercurielle, au contraire, qui n'est point purgative, peut procurer la salivation étant prise intérieurement.



SECTION TROISIEME.

*Des Opérations qui se font sur les
Demi-Métaux.*

CHAPITRE PREMIER;
DE L'ANTIMOINE.

PREMIER PROCÉDÉ.

*Séparer l'Antimoine de sa mine par
la fusion.*

METTEZ dans un creuset, dont le fond soit percé de quelques petits trous d'environ deux lignes de diamètre, la mine d'Antimoine réduite en petits morceaux gros environ comme une noisette. Faites entrer le fond du creuset ainsi disposé dans un autre creuset, & fermez avec du lut toutes les ouvertures des deux creusets.

Entourez ces vaisseaux avec des briques placées de tous côtés à la distance d'un demi-pied, & qui forment un four-

neau dont les bords s'élevent aussi haut que ceux du creuset supérieur.

Emplissez avec de la cendre le fond de ce fourneau, dans lequel est contenu le creuset inférieur, jusqu'à la hauteur de ce même creuset, & le reste du fourneau avec du charbon allumé. Excitez le feu, s'il est nécessaire, avec un soufflet, enforte que le creuset supérieur devienne rouge. Entretenez le feu à ce degré pendant environ un quart-d'heure. Après ce temps, retirez les vaisseaux du fourneau, & vous trouverez que l'Antimoine se sera rassemblé au fond du creuset inférieur, ayant passé par les trous du supérieur.

REMARQUES.

La mine d'Antimoine est une des plus fusibles; elle contient toujours beaucoup de Soufre, & ne sçaurait éprouver un degré de feu un peu fort, sans se dissiper en vapeurs. Elle n'a besoin d'aucune addition pour se fondre; car il n'est pas nécessaire dans cette occasion, que les matières terreuses & pierreuses qui y sont mêlées entrent en fusion: il suffit que la partie antimoniale se fonde; & aussitôt qu'elle est devenue fluide, elle est terminée

terminée par son poids à couler au fond du creuset. Elle se sépare ainsi d'avec les matieres hétérogènes qui restent dans le creuset supérieur, tandis qu'elle passe par les trous du fond de ce même creuset, & se rassemble dans l'inférieur.

La précaution de fermer toutes les ouvertures des creusets, est nécessaire à cause de la volatilité de ce minéral. C'est aussi pour empêcher que l'Antimoine une fois fondu ne continue d'être exposé à une chaleur vive, qu'on le fait descendre dans un vaisseau, qui n'étant environné que de cendres, ne peut éprouver que fort peu de chaleur, la cendre étant celui des intermedes solides qui en transmet le moins.

II. PROCÉDÉ.

Régule d'Antimoine ordinaire.

RÉDUISEZ en poudre de l'Antimoine crud. Mélez-le avec les trois quarts de son poids de Tartre blanc, & trois sixièmes de Salpêtre raffiné, le tout réduit en poudre. Faites rougir un grand creuset entre les charbons, puis jetez dedans une cuillerée de votre mélange,

Tom. I.

Q

& le couvrez. Il se fera une détonnation assez considérable. Quand elle sera passée, jetez dans le creuset une seconde cuillerée du mélange, & couvrez de même: il se fera une seconde détonnation. Continuez ainsi à ajouter le reste de votre mélange par cuillerées, jusqu'à ce que tout soit entré dans le creuset.

Tout le mélange ayant ainsi fulminé, augmentez le feu, en sorte que la matière se mette en fusion; puis retirez le creuset du fourneau, & versez promptement ce qu'il contient dans un cône de fer chauffé & graissé de suif. Frappez le plancher & le cône avec un marteau pour faire précipiter le Régule; & quand la matière sera figée & refroidie, retirez-la du cône en le renversant. Vous verrez qu'elle est composée de deux sortes de substances distinctes; l'une supérieure qui est une scorie saline, & l'autre inférieure qui est la partie réguline. Frappez cette masse d'un coup de marteau dans l'endroit de la jonction, & vous séparerez par ce moyen les scories d'avec le Régule, qui aura la forme d'un cône métallique, sur la base duquel vous remarquerez l'empreinte d'une étoile brillante.

REMARQUES.

L'Antimoine, quoique séparé par une première fusion d'avec les matières terreuses & pierreuses, ne doit cependant être regardé que comme une mine, à cause de la grande quantité de Soufre qu'il contient, qui minéralise la partie métallique ou le Régule. Si donc on veut avoir ce Régule pur, il est nécessaire de le séparer d'avec le Soufre qui lui est uni. Il y a plusieurs moyens pour y parvenir. Celui que nous avons proposé est un des plus prompts & des plus faciles, quoiqu'il ne soit point absolument exempt d'inconvéniens, comme nous allons voir.

Le Salpêtre qu'on fait entrer dans le mélange détonne à la faveur du Soufre de l'Antimoine, qu'il consomme, & dont il débarrasse la partie réguline: mais comme il seroit capable de consumer aussi une partie du phlogistique même qui donne la forme métallique au Régule, on ajoute du Tartre, qui contenant beaucoup de matière inflammable, en fournit suffisamment pour la détonnation du Nitré, ou plutôt est en état de restituer à la terre métallique de l'Anti-

moine, le phlogistique qui auroit pu être consumé par le Nitre.

En faisant réflexion sur ce qui se passe dans cette opération, on s'appercvra aisément qu'il doit y avoir beaucoup de perte, & qu'il s'en faut bien qu'on retire par cette méthode tout ce que l'Antimoine peut fournir de Régule; car 1^o, le Régule d'Antimoine étant une substance volatile, il doit s'en dissiper beaucoup pendant la détonnation, & une quantité d'autant plus grande, que la détonnation se faisant à plusieurs reprises, est prolongée pendant un temps considérable. Les fleurs qu'on peut ramasser en présentant des corps froids à la fumée qui s'élève dans cette opération, lesquelles peuvent se réduire en Régule par l'addition du phlogistique, sont la preuve de ce que nous venons d'avancer.

2^o. Tout le Soufre de l'Antimoine n'est pas consumé dans cette occasion par le Nitre, & l'Acide de celui qui s'est brûlé se joignant avec une partie de l'Alkali qui provient de la déflagration du Nitre & du Tartre, forme un Tartre vitriolé qui trouve suffisamment de phlogistique dans le mélange, & reforme de nouveau Soufre. Or ce Soufre, soit qu'il n'ait

point été consumé, soit qu'il se soit re-produit pendant l'opération, se combine avec l'Alkali, & forme un Foie de Soufre qui dissout une partie du Régule, lequel reste confondu avec les Scories. La preuve de cela est, que si on mêle de la limaille de fer avec ces scories, & qu'on les mette en fusion une seconde fois: on trouve au fond du creuset un culot de Régule qu'elles contenoient, & qui en a été séparé par l'intermède du Fer. Nous nous étendrons davantage là-dessus dans le procédé du Régule martial, que nous allons donner à la suite de celui-ci.

Si au lieu de fondre nos scories avec la limaille de fer, on les pulvérisoit, qu'on les fît bouillir dans de l'eau, & qu'on versât un Acide sur cette eau, la liqueur se troubleroit aussitôt, & il se formeroit un précipité sulphureux, nommé communément *Soufre doré d'Antimoine*, qui n'est autre chose que du Soufre commun uni encore avec quelques parties de Régule. Nouvelle preuve de ce que nous avons avancé sur la formation du Foie de Soufre dans notre opération.

Comme le Régule d'Antimoine n'est

point une chose bien précieuse, on ne prend pas garde ordinairement à la perte qu'on en fait dans ce procédé. Nous aurons occasion dans la suite, d'indiquer des moyens de faire ce Régule avec moins de perte.

III. PROCÉDÉ.

Régule d'Antimoine précipité par les métaux.

METTEZ une partie de petits clous de fer dans un creuset, placé au milieu des charbons ardents, dans un fourneau de fusion. Quand ce Fer sera bien rouge, & commencera à blanchir, ajoutez-y peu à peu, & à plusieurs reprises, deux parties d'Antimoine crud, réduit en poudre. L'Antimoine se fondra aussitôt, & s'unira avec le Fer. Quand l'Antimoine sera entièrement fondu, ajoutez aussi à plusieurs reprises le quart de son poids de Nitre pulvérisé : il se fera une détonnation, & tout le mélange se mettra en fusion.

Après avoir entretenu la matière en cet état pendant quelques minutes, versez-la dans un cône de fer chauffé &

graislé de suif. Frappez aux côtés du cône avec un marteau , afin que le Régule descende au fond ; & lorsqu'il sera refroidi , séparez - le des scories par un coup de marteau. Faites refondre dans un autre creuset ce premier Régule , en y ajoutant le quart de son poids d'Antimoine crud. Tenez le creuset fermé , & ne donnez que ce qu'il faut de chaleur pour fondre la matiere. Quand elle sera bien en fonte , ajoutez-y , de même que la premiere fois , à plusieurs reprises , la sixième partie de son poids de Nitre pulvérisé : un demi-quart d'heure après versez le tout comme la premiere fois.

Enfin , faites refondre encore votre Régule une troisième , & même une quatrième fois , en y ajoutant à chaque fois un peu de Nitre. Ce Nitre détonnera comme les premieres fois. Si après toutes ces fusions vous versez votre Régule dans le cône de fer , vous le trouverez très-beau : il aura une étoile bien formée : il sera couvert d'une scorie demi-transparente , & de couleur de citron. Cette scorie est extrêmement âcre & caustique.

REMARQUES.

Quoique le Régule d'Antimoine s'unisse très-facilement avec le Soufre & ne se trouve jamais dans la terre sans être combiné avec cette substance, il ne s'ensuit pas que l'affinité qu'il a avec ce minéral soit plus grande que celle qu'il a avec les autres substances métalliques, au contraire, tous les métaux, excepté l'Or, ont plus d'affinité avec le Soufre que ce demi-métal.

Il suit de-là, que tous les métaux peuvent servir d'intermède pour décomposer l'Antimoine, & séparer la partie sulfureuse d'avec la métallique. Ainsi, au lieu de se servir du Fer, comme nous l'avons prescrit, on pourroit employer du Cuivre, du Plomb, de l'Étain, ou de l'Argent, & on parviendroit à faire du Régule par leur moyen. Mais comme de toutes les substances métalliques, le Fer est celle qui a la plus grande affinité avec le Soufre, on se sert de lui dans cette occasion par préférence à toutes les autres.

Il en revient deux avantages : le premier, c'est que l'opération se fait plus vite & plus facilement ; & le second,

c'est que le régule en est plus pur, & contient une moindre quantité du métal précipitant : car c'est une regle générale, que lorsqu'on se sert d'une substance métallique pour en précipiter une autre, la substance précipitée est toujours un peu altérée par le mélange de quelques parties de la précipitante. Or plus le précipitant a d'affinité avec la matiere qui est unie à celle qu'on veut précipiter, & moins le précipité retient de ce précipitant.

Le Fer se fond assez facilement dans notre procédé, à cause de l'union qu'il contracte avec le Soufre, lequel, comme nous l'avons dit, a la propriété de rendre très-fusible ce métal, le plus refractaire de tous lorsqu'il est seul.

La scorie qu'on trouve sur le Régule de la premiere fusion, est une combinaison du Fer & de la partie sulphureuse de l'Antimoine. Cette scorie est extrêmement dure, & on a de la peine à la séparer d'avec le Régule. Le Nitre qu'on ajoute, & qui s'alkalise, s'unissant avec elle, la rend moins dure, & lui donne la propriété de s'humecter à l'air. On pourroit substituer au Nitre un Sel alkali.

Le Nitre qui s'alkalise dans l'opération ; ou le Sel alkali qu'on ajoute , procure encore un autre avantage : c'est que s'unissant avec une partie du Soufre de l'Antimoine , ils font un Foie de Soufre qui dissout le Fer , le retient , & empêche que celui qui ne s'est point encore combiné avec le Soufre pur , ne se joigne avec autant de facilité au Régule.

Enfin , le Nitre ou les Sels alkalis qu'on ajoute , servent aussi à faciliter beaucoup la fusion , à la rendre plus parfaite ; & procurent une précipitation du Régule plus complete.

La seconde fusion qu'on fait subir au Régule , est destinée à le purifier du mélange du Fer. Le nouvel Antimoine qu'on ajoute venant à se fondre avec le Régule , le Soufre que cet Antimoine contient , se joint avec les parties ferrugineuses qui sont dans ce Régule ; & ce Fer devenu plus léger par cette union , est poussé à la surface de la matiere. Il y forme une espece de scorie , dans laquelle se trouve mêlé beaucoup d'Antimoine , dont le Régule n'a pas été précipité , parcequ'il n'y a point assez de Fer pour cela dans le mélange. Le Sel qu'on ajoute y produit le même effet que dans la premiere fusion.

Mais si d'un côté on purifie par l'addition de ce nouvel Antimoine le Régule précipité par la première fusion, de la plus grande partie du Fer dont il étoit allié ; d'un autre côté on ne peut éviter que ce même Régule ne se recombine avec quelques parties sulphureuses.

C'est pour le séparer entièrement de ces parties sulphureuses, qu'on doit le faire fondre encore une fois ou deux, en y ajoutant un peu de Nitre qui les consume dans sa détonnation. Mais cela ne se peut faire sans qu'une partie du phlogistique même qui donne la forme métallique au Régule ne soit aussi consumée : d'où il arrive qu'une partie de ce Régule se réduit en chaux, qui à l'aide du Nitre alkalisé se convertit en verre ; & c'est ce verre qui mêlé dans les scories leur donne la couleur jaune qu'on y aperçoit. Cette couleur jaune peut être produite aussi par quelques parties ferrugineuses, dont il reste toujours une petite quantité combinée avec le Régule, malgré sa première dépuration par l'Antimoine.

Il est inutile de réitérer un plus grand nombre de fois les fusions du Régule, en y ajoutant du Nitre, dans le dessein

de consumer le Soufre qu'il peut encore contenir ; parcequ'après la seconde fusion , il n'en contient plus du tout , & ne retient que le phlogistique qui lui est nécessaire pour lui donner la forme métallique. On ne feroit par-là que calciner le Régule en pure perte.

On voit , par ce que nous venons de dire , qu'on n'obtient point encore par ce procédé tout le Régule qu'on peut retirer de l'Antimoine , puisque les fusions qu'on est obligé de lui faire subir avec le Nitre pour le purifier , en détruisent une partie. Nous donnerons un procédé pour tirer de l'Antimoine la plus grande quantité de Régule qu'il soit possible d'en tirer , quand nous aurons parlé de la calcination , qui est en quelque sorte la première partie du procédé.

IV. PROCÉDÉ.

Calcination de l'Antimoine.

PRENEZ un vaisseau de terre évasé qui ne soit point verni : mettez dedans deux ou trois onces d'Antimoine crud , réduit en poudre fine. Placez ce vaisseau sur un petit feu de charbon , que vous

augmenterez jusqu'à ce que vous voyiez que l'Antimoine commence à fumer doucement. Entretenez le feu à ce degré, & ne discontinuez pas pendant tout le temps que votre Antimoine sera sur le feu, de le remuer avec un tuyau de pipe. La poudre d'Antimoine qui avoit, avant d'être calcinée, une couleur brillante tirant sur le noir, deviendra terne & terreuse. Quand elle aura cette couleur, il faut augmenter le feu jusqu'à faire rougir le vaisseau, & l'entretenir à ce degré jusqu'à ce que la matiere cesse entierement de fumer.

REMARKES.

L'Antimoine est, comme nous avons dit, une espece de mine composée d'une partie métallique ou réguline, minéralisée par le Soufre.

Le but de cette calcination est de dissiper par l'action du feu la partie sulfureuse qui est la plus volatile, pour la séparer de la partie métallique. C'est, comme on voit, une véritable torréfaction : mais elle est fort difficile, & demande beaucoup d'attention, parceque l'Antimoine entre en fusion très-facilement, & qu'il est essentiel pour la réussite de

l'opération, qu'il ne fonde point, parceque quand la matiere est en fusion, le Soufre a besoin d'un degré de chaleur plus considérable pour être enlevé. Or comme le Régule d'Antimoine est lui-même très-volatil, si on lui faisoit éprouver le degré de chaleur nécessaire pour dissiper le Soufre dans le cas de fusion, une bonne partie du Régule se dissiperoit aussi avec le Soufre.

Si donc il arrivoit que pendant la calcination l'Antimoine commençât à se fondre, ce dont on s'apperçoit aisément, parce qu'il se met en grumeaux, il faudroit le retirer de dessus le feu, repulvériser les parties qui seroient grumelées; & continuer après cela la calcination à un degré de feu moins actif.

Lorsque l'Antimoine a perdu son brillant, & est devenu semblable à une matiere terreuse, il est temps d'augmenter le degré de chaleur pour achever la calcination, parceque les dernieres portions de Soufre sont toujours plus difficiles à enlever. D'ailleurs les inconvéniens dont nous venons de parler, ne sont plus à craindre, parceque comme c'est le Soufre qui donne la grande fusibilité à la partie réguline, ce qui en reste est beau-

coup moins fusible, lorsque la plus grande partie du Soufre est dissipée: & comme on ne peut dissiper le Soufre surabondant de l'Antimoine, qu'une bonne partie du phlogistique qui m  rallise son R  gule ne se dissipe en m  me temps, la matiere qui reste approche beaucoup plus de la nature d'une chaux, que d'une substance m  tallique, & participe par cons  quent de la nature des chaux m  talliques, qui ont toutes beaucoup de fixit  .

On peut faire aussi la calcination de l'Antimoine, en m  lant avec le min  ral partie   gale de charbon pulv  ris  . Le charbon n'  tant point susceptible de fusion, emp  che l'Antimoine de se grumeler, il l'emp  che aussi de perdre autant de son phlogistique m  tallisant, qu'il en perdrait sans cela: d'o   il arrive que la chaux d'Antimoine pr  par  e par ce moyen, approche davantage de la nature du R  gule, que celle qui est faite sans addition.

S'il arrivoit qu'on pouss  t le feu trop fortement dans cette calcination avec la poudre de charbon, il se feroit une esp  ce de r  duction de la chaux en r  gule, par le moyen du phlogistique qui

lui seroit fourni par le charbon ; & pour lors le Régule se dissiperoit en vapeurs , d'autant plus facilement , que cette chaux qui approche de la nature du Régule , n'a pas la même fixité que celle qui est préparée sans addition. Elle continue , par cette raison , à fumer toujours , quoiqu'elle ne contienne plus de Soufre surabondant. C'est pourquoi il ne faut pas attendre qu'elle ne fume plus pour cesser la calcination ; car on en perdrait beaucoup qui se dissiperoit en vapeurs : il suffit qu'étant médiocrement rouge , elle ne laisse plus échapper de vapeurs , qui ayent l'odeur de Soufre brûlant.

V. PROCÉDÉ.

*Réduire la chaux d'Antimoine
en Régule.*

MESLEZ la chaux d'Antimoine , que vous voudrez réduire en Régule , avec autant de savon noir. Ce mélange formera une pâte un peu liquide. Mettez peu à peu cette pâte dans un creuset que vous aurez fait rougir au milieu des charbons ardents. Laissez brûler ainsi le savon , jusqu'à ce qu'il ne s'éleve plus

de fumée huileuse. Couvrez ensuite le creuset, & augmentez le feu assés considérablement pour faire fondre la matière. Vous l'entendrez fermenter & bouillonner. Quand ce bruit sera appaisé, laissez refroidir le creuset, puis cassez-le : vous y trouverez une belle scorie, avec des cercles de différentes couleurs, & sous cette scorie un culot de Régule qui n'est pas encore bien pur, & qu'il faut purifier de la maniere suivante.

Réduisez en poudre ce premier Régule, & mêlez-le avec la moitié de son poids de chaux d'Antimoine autant de sulphurée qu'elle puisse l'être. Mettez-le dans un creuset que vous couvrirez : faites fondre le tout, en sorte que la surface de la matière fondue soit lisse & tranquille. Laissez refroidir le creuset ; cassez-le : vous y trouverez un culot de beau Régule bien pur, qui sera couvert de scories ayant l'apparence d'un verre opaque, ou espece d'émail d'une couleur grise, & moulé sur les stries fines de la surface du Régule.

REMARQUES.

La chaux d'Antimoine est de toutes

les chaux métalliques , une de celles dont la réduction se fait le plus facilement. Toute matiere qui contient du phlogistique , la seule poudre de charbon suffit pour lui faire prendre la forme de Régule , sans qu'il soit besoin de rien ajoûter qui facilite la fusion , parceque cette chaux qui n'est pas elle-même absolument réfractaire , acquiert encore beaucoup plus de fusibilité , à mesure qu'elle se combine avec le phlogistique , & qu'elle devient Régule.

Quoique toutes les matieres inflammables soient propres à faire la réduction de la chaux d'Antimoine , il y en a cependant avec lesquelles l'opération réussit mieux qu'avec les autres , & qui fournissent une plus grande quantité de Régule. Les matieres grasses , jointes avec des Sels alkalis , sont celles qui dans cette réduction , comme dans la plupart des autres , réussissent le mieux. Le flux noir , par exemple , y est très-propre ; mais M. Geoffroy , qui a beaucoup travaillé sur l'Antimoine , a reconnu par une expérience réitérée , que le savon noir y étoit encore plus propre , & qu'on retiroit par son moyen une plus grande quantité de Régule , qu'avec aucun au-

tre réductif. C'est d'un des Mémoires qu'il a donnés sur cette matiere à l'Académie des Sciences, que nous avons tiré le procédé dont nous venons de faire la description.

Le savon noir est composé d'une lessive d'Alkali fixe, comme de potasse, par exemple, & de chaux vive, qu'on unit par ébullition avec l'huile de lin, l'huile de navette, ou avec celle de chenevis, quelquefois même avec des graisses. Les matieres huileuses contenues dans ce réductif, commencent par se brûler, & se réduire en charbon dans le creuset. Quand elles sont en cet état, on ferme le creuset, & on augmente la chaleur pour faire fondre la matiere. C'est dans ce temps que se fait la réduction : le bruit & le bouillonnement qu'on entend en font l'effet.

Le Régule qu'on obtient par cette premiere fusion, n'est pas encore bien pur. Il est altéré par le mélange d'une certaine quantité de terre non métallique qui étoit contenue dans l'Antimoine, & par une portion de la terre calcaire du savon.

M. Geoffroy s'est assuré que c'étoit cette substance qui altéroit la pureté de

son Régule, en mettant ce Régule dans de l'eau : il a remarqué une ébullition fort vive autour des culots, qui a duré avec quelques-uns plus de vingt-quatre heures. En les examinant avec la loupe, il a découvert de petits trous imperceptibles à la vue simple, & par lesquels l'eau s'introduisoit pour se joindre avec la chaux détenue dans l'intérieur du Régule, & l'éteindre parcequ'elle s'étoit recalcinée pendant l'opération.

On pourroit purifier ce Régule par la simple fusion, sans aucune addition, parceque les parties de la chaux étant plus légères que celles du Régule, seroient repoussées à la surface, sur laquelle elles formeroient une espèce de scorie. Mais M. Geoffroy a remarqué, que dans ce cas jamais la surface du Régule n'est bien nette ; qu'elle est toujours salie par des scories extrêmement adhérentes, & qu'il ne s'y forme point d'étoile. De plus, il faut tenir le Régule long-temps dans un flux très-liquide, pour donner le temps aux matières hétérogènes, qui empêchent la réunion parfaite de ses parties, de prendre le dessus par leur légèreté. Or plus on tient le Régule long-temps en fonte, plus il

s'en évapore, à cause de sa volatilité, par conséquent il a fallu avoir recours à un autre moyen.

Nous avons indiqué dans le procédé celui qui a le mieux réussi à M. Geoffroy. Il consiste à refondre le Régule, en y ajoutant un peu de nouvelle chaux d'Antimoine bien dépouillée de Soufre. Cette chaux étant facilement vitrifiable par elle-même, & se combinant avec les parties terreuses qui altèrent le Régule, & qui ne peuvent se vitrifier sans addition, les scorifie, & forme avec elles le verre opaque ou l'espece d'émail qu'on trouve sur ce Régule ainsi purifié.

L'étoile qui se trouve sur la partie du Régule d'Antimoine qui étoit contigue aux scories, est une marque de sa pureté, & une preuve que l'opération a été bien faite. Cette étoile n'est autre chose qu'un arrangement particulier des parties d'Antimoine, qui ont la propriété de se disposer naturellement en facettes & en aiguilles. La fusion parfaite, tant du Régule que des scories qui le couvrent, donne la liberté aux parties de Régule de s'arranger de cette manière. Cet arrangement paroît non-seulement à la surface supérieure du culot de Régule ;

mais si on casse ce culot on apperçoit le même arrangement dans son intérieur. Il y a des pyrites rondes dont l'intérieur est aussi disposé à peu près de même, & paroît un amas de rayons qui partent d'un centre commun.

On obtient par le procédé de M. Geoffroy une quantité de Régule plus que double de celle qu'on retire par le procédé ordinaire, qui n'en fournit qu'à peu près quatre onces par livre, au lieu que celui-ci en fournit huit à dix onces.

Lorsqu'on a calciné l'Antimoine avec la poudre de charbon, ce qui reste après que tout le Soufre est dissipé, n'est pas, à proprement parler, une chaux d'Antimoine; mais une espece de Régule déjà tout fait, & qui ne diffère du Régule ordinaire, qu'en ce que ses parties sont défunies, & ne sont point rassemblées en une seule masse. La preuve en est, que si on fond cette prétendue chaux d'Antimoine, elle se réunit en Régule, sans qu'il soit besoin pour cela d'y ajouter aucune matiere inflammable propre à en faire la réduction. Il est vrai qu'on n'en retire point autant de Régule par ce moyen, que lorsqu'on ajoute un réductif; mais cela n'empêche pas que cet-

te expérience ne fasse la preuve de ce que je viens d'avancer, parcequ'on ne peut fondre le Régule d'Antimoine sans éviter d'en perdre une quantité plus ou moins grande, soit parcequ'il s'en dissipe une partie en vapeurs, soit parcequ'il y en a une partie qui perd son phlogistique dans la fusion, & qui se réduit en chaux.

VI. PROCÉDÉ.

*Calcination de l'Antimoine par le Nitre.
Foie d'Antimoine. Saffran des métaux;*

PULVERISEZ & mêlez exactement ensemble parties égales de Nitre & d'Antimoine : mettez le mélange dans un mortier de fer, & le couvrez d'une tuile qui ne le ferme pourtant point exactement. Introduisez dans le mortier un charbon ardent, que vous retirerez après avoir mis le feu à la matiere. Le mélange s'enflammera, & il se fera une grande détonnation, laquelle étant passée, & le mortier refroidi, vous le renverserez, & vous frapperez contre le fond, afin de faire tomber la matiere. Vous séparerez ensuite, par un coup de

marteau, les scories d'avec la partie luisante qui est le Foie d'Antimoine.

REMARQUES.

Le Nitre s'enflamme & détonne dans cette opération avec le Soufre de l'Antimoine : il ne reste plus que la terre métallique de ce minéral, qui ne trouvant aucune substance qui puisse lui redonner du phlogistique, ne prend point la forme de Régule ; mais étant combinée avec une grande quantité de matieres salines fondues, commence elle-même à se mettre en fusion, & forme une espece de vitrification, qui n'est pas cependant complete, parceque les matieres ne restent pas assez long-temps fondues, & se refroidissent trop vite. Cette préparation d'Antimoine est un violent émétique. On s'en sert pour faire le Vin & le Tartre émétiques : on en fait prendre aussi en substance aux chevaux.

Les matieres salines qui se trouvent après l'opération en forme de scories, ou même confondues avec le Foie d'Antimoine, sont un Nitre fixé dont une partie est combinée avec l'Acide du Soufre, & forme avec lui un Sel neutre analogue au Tartre vitriolé, & une espece de
Foie

Foie de Soufre, qui tient un peu de Régule. On pulvérise ordinairement le Foie d'Antimoine, & on le lave avec de l'eau pour dissoudre & enlever tous les Sels. Lorsqu'il est ainsi pulvérisé & lavé, il se nomme *Saffran des métaux*. Si on fondoit le Foie d'Antimoine avec quelque matiere inflammable, on le réduiroit en Régule, parce qu'il n'est autre chose qu'une chaux métallique demi-vitrifiée.

VII. PROCÉDÉ.

Autre calcination d'Antimoine par le Nitre. Antimoine diaphorétique. Matière perlée. Clissus d'Antimoine.

MESLEZ ensemble une partie d'Antimoine & trois parties de Nitre; projetez ce mélange par cuillerées dans un creuset que vous entretiendrez rouge dans un fourneau. Il se fera une détonnation à chaque projection. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez employé tout votre mélange : poussez le feu ensuite pendant deux heures : jetez votre matiere dans une terrine remplie d'eau chaude. Laissez-la tremper chaudement dans cette eau l'espace d'un jour;

Décantez après cela la liqueur : lavez dans de l'eau tiède la poudre blanche que vous trouverez au fond : réitérez la lotion jusqu'à ce que la poudre soit insipide. Faites-la sécher après cela , c'est l'Antimoine diaphorétique.

REMARQUES.

Cette opération diffère de la précédente , par la quantité de Nitre qu'on fait détonner avec l'Antimoine. Dans l'opération précédente , on ne met , comme nous avons vu , qu'une partie de Nitre sur une partie d'Antimoine ; & dans celle-ci on met trois parties de Nitre contre une de ce minéral : aussi la chaux qui en résulte est-elle bien différente de celle de l'opération précédente.

Premièrement , le Foie d'Antimoine a une couleur rougeâtre , au lieu que l'Antimoine diaphorétique est très-blanc. Secondement , le Foie d'Antimoine est comme demi-vitrifié ; l'Antimoine diaphorétique , au contraire , est sous la forme d'une poudre , dont les parties n'ont ensemble aucune liaison.

On trouve aisément la raison de ces différences , en considérant que comme le Foie d'Antimoine est le résultat d'une

calcination qui n'a été faite qu'avec une partie du Nitre , & que cette quantité n'est pas suffisante pour consumer tout le Soufre de l'Antimoine , ce qui reste après la détonnation n'est pas encore entièrement privé de phlogistique ; de-là lui vient la couleur qu'il conserve : & la facilité à se fondre , mais que lorsqu'au lieu d'une partie de Nitre , on en ajoute trois , non-seulement cette quantité est suffisante pour consumer tout le Soufre & le phlogistique de l'Antimoine , mais même elle est trop grande ; car on retrouve encore , après l'opération , du Nitre qui n'a pas été décomposé.

La chaux d'Antimoine préparée par la calcination avec trois parties de Nitre , est donc privée de tout phlogistique : c'est ce qui est cause de sa blancheur , & de ce qu'après l'opération elle n'est point demi-vitrifiée comme le Foie d'Antimoine ; car on sçait que plus les chaux métalliques sont privées de phlogistique , & moins elles sont fusibles & vitrifiables. Cette chaux d'Antimoine porte le nom d'*Antimoine diaphorétique* , ou de *Diaphorétique minéral* , parce que n'étant ni émétique , ni purgative , on croit qu'elle a la vertu de faire transpirer.

R ij

On pourroit calciner l'Antimoine avec des doses de Nitre moyennes entre celle du Foie d'Antimoine, & de l'Antimoine diaphorétique. On auroit pour résultat de ces calcinations des chaux qui auroient aussi des propriétés tant chimiques que médicinales, moyennes entre celles de ces deux préparations. Plus la dose de Nitre approcheroit de celle qu'on emploie pour le Foie d'Antimoine, plus la chaux qui en résulteroit ressembleroit à cette préparation. De même, la chaux faite avec de plus grandes doses de Nitre ressembleroit d'autant plus à l'Antimoine diaphorétique, que la dose de Nitre approcheroit davantage de celle de trois parties de Nitre sur une d'Antimoine.

Il n'est pas nécessaire d'employer l'Antimoine même pour faire le diaphorétique minéral : on peut, si on veut, lui substituer le Régule. Mais comme le Régule ne contient point de Soufre, & qu'il n'a de phlogistique que ce qu'il lui en faut pour être sous la forme métallique, il n'est pas nécessaire de mettre trois parties de Nitre sur une partie de Régule, il suffit d'en mettre partie égale.

On projette la matiere par cuillerées,

dans le creuset, afin que la détonnation se faisant à plusieurs reprises, la calcination de l'Antimoine en soit plus parfaite : c'est aussi pour enlever entierement le peu de phlogistique qui pourroit avoir échappé à l'action du Nitre, qu'on tient la matiere dans le creuset rouge, & bien échauffée pendant deux heures.

On jette ensuite le tout dans de l'eau chaude, & on l'y laisse tremper pendant dix ou douze heures, pour donner le temps à l'eau de dissoudre toutes les matieres salines qui sont mêlées avec le diaphorétique. Ces matieres salines sont quand on s'est servi de l'Antimoine crud pour faire cette préparation. 1°. un Nitre alkalisé, 2°. un Sel neutre formé de l'Acide du Soufre uni avec une partie de cet Alkali, comme cela arrive dans l'opération du Foie d'Antimoine; 3°. une portion de Nitre qui n'a pas été décomposé.

L'eau des Lotions du diaphorétique est outre cela chargée d'une portion de chaux d'Antimoine extrêmement fine & atténuée, qui demeure unie au Nitre fixé, & se tient suspendue avec lui dans la liqueur. On sépare cette matiere d'avec le Nitre fixé, en mêlant avec l'eau dans la

quelle il est dissous un Acide qui s'unit avec cet Alkali, & fait précipiter cette matière sous la forme d'une poudre blanche à laquelle on a donné le nom de *Matière perlée*. Comme on la précipite de la même manière que le Soufre doré, & qu'elle se trouve de même que lui dans l'eau avec laquelle on dissout les matières salines après la détonnation du Nitre avec l'Antimoine, quelques Chymistes lui ont donné, mais fort improprement, le nom de *Soufre fixe de l'Antimoine*.

Cette matière est une véritable chaux d'Antimoine, & ne diffère de l'Antimoine diaphorétique, que parcequ'elle est encore plus calcinée que lui. Elle l'est au point, qu'il est impossible de lui rendre la forme métallique, & de la réduire en Régule par l'addition d'une matière inflammable. On peut au contraire remétalliser l'Antimoine diaphorétique, en lui rendant du phlogistique; mais il faut observer, que de quelque manière qu'on s'y prenne, on en retire une quantité de Régule beaucoup moins grande que lorsqu'on emploie des chaux d'Antimoine faites avec une moindre quantité de Nitre.

Si on vouloit faire la réduction du Foie

d'Antimoine ou de l'Antimoine diaphorétique , il faudroit avoir grand soin de les bien laver , pour emporter tout ce qu'ils peuvent contenir de salin , parce que sans cette précaution l'Acide du Soufre que nous avons dit former un Sel neutre avec l'Alkali du nitre , se combinerait avec la matiere inflammable qu'on ajouteroit pour révivifier la chaux d'Antimoine , & reformeroit du Soufre : lequel s'unissant ensuite avec le même Alkali , produiroit un Foie de Soufre qui seroit en état de dissoudre une partie du Régule , en empêcheroit la précipitation , & diminueroit beaucoup la quantité qu'on devoit en retirer.

On prépare quelquefois , pour l'usage médicinal , de l'Antimoine diaphorétique qu'on ne lave point : il est pour lors purgatif , & se nomme *Diaphorétique minéral non lavé*.

L'Antimoine diaphorétique peut se préparer aussi dans des vaisseaux fermés , par le moyen desquels on retient les vapeurs qui s'élèvent pendant l'opération. On se sert pour cela d'une cornue tubulée , à laquelle sont ajustés plusieurs ballons à deux becs. On place la cornue dans un fourneau : on l'échauffe jusqu'à

faire rougir son fond , & on introduit par l'ouverture qui est à sa voûte , une très petite quantité du mélange propre à faire l'Antimoine diaphorétique. On bouche aussitôt l'ouverture. La détonnation se fait , & les vapeurs enfilent les récipients dans lesquels elles se condensent. On continue ainsi jusqu'à ce que tout ce qu'on a de matiere soit employé. On trouve après l'opération des fleurs blanches qui se sont sublimées au col de la cornue , & un peu de liqueur dans les récipients. Cette liqueur est acide. Elle est composée d'une partie de l'Acide nitreux que l'Acide du Soufre a dégagé de sa base , & d'un peu d'Acide du Soufre qui a été enlevé par la chaleur avant d'avoir pu se combiner avec la base du Nitre. Cette liqueur se nomme *Cliffus d'Antimoine*. On donne en général le nom de *Cliffus* à toutes celles qui sont préparées par cette méthode.

Les fleurs blanches qu'on trouve au col de la cornue sont des fleurs d'Antimoine ; c'est-à-dire , une chaux d'Antimoine qui a été enlevée par la chaleur & par l'effort de la détonnation. Ces fleurs peuvent se réduire en Régule. Ce qui reste dans la cornue est la même

chose que ce qu'on trouve dans le creuset dans lequel on a fait détonner le mélange de Nitre & d'Antimoine propre à faire l'Antimoine diaphorétique.

L'Antimoine diaphorétique, non plus que la Matière perlée, ne sont dissolubles dans aucun Acide.

VIII. PROCÉDÉ.

Vitrifier la chaux d'Antimoine.

PRENEZ la quantité qu'il vous plaira de chaux d'Antimoine faite sans addition : mettez-la dans un bon creuset, que vous placerez dans un fourneau de fusion : allumez le feu peu à peu, & laissez le creuset découvert au commencement.

Un quart-d'heure après que la matière aura rougi, couvrez le creuset, & poussez le feu fortement, pour faire fondre votre chaux. Vous vous assurerez qu'elle est bien fondue, en introduisant dans le creuset une petite verge de fer, au bout de laquelle il s'attachera une petite masse de verre, si la matière est bien en fonte. Entretenez-là en fusion pendant un quart-d'heure, ou même plus

R v.

long-temps si votre creuset est en état de le souffrir. Retirez-le après cela du fourneau, & versez promptement la matière fondue sur une pierre polie, que vous aurez eu soin de faire d'abord bien chauffer : elle se figera aussitôt en un verre jaune.

R E M A R Q U E S.

Toutes les chaux d'Antimoine poussées à la violence du feu se réduisent en verre, mais non pas avec une égale facilité. En général, plus elles ont perdu de phlogistique par la calcination, & plus leur vitrification est difficile. Cela fait aussi une différence pour la couleur du verre, qui est d'un jaune d'autant plus foncé, & approchant du rouge, que l'Antimoine a été moins calciné.

Il arrive souvent, lorsqu'on emploie une chaux d'Antimoine qui n'est pas suffisamment dépouillée de phlogistique, qu'on trouve dans le creuset un culot de Régule, qui comme plus pesant que le verre, occupe toujours le fond. C'est pour éviter cet inconvénient, & pour achever de dissiper la trop grande quantité de phlogistique qui pourroit être restée dans la chaux d'Antimoine, que

nous avons prescrit de laisser le creuset découvert pendant un certain temps au commencement de l'opération. Si malgré cette précaution, il se trouvoit encore du Régule au fond du creuset, & qu'on voulût le vitrifier, il faudroit remettre le creuset dans le fourneau, & continuer la fusion. Ce Régule se réduira enfin en verre.

Si au contraire on éprouvoit de la difficulté à faire la vitrification, à cause qu'on se seroit servi d'une chaux trop dépouillée de phlogistique, comme l'Antimoine diaphorétique, ou la matière perlée, on pourroit faciliter beaucoup la fusion, en jettant dans le creuset un peu d'Antimoine crud.

Le verre d'Antimoine est un émétique très-violent. On s'en sert, de même que du foie d'Antimoine, dans la préparation du Vin & du Tartre émétiques.

On peut le résusciter en Régule, de même que les chaux d'Antimoine, en le recombinaut avec du phlogistique. Il faut pour cela le réduire en poudre fine, le mêler exactement avec du flux noir, & le fondre dans un creuset couvert. Ce verre a, de même que le verre de Plomb, la propriété de faciliter beaucoup la vi-

trification des matieres qu'on veut sco-
rifier.

IX. PROCÉDÉ.

Kermès minéral.

CONCASSEZ grossièrement en mor-
ceaux minces la quantité qu'il vous
plaira d'Antimoine de Hongrie : mettez-
le dans une bonne caffetiere de terre :
versez dessus le double de son poids
d'eau de pluie, & le quart de son poids
de liqueur de Nitre fixé par les char-
bons bien filtrée. Faites bouillir le tout
à gros bouillons pendant deux heures :
après quoi filtrez la liqueur. Elle pren-
dra, en refroidissant, une couleur rou-
ge, deviendra trouble, & déposera une
poudre rouge sur le filtre.

Remettez votre Antimoine dans la
caffetiere. Versez dessus autant d'eau
que la première fois, & les trois quarts
de la quantité de liqueur de Nitre fixé
que vous avez mis à la première ébulli-
tion. Faites bouillir encore pendant deux
heures : puis retirez la liqueur, & la fil-
trez. Elle déposera encore un sédiment
rouge. Remettez votre Antimoine dans

la caffetiere : versez dessus la même quantité d'eau , & moitié moins de liqueur de Nitre fixé que vous en aurez mis la première fois. Faites bouillir encore cette troisième fois pendant deux heures. Filtrez la liqueur cette dernière fois comme les deux premières. Lavez avec de l'eau chaude tous ces sédimens , jusqu'à ce qu'ils soient insipides , puis les faites sécher , c'est le Kermès minéral.

REMARQUES.

Si on se ressouvient de ce que nous avons dit touchant la propriété qu'ont les Alkalis fixes de s'unir avec le Soufre , tant par la fusion que par l'ébullition , lorsqu'ils sont résous en liqueur , & de former avec lui du foie de Soufre qui a la propriété de dissoudre toutes les substances métalliques , on connoîtra bientôt la nature du Kermès.

L'Antimoine est composé de Soufre & de Régule. Si donc on fait bouillir ce minéral dans une liqueur , tenant en dissolution un Alkali fixe , tel que le Nitre fixé par les charbons , cet Alkali doit dissoudre le Soufre de l'Antimoine , former avec lui un foie de Soufre , qui dissoudra à son tour la partie réguline. Le Ker-

mès minéral fait comme nous l'avons dit, n'est donc autre chose qu'une foie de Soufre uni à une certaine quantité de Régule.

M. Geoffroy a mis cette vérité dans le dernier degré d'évidence, par l'analyse exacte qu'il a faite du Kermès minéral. Les expériences qu'il a faites sur cette matière, sont détaillées dans plusieurs Mémoires imprimés dans les Volumes de l'Académie pour les années 1734. & 1735. En combinant les Acides avec le Kermès, il a démontré 1°. l'existence du Soufre dans ce composé, puisqu'il en a séparé du Soufre brûlant qu'on ne peut méconnoître pour celui de l'Antimoine. Pour avoir ce Soufre pur, il faut employer un Acide qui non-seulement absorbe l'Alkali, mais même qui puisse dissoudre exactement la partie réguline qui resteroit unie à ce Soufre. L'Eau-régale est l'Acide qui a le mieux réussi à M. Geoffroy. 2°. Il a prouvé aussi qu'il entre un Alkali fixe dans la composition du Kermès, puisque les Acides avec lesquels il a précipité le Soufre sont devenus des Sels neutres, tels que doivent être ces mêmes Acides combinés avec un alkali fixe; c'est-à-dire, que l'Acide

vitriolique a formé un Sel de *duobus*, l'Acide nitreux un Nitre régénéré, & l'Acide marin, un Sel marin régénéré. 3°. M. Geoffroy a démontré la présence de la partie réguline de l'Antimoine dans le Kermès, en en retirant de vrai Régule d'Antimoine par la fusion avec le flux noir.

Il est nécessaire dans l'opération du Kermès, de renouveler la liqueur de temps en temps, comme nous l'avons prescrit, parceque quand elle est chargée de Kermès jusqu'à un certain point, elle n'en peut plus dissoudre davantage. Elle n'agiroit plus par conséquent sur l'Antimoine. L'expérience a appris qu'en employant les doses que nous avons indiquées, la liqueur est suffisamment chargée de Kermès après deux heures d'ébullition.

Si on filtre la liqueur qui tient le Kermès en dissolution, lorsqu'elle est encore bien chaude, & presque bouillante, elle ne laisse rien sur le filtre, & le Kermès passe avec elle : mais lorsqu'elle se refroidit elle se trouble, & laisse déposer le Kermès. Il faut donc ne la filtrer que lorsqu'elle est froide, ou si on la filtre d'abord toute bouillante, pour en

séparer quelques particules grossières d'Antimoine qui ne sont point encore réduites en Kermès, il faut la refiltrer une seconde fois pour en séparer le Kermès.

Quoique dans le procédé qu'on suit ordinairement pour faire le Kermès, il ne soit question que de trois ébullitions, ce n'est pas à dire pour cela qu'on ne pourroit plus en retirer, ou qu'on n'en retireroit qu'une petite quantité par une quatrième & par une cinquième ébullition : au contraire, on en retireroit encore d'avantage. M. Geoffroy a observé qu'à la seconde ébullition on retire plus de Kermès qu'à la première, encore plus à la troisième qu'à la seconde ; & que cela va ainsi de suite en augmentant, jusqu'à un fort grand nombre d'ébullitions qu'il n'a point déterminé. Cette augmentation d'effet vient de ce qu'en multipliant les frottemens des morceaux de l'Antimoine, il se découvre de nouvelles surfaces qui fournissent un nouveau Soufre à la liqueur alkaline ; & ce Soufre ajouté rend *l'hépar* plus actif & plus pénétrant ; ou si l'on veut, en refait de nouveau à chaque ébullition.

La liqueur alkaline étant une fois au

tant chargée de Kermès qu'elle peut l'être, celle d'agir, & n'en reforme plus de nouveau; mais il ne s'ensuit pas que sa vertu soit épuisée. Il ne faut pour la remettre en état d'agir aussi-bien, ou presqu'aussi-bien que la première fois, que la laisser refroidir, & se débarrasser du Kermès qu'elle tenoit en dissolution. C'est encore à M. Geoffroy que nous sommes redevables de cette observation singulière: il a eu assez de patience pour faire jusqu'à soixante-dix-huit ébullitions avec la même liqueur, sans y rien ajouter que de l'eau de pluie pour remplacer ce qui se dissipoit par l'évaporation, & il a toujours retiré une quantité assez considérable de Kermès à chaque ébullition, qui a même été en augmentant par la raison que nous avons dite.

L'ébullition n'est pas le seul moyen qu'on puisse employer pour faire le Kermès. M. Geoffroy est parvenu à en faire par la fusion. Il faut pour cela mêler exactement ensemble une partie de Sel alkali fixe bien dépuré, séché & réduit en poudre, avec deux parties d'Antimoine de Hongrie aussi réduit en poudre, & faire fondre le mélange. M. Geoffroy

s'est servi d'une cornue pour cette opération. Il faut, après que la masse a été fondue, la pulvériser encore chaude, qu'elle soit mise & laissée dans l'eau bouillante pendant une heure ou deux; puis filtrer la liqueur devenue saline & antimoniale, & la recevoir dans un vaisseau qui soit plein d'eau bouillante. Chaque once d'Antimoine traité ainsi, rend après trois ébullitions de la masse fondue, depuis cinq gros soixante grains jusqu'à six gros trente grains de Kermès, qui ne diffère du Kermès fait par ébullition, que parcequ'il est un peu moins doux au toucher, ayant d'ailleurs la même vertu.

Comme le foie de Soufre se fait de deux manieres, sçavoir par l'ébullition & par la fusion, & que le Kermès n'est autre chose qu'un foie de Soufre qui tient la partie réguline en dissolution, il s'ensuit qu'on doit faire le Kermès aussi bien par la fusion que par l'ébullition.

Il est nécessaire de pulvériser la masse fondue, & de la détremper dans l'eau bouillante pendant une heure ou deux, afin que l'eau puisse la dissoudre & la diviser comme il convient, pour que le Kermès soit fin & beau.

C'est aussi pour lui donner plus de finesse & de perfection, que M. Geoffroy demande que l'eau chargée de ce Kermès fait par la fusion, soit reçue lorsqu'on la filtre dans un vaisseau plein d'autre eau bouillante. Il a remarqué que lorsque la liqueur chargée de Kermès se refroidit trop vite, le Kermès qui se précipite est beaucoup moins fin. La nouvelle eau bouillante dans laquelle se mêle celle qui tient le Kermès en dissolution, l'étend, & lui fait conserver sa chaleur plus long-temps.

On voit, par ce que nous avons dit de la nature du Kermès, qu'il doit avoir beaucoup de ressemblance avec le Soufre doré d'Antimoine qu'on retire des scories du Régule d'Antimoine simple, & du Foie d'Antimoine; lequel Soufre doré n'est qu'une portion de l'Antimoine qui s'est combinée avec le Nitre alkalisé pendant l'opération.

Il y a cependant une différence dans la manière dont se précipitent ces deux composés : sçavoir, que le Kermès se précipite de lui-même par le seul refroidissement de l'eau qui le tient en dissolution; au lieu qu'on se sert d'un Acide pour précipiter le Soufre doré suspendu

dans l'eau, avec laquelle on a lessivé les scories du Régule d'Antimoine simple, ou celles du foie d'Antimoine. Cela pourroit faire soupçonner que la partie réguline est moins intimement unie au foie du Soufre du Kermès, qu'elle ne l'est à celui des scories dont on retire le Soufre doré.

X. PROCÉDÉ.

Dissoudre le Régule d'Antimoine dans les Acides minéraux.

COMPOSEZ une Eau-régale en mêlant ensemble quatre mesures d'esprit de Nitre, & une mesure d'esprit de Sel : mettez dans un matras, que vous placerez sur un bain de sable médiocrement chaud, seize fois autant de cette Eau-régale que vous aurez de Régule à dissoudre. Réduisez votre Régule en petits morceaux. Jetez ces petits morceaux successivement les uns après les autres dans le matras, observant de n'en point ajouter un nouveau avant que celui qui aura été jeté d'abord soit entièrement dissous : continuez ainsi jusqu'à ce que tout votre Régule soit dissous. A

DE CHYMIE PRATIQUE. 403
mesure que la dissolution se fera , elle
prendra une belle couleur d'or , mais qui
disparoîtra insensiblement par l'évapo-
ration des vapeurs blanches qui s'en éle-
vent continuellement.

*REMARKES.

Le Régule d'Antimoine est une des
substances métalliques qui se dissout le
plus difficilement. Ce n'est pas que la
plupart des Acides ne l'attaquent & ne
le corrodent : mais ils n'en font point
une dissolution claire & limpide ; ils
ne font en quelque sorte que le calciner,
& ce demi-métal se précipite de lui-
même sous la forme d'un magistère blanc,
à mesure qu'il est dissous. Il faut né-
cessairement , pour en faire une disso-
lution complète , employer l'Eau-ré-
gale composée comme nous l'avons dit ,
& à la dose prescrite dans le procédé ,
qui est tiré en entier des Mémoires de
M. Geoffroy sur l'Antimoine ; dont nous
avons parlé dans les articles précé-
dens.

Si au lieu de Régule , on jette dans
l'Eau-regale de petits morceaux d'Anti-
imoine crud , cet Acide attaque & dissout
à partie réguline qu'il sépare d'avec le

partie sulphureuse, à laquelle il ne touche point. Lorsque la dissolution est faite, les parties de Soufre devenues plus légères, parcequ'elles ne sont plus jointes avec la partie métallique, surnagent la liqueur. On peut les ramasser : c'est un vrai Soufre brûlant, qui ne paroît point différer du Soufre ordinaire. Cette opération est, comme on le voit, une espece de départ.

L'Acide vitriolique concentré, ou bien affoibli par l'eau, n'agit point à froid sur l'Antimoine ni sur son Régule. Cet Acide obscurcit seulement le brillant des facettes de ce dernier ; mais si on met dans une cornue une partie de Régule d'Antimoine bien pur, & par-dessus quatre parties d'huile de Vitriol blanche & concentrée, aussitôt que l'Acide est échauffé, il devient brun, il s'en élève une odeur de Soufre très-suffocante, qui augmente à mesure que le Régule est pénétré & corrodé par l'Acide.

En augmentant le feu, il s'en sépare une matiere qui paroît mucilagineuse ; & lorsque l'Acide a commencé à bouillir, le Régule se réduit en une masse saline blanche, comme cela arrive au Mercure dans l'opération du Turbith mi-

néral. Il se sublime du Souffre au col de la cornue. Enfin toute l'huile de Vitriol passe dans le récipient, & laisse dans la cornue le Régule réduit en une masse blanche tumescée & saline. Le feu étant éteint, lorsqu'on délute les vaisseaux, & qu'on sépare le récipient d'avec la cornue, il s'élève une vapeur blanche, semblable à celle de la liqueur fumante de Libavius.

La masse saline qui reste dans la cornue se trouve augmentée à peu près du double de son poids après l'opération : cette augmentation de poids vient de l'Acide qui s'est joint avec le Régule.

Cette combinaison d'Acide vitriolique & de Régule d'Antimoine, est extrêmement caustique, & ne peut par cette raison être employée intérieurement.

L'esprit de Sel le plus pur n'agit point sensiblement sur l'Antimoine ni sur son Régule; mais il se détache de l'Antimoine en morceaux, quoique lentement, quelques flocons légers & suphureux.

L'action de l'esprit de Nitre sur notre substance métallique est plus marquée ; il attaque peu à peu les lames d'Antimoine, & il s'en élève une grande quan-

tité de bulles d'air. Cet Acide, pendant la dissolution, prend une couleur verdâtre tirant sur le bleu; & si on n'en a pas mis dans le vaisseau plus qu'il n'en faut, il s'imbibe presque entièrement dans les lames d'Antimoine, les pénètre, & les écarte, selon la direction de leurs aiguilles. S'il y a trop d'Acide, c'est à-dire, s'il furnage l'Antimoine, il détruit ces lames, & les réduit en poudre blanche.

Mais si l'imbibition de l'Acide s'est faite lentement, on découvre entre ces lames gonflées, de petits cristaux salins & transparens, qui végètent à peu près à la manière des pyrites dans lesquelles on apperçoit assés souvent des petits cristaux de Vitriol, qui n'ont pas encore de figures bien déterminées. Ces petits cristaux de lames antimoniales sont entre-mêlés de parties jaunes, qui, détachées avec soin, brûlent comme le Soufre commun.

Toutes ces utiles observations touchant l'action des Acides sur l'Antimoine & son Régule, sont encore de M. Geoffroy, qui avertit de rassembler une certaine quantité de ces petits cristaux, parcequ'ils disparoissent peu de temps après qu'ils sont formés, & sont recouverts apparemment par la poudre blan-

che

che ou magistère qui se forme successivement, à mesure que l'Acide du Nitre délie & sépare les particules aiguillées de l'Antimoine.

M. Geoffroy a observé des cristaux tout semblables sur le Régule d'Antimoine substitué à l'Antimoine crud dans cette expérience, mais il faut beaucoup d'attention pour séparer ces cristaux : aussitôt que l'air les frappe, ils perdent leur transparence ; & si on laisse le Régule se réduire en magistère, jusqu'à un certain point, on ne les peut plus reconnoître.

Ainsi, pour bien observer ces cristaux, il faut casser le Régule en morceaux. Mettre ces morceaux dans une capsule de verre, & verser de l'esprit de Nitre jusqu'à la moitié de leur hauteur, en sorte qu'ils n'y soient point noyés. Cet Acide les pénètre, les exfolie en écailles blanches ; & c'est sur la surface de ces écailles que les cristaux se forment d'un blanc mat. Ces cristaux, végètent, & croissent en forme de choux-fleurs dans l'espace de deux ou trois jours : c'est alors qu'il faut les retirer, pour qu'ils ne soient pas confondus dans le magistère blanc qui continue de se former,

& qui ne permettroit plus de les distinguer.

Si on vouloit dissoudre la partie réguline de l'Antimoine dans une Eau-régale qui ne fût point proportionnée & dosée comme il est prescrit dans le procédé, elle ne feroit, comme les autres Acides, que calciner le Régule d'Antimoine, qui se précipiteroit sous la forme d'un magistère blanc à mesure qu'il seroit dissous, & il n'en resteroit aucune partie unie au dissolvant. La preuve en est, que si on verse une liqueur alkaline jusqu'au point de saturation sur cette Eau-régale qui a laissé ainsi précipiter l'Antimoine, il ne se forme aucun nouveau précipité,

XI. P R O C É D É.

Combiner le Régule d'Antimoine avec l'Acide du Sel marin. Beurre d'Antimoine. Cinnabre d'Antimoine.

PULVERISEZ & mêlez exactement ensemble six parties de Régule d'Antimoine, & seize parties de sublimé corrosif. Mettez ce mélange dans une corne de verre à col large & court, de

laquelle la moitié au moins demeure vide. Placez-la dans un fourneau de réverbère, & après y avoir adapté un récipient, & luté les jointures, faites d'abord un très-petit feu pour l'échauffer lentement. Augmentez-le ensuite par degrés, jusqu'à ce que vous voyez sortir de la cornue une liqueur qui s'épaissira à mesure qu'elle se refroidira. Soutenez le feu à ce degré, tant que vous verrez paroître cette matiere.

Quand il ne sortira plus rien à ce degré de feu, délutez vos vaisseaux, retirez le récipient, & substituez-en un autre rempli d'eau à sa place. Augmentez alors le feu par degrés jusqu'à faire rougir la cornue. Il coulera du Mercure dans l'eau, lequel vous sécherez, & garderez pour vous en servir au besoin : il est très-pur.

R É M A R Q U E S.

Nous avons vu, dans les remarques sur le précédent procédé, que l'Acide marin pur, & sous la forme d'une liqueur ne peut dissoudre la partie réguline de l'Antimoine. Dans celui-ci, ce même Acide combiné avec le mercure, & présenté sous la forme sèche au Régule d'Antimoine, quitte le Mercure au

quel il étoit uni, pour se joindre à ce même Régule, avec lequel il a plus d'affinité. Cette opération est encore une preuve de ce que nous avons dit au sujet du Mercure, que plusieurs substances métalliques qui ne se laissent point dissoudre par certains Acides, lorsqu'ils sont en liqueur, peuvent être dissous par ces mêmes Acides concentrés au dernier point, comme ils le sont, quand ils se trouvent combinés avec quelque autre substance sous la forme sèche, & qu'on les en sépare par l'action du feu. L'état de vapeurs dans lequel ils sont réduits dans cette occasion, favorise encore leur action.

L'Acide marin combiné avec la partie réguline de l'Antimoine, ne forme point un composé dur & solide, mais une espèce de substance molle qui se fond à une chaleur très-douce, & se fige aussi au moindre froid, à peu près comme le beurre : c'est de cette propriété qu'elle a tiré son nom.

Peu de temps après qu'on a fait le mélange du Régule & du Sublimé corrosif, la matière s'échauffe quelquefois considérablement : cela vient de ce que l'Acide marin commence à agir sur la par-

DE CHYMIE PRATIQUE. 413
tie réguline, & à quitter son Mercure.

Le Beurre d'Antimoine s'éleve à une chaleur très-moderée, parceque l'Acide du Sel marin a la propriété de volatiliser & d'enlever avec lui les substances métalliques avec lesquelles il est combiné : c'est pourquoi il ne faut, dans le commencement de l'opération, qu'une chaleur très-douce.

Il est essentiel de se servir d'une cornue dont le col soit large & court, parceque le Beurre d'Antimoine venant à s'y figer, & s'y accumulant, pourroit le boucher entierement, & occasionner la rupture des vaisseaux. On retire par cette opération huit parties & trois quarts de beau Beurre d'Antimoine, dix parties de Mercure coulant, & il reste dans la cornue une partie & demie d'une matiere noire, blanche & rouge raréfiée. C'est vraisemblablement la partie du Régule d'Antimoine la plus terreuse & la plus impure.

Il est de la dernière conséquence, lorsqu'on fait cette opération, d'éviter avec un soin extrême les vapeurs qui sortent des vaisseaux, parcequ'elles sont extrêmement nuisibles, & peuvent occasionner des maladies mortelles. Le Beurre

d'Antimoine est un corrosif & un caustique très-violent.

On change de récipient lorsqu'on ne voit plus sortir de Beurre, pour recevoir le Mercure, qui étant débarrassé de l'Acide qui lui donnoit la forme saline, paroît sous sa forme naturelle de Mercure coulant : mais il exige, pour être enlevé par la distillation, un degré de chaleur beaucoup plus fort que le Beurre d'Antimoine.

Si au lieu de Régule d'Antimoine, on mêloit avec le Sublimé corrosif de l'Antimoine crud, on retireroit également un Beurre d'Antimoine : mais au lieu d'avoir du Mercure coulant après ce Beurre, on auroit du Cinnabre qui seroit sublimé au col & à la voûte de la cornue.

On voit aisément la raison de cette différence : c'est que dans le cas où on se sert du Régule, le Mercure abandonné par son Acide, ne trouve aucune autre substance avec laquelle il puisse se combiner, & sort par cette raison en Mercure coulant. Mais quand au lieu de Régule on emploie l'Antimoine même, comme sa partie réguline ne peut se combiner avec l'Acide sans quitter son Soufre, ce Soufre devenu libre, se com-

DE CHYMIE PRATIQUE. 415
bine avec le Mercure qui l'est aussi, &
forme avec lui du Cinnabre qu'on a
nommé, à cause de son origine, *Cinna-*
bre d'Antimoine.

Lorsqu'on veut faire en même temps
le Beurre & le Cinnabre d'Antimoine,
il faut mettre six parties d'Antimoine sur
huit de Sublimé corrosif, & avoir atten-
tion quand le Beurre passe, d'échauffer
le col de la cornue, en approchant quel-
ques charbons ardens, avec les précau-
tions nécessaires pour ne le point casser.
Cette chaleur fait fondre & couler dans
le récipient le Beurre, qui sans cela, at-
tendu qu'il est plus épais & qu'il a beau-
coup plus de consistance que celui qu'on
fait avec le Régule, s'amasseroit dans le
col de la cornue, le boucheroit entiere-
ment, & feroit crever le vaisseau.

Il faut plus de précaution pour avoir
d'un beau blanc le Beurre d'Antimoine
qui se tire de l'Antimoine crud, qu'il
n'en faut pour l'autre : car si on fait trop
grand feu pendant la distillation, ou
qu'on laisse trop long-temps le récipient
au col de la cornue, il sort sur la fin des
vapeurs rouges sulphureuses qui sont les
avant-coureurs de la sublimation du Cin-
nabre, lesquelles se mêlent avec le Beur-

re, & lui donnent une couleur brune.

Il faut, pour lui rendre sa beauté, le mettre dans une cornue, & le faire distiller de nouveau à petit feu de sable, pour le rectifier. Le Beurre d'Antimoine devient plus fluide par cette rectification; on peut même, en le redistillant une seconde fois, lui donner la ténuité & la fluidité d'une huile.

On trouve dans le récipient, après l'opération, trois parties & trois quarts de Beurre d'Antimoine, & quelques petits cristaux collés en forme de ramifications contre les parois de ce vaisseau.

Lorsqu'on casse la cornue, il s'en exhale une odeur de Soufre, & on y trouve sept parties de Cinnabre d'Antimoine, duquel la plus grande partie est ordinairement en morceaux compacts, pesans, lisses, luisans, noirâtres dans le gros de la masse, rouges en des endroits; une autre partie en aiguilles brillantes, & le reste en poudre.

Lorsque tout le Beurre d'Antimoine est sorti, & qu'on commence à voir les vapeurs rouges qui annoncent la prochaine sublimation du Cinnabre, il faut retirer le récipient qui contient ce Beurre, de peur que la couleur n'en soit gâtée

par ces vapeurs sulphureuses. On lui substitue ordinairement un autre récipient, qu'il n'est pas nécessaire de lutter, & dans lequel on trouve quelquefois, quand l'opération est achevée, une petite quantité de Mercure coulant.

Il reste au fond de la cornue une masse fixe, brillante, cristalline, noire, qu'on peut réduire en Régule par la méthode ordinaire.

On peut aussi retirer des Beurres d'Antimoine du mélange de l'Antimoine & de toutes les autres préparations de Mercure dans lesquelles entre l'Acide du Sel marin, telles que le Sublimé doux, la Panacée mercurielle, & le Précipité blanc: mais comme aucune de ces combinaisons ne contient cet Acide en aussi grande proportion que le Sublimé corrosif, le Beurre qu'on en retire est bien moins caustique & bien moins brûlant que celui qu'on retire du mélange de l'Antimoine, ou de son Régule avec le Sublimé corrosif.

Le précipité d'Argent fait par l'Acide du Sel marin, & propre à être fondu en lune cornée, mêlé avec le Régule d'Antimoine en poudre, fournit aussi un Beurre d'Antimoine.

Si on veut le faire par ce moyen, il faut mêler ensemble une partie de Régule d'Antimoine en poudre sur deux parties de ce précipité : mettre ce mélange dans une cornue de verre dont la moitié demeure vuide : la placer dans un fourneau : y adapter un récipient : donner d'abord un petit feu qui fera sortir une liqueur claire : augmenter ensuite le feu par degrés. Il viendra des vapeurs blanches qui se condenseront en un Beurre liquide, & il se fera pendant ce temps une légère ébullition dans le récipient, qui occasionnera un peu de chaleur. Continuez le feu jusqu'à ce qu'il ne sorte plus rien ; puis laissez refroidir les vaisseaux, & les déluttez.

On trouvera dans le récipient une huile ou Beurre d'Antimoine en partie liquide & en partie congelée, tirant un peu sur le jaune, pesant un huitieme de plus que ce qu'on a mis de Régule d'Antimoine.

Les parois intérieurs de la cornue seront tapissés de petites fleurs blanches brillantes, argentines, d'une saveur acide ; & il se trouvera au fond de la cornue une masse dure, compacte, pesante, difficile à casser, se réduisant néanmoins en

poudre, de couleur extérieurement grise, blanche & bleuâtre, intérieurement noire, & brillante à peu près comme le Régule d'Antimoine, d'un goût salé dans sa superficie, pesant environ un seizieme de moins que le précipité d'Argent qu'on aura employé dans l'opération.

Cette expérience démontre que l'Acide du Sel marin a une plus grande affinité avec le Regule d'Antimoine qu'avec l'Argent.

Le Beurre d'Antimoine fait par cette méthode, est un peu moins caustique que celui qui est fait avec le Sublimé corrosif. On le nomme, *Beurre d'Antimoine lunaire*.

L'effervescence qui se fait dans le récipient est remarquable. Apparemment l'Acide du Sel marin réduit en vapeurs lorsqu'il sort de la cornue, n'est point encore parfaitement combiné avec la partie réguline de l'Antimoine, qu'il enlève cependant avec lui, & la combinaison acheve de se faire dans le récipient : ce qui donne lieu à l'effervescence qu'on remarque.

Les petites fleurs blanches & argentines, qu'on trouve aux parois de la cornue, sont des fleurs de Régule d'Anti-

moine qui se sont sublimées à la fin de la distillation.

La masse compacte qui est au fond de la cornue, n'est autre chose que l'Argent séparé de son Acide, & uni avec une portion du Régule d'Antimoine. Les couleurs de sa surface & le goût salé viennent d'un reste d'Acide marin. Cet Argent devient aigre & cassant, par l'union qu'il a contractée avec une partie du Régule d'Antimoine.

Il est facile de le purifier ensuite, & de lui rendre sa ductilité, en le séparant du Régule d'Antimoine. Il y a plusieurs moyens pour cela. Un des plus prompts, est de fondre cet argent avec du Nitre, qui brûle & réduit en chaux le demi-métal qui altere cet Argent.

XII. PROCÉDE.

Décomposer le Beurre d'Antimoine par l'interméde de l'eau seule. Poudre d'Algaroth, ou Mercure de vie. Esprit de vitriol philosophique.

FAITES fondre à une douce chaleur la quantité qu'il vous plaira de Beurre d'Antimoine. Versez-le, lorsqu'il sera

fondue, dans une grande quantité d'eau tiède. Cette eau se troublera aussitôt, deviendra blanche, & laissera précipiter beaucoup de poudre blanche. Décantez l'eau lorsque tout le précipité sera formé : versez dessus de nouvelle eau tiède ; édulcorez-la à plusieurs lotions, & la faites sécher : c'est la poudre d'Algaroth.

REMARQUES.

Nous avons vu dans les procédés précédens, que l'Acide marin ne dissolvoit point la partie réguline de l'Antimoine, à moins qu'il ne fût extrêmement concentré, & tel qu'il ne le peut être quand il est sous la forme d'une liqueur. L'expérience dont nous venons de rendre compte, est encore une nouvelle preuve de ce fait. Tant que l'Acide marin est aussi déphlegmé qu'il l'est dans le Sublimé corrosif & dans le Beurre d'Antimoine, il peut rester uni avec la partie réguline de l'Antimoine ; mais si on vient à dissoudre dans l'eau cette combinaison, aussitôt que l'Acide est devenu plus foible par l'interposition des parties de l'eau, il n'est plus en état de rester uni avec le demi-métal qu'il tenoit en dis-

solution: il l'abandonne, & le laisse précipiter sous la forme d'une poudre blanche.

La Poudre d'Algaroth n'est donc autre chose que la partie réguline de l'Antimoine, atténuée & divisée par l'union qu'elle avoit contractée avec l'Acide du Sel marin, & séparée ensuite d'avec cet Acide par l'interméde de l'eau seule. La preuve en est, que cette poudre ne conserve aucune des propriétés du Beurre d'Antimoine: elle n'a plus la même fusibilité, ni la même volatilité: elle est capable de soutenir un degré de feu très-fort sans se volatiliser, & sans entrer en fusion: on peut la réduire en Régule: elle n'a pas non plus la même causticité & n'est plus qu'un émétique, qui à la vérité, est extrêmement violent, & qui à cause de cela n'est point employé par les Médecins prudents.

Une autre preuve de la séparation de l'Acide marin d'avec le Régule d'Antimoine, après la précipitation de la Poudre d'Algaroth, c'est que l'eau dans laquelle s'est fait cette précipitation, est devenue acide, & est une espèce d'Esprit de Sel foible. Si on la fait évaporer, & qu'on la concentre par la distillation,

On peut en faire une liqueur acide très-forte. On a donné à cet Acide le nom très-impropre d'*Esprit de Vitriol philosophique*, puisque c'est plutôt de l'Esprit de Sel.

La poudre d'Algaroth, qui est faite avec le Beurre d'Antimoine tiré du Régule, est plus blanche que celle que l'on fait avec le Beurre d'Antimoine tiré de l'Antimoine crud; apparemment à cause que ce dernier retient toujours quelques parties sulphureuses.

Le Beurre d'Antimoine exposé à l'air; en attire l'humidité, & se résout en partie en liqueur; mais à mesure que la liqueur se forme, elle dépose une matiere blanche qui est une vraie Poudre d'Algaroth. Ce fait est encore très-conforme à ce que nous avons dit sur la décomposition du Beurre d'Antimoine par l'addition de l'eau. Ce Beurre attire l'humidité de l'air, parceque l'Acide qu'il contient est extrêmement concentré, & cette humidité produit le même effet que de l'eau qu'on auroit ajoutée exprès.



XIII. PROCÉDÉ.

*Bézoard minéral. Esprit de Nitre
Bézoardique.*

FAITES fondre du Beurre d'Antimoine sur les cendres chaudes, & le versez dans une fiole, ou dans un matras. Jetez dessus peu à peu de bon Esprit de Nitre, jusqu'à ce que la matiere soit entierement dissoute. Il faut ordinairement autant d'Esprit de Nitre que de Beurre d'Antimoine. Il s'élèvera pendant la dissolution des vapeurs qu'on doit éviter. Versez votre dissolution qui sera claire & rougeâtre, dans une cucurbite de verre, ou dans une terrine de grais, & la faites évaporer jusqu'à siccité, sur un bain de sable d'une chaleur modérée. Il vous restera une masse blanche pesante un quart de moins que ce que vous aurez employé tant en Beurre qu'en Esprit de Nitre. Laissez-la refroidir, & reversez dessus autant d'Esprit de Nitre que vous en aurez employé la première fois. Remettez le vaisseau sur le bain de sable, pour faire évaporer l'humidité comme la première fois. Vous au-

rez une masse blanche qui n'aura ni augmenté ni diminué. Versez dessus une troisieme fois une quantité d'Esprit de Nitre égale à la premiere. Faites évaporer encore l'humidité jusqu'à siccité; puis augmentez le feu, & faites calciner la matiere pendant une demi-heure. Il vous restera après ce temps une matiere sèche, friable, légère, blanche, d'une saveur acide, agréable, qui se réduira en poudre grossiere, qu'il faut garder dans une fiole bien bouchée. C'est le Bézoard minéral: il n'est ni caustique ni émétique, & n'a qu'une vertu sudorifique. On l'a nommé *Bézoard minéral*, parcequ'on a cru qu'il avoit, de même que le Bézoard animal, la propriété de résister au venin.

REMARQUES.

Il n'est pas étonnant que l'Acide nitreux versé sur le Beurre d'Antimoine, le dissolve, & s'unisse avec lui; car il forme, avec l'Acide marin qui fait partie de cette combinaison, une Eau-régale qui, comme on sçait, est le vrai dissolvant de la partie réguline de l'Antimoine; mais il y a dans cette dissolution & dans les changemens, qu'elle opere, des choses

fort remarquables & très-dignes d'attention.

L'union de l'Acide Nitreux au Beurre d'Antimoine, fait perdre à ce composé, 1°. la propriété qu'il a de s'élever à une très-douce chaleur, & le rend beaucoup plus fixe : car on parvient à le dessécher en lui enlevant toute son humidité ; ce qu'on ne peut faire à l'égard du Beurre d'Antimoine pur, qui lorsqu'on lui fait éprouver un certain degré de chaleur, au lieu de laisser évaporer son humidité & de demeurer sec, s'élève lui-même tout entier, sans qu'il paroisse qu'on en ait rien séparé.

2°. Le Beurre d'Antimoine, qui avant d'avoir été combiné avec l'Acide nitreux, est un caustique & un corrosif très-violent, devient après cette union si doux, que non-seulement il peut être pris intérieurement sans danger, mais qu'à peine même a-t-il une action sensible.

On trouvera une explication raisonnable de ces phénomènes, en considérant, 1°. que l'Acide nitreux combiné avec les substances métalliques, ne leur donne point la même volatilité que l'Acide marin. De-là il s'ensuit que si à une combinaison d'une substance métallique

avec l'Acide marin, on ajoute l'Acide nitreux, le nouveau composé qui en résultera aura moins de volatilité, & pourra par conséquent, sans s'élever en vapeurs, soutenir un degré de chaleur capable de lui enlever une partie de son Acide. C'est ce qui arrive à notre Beurre d'Antimoine, après qu'on y a mêlé l'Esprit de Nitre: en remarquant, 2^o. que l'Acide nitreux ne peut se combiner avec la partie réguline du Beurre d'Antimoine, qu'il ne diminue l'adhérence de l'Acide marin avec cette partie réguline; d'où il suit que la combinaison de l'Acide nitreux facilite encore la séparation de l'Acide marin d'avec le Régule. Or à mesure que l'Acide marin quitte la partie réguline, elle devient plus fixe, & par conséquent plus propre à supporter le degré de chaleur convenable pour lui enlever tout ce qu'elle a d'Acide, non-seulement marin, mais même nitreux. Il n'est donc pas étonnant qu'après qu'on a desséché ce qui reste d'Antimoine combiné avec l'Acide nitreux, ce même résidu n'ait plus la vertu corrosive qu'il ne tient que des Acides dont il est armé. C'est pour le dépouiller plus parfaitement d'Acide, qu'on prescrit après la

troisième dessiccation , d'augmenter le feu, & de calciner le résidu du Beurre d'Antimoine encore pendant une grande demi-heure.

La preuve que l'Acide marin se sépare de la partie réguline du Beurre d'Antimoine dans les dessiccations qu'on fait pour le réduire en Bézoard ; c'est que si on fait ces dessiccations dans des vaisseaux fermés, la liqueur qu'on en retire est une véritable Eau-régale , qu'on a nommée *Esprit de Nitre bézoardique*.

Il reste encore à sçavoir pourquoi le Bézoard minéral, quoique privé d'Acide, n'est point émétique, tandis que la Poudre d'Algaroth qui est aussi la partie réguline du Beurre d'Antimoine privée d'Acide, est un émétique si fort, & même redoutable par un reste de causticité.

Pour trouver la raison de cette différence, il est bon de remarquer, que quoique nous disions que le Bézoard minéral & la Poudre d'Algaroth ne contiennent plus d'Acide, cela ne doit point être pris à la lettre : au contraire, il y a lieu de croire qu'il reste à l'un & à l'autre une certaine quantité d'Acide, mais qui est peu considérable en comparaison de celle dont on les avoit d'abord char-

gès. Cela posé, il ne sera pas difficile de trouver une différence dans ces deux préparations d'Antimoine. La Poudre d'Algaroth n'a été privée de son Acide, que par l'addition de l'eau seule, qui n'a fait que se charger de tout ce qu'elle a pu emporter d'Acide, sans rien changer à la disposition de celui qui est resté combiné avec la partie réguline. Or comme l'Acide marin n'est point intimement uni avec la partie réguline dans le Beurre d'Antimoine; qu'il y conserve encore une partie de ses propriétés, comme d'attirer l'humidité de l'air, de manifester son acidité, &c. que c'est même de-là que dépend la qualité corrosive de cette composition, le peu d'Acide qui reste avec la Poudre d'Algaroth, doit conserver cette qualité: & c'est de-là d'où vient la vertu de cette Poudre qui conserve un peu de la qualité corrosive qu'avoit le Beurre d'Antimoine.

Il n'en est pas de même du reste d'Acide qui peut demeurer uni avec le Bézoard minéral après sa préparation. Cette composition a éprouvé l'action du feu, non-seulement pour la dessiccation, mais même pour être calcinée comme nous l'avons vu, Or le feu est capable de pro-

duire de grands changemens dans le tissu des corps. Il doit avoir enlevé au Bézoard tout l'Acide qui ne lui étoit point uni intimement ; & celui qu'il n'a pu enlever à cause qu'il tenoit trop fort , il a dû l'unir davantage , & le combiner plus étroitement avec la terre métallique : car nous voyons que le feu facilite beaucoup l'action des dissolvans sur les matieres auxquelles ils s'unissent.

A l'égard de l'éméticité proprement dite de la Poudre d'Algaroth , comme elle ne dépend point de l'union d'aucun Acide avec cette Poudre , puisque nous voyons que les préparations d'Antimoine les plus émétiques , telles que le Régule , le Foie & le Verre , ne contiennent point d'Acide , il faut en trouver une cause différente de celle de la qualité corrosive. On la trouvera aisément , en faisant attention à la différente maniere dont l'Acide marin seul & l'Eau-régale agissent sur la partie réguline de l'Antimoine.

L'Acide marin seul ne dissout qu'avec peine le Régule d'Antimoine , & n'en fait point une dissolution intime , comme il est facile d'en être convaincu par tout ce que nous avons dit à ce sujet : au lieu

que l'Acide marin joint à l'Acide nitreux, & formant une Eau-régale, commé cela arrive lorsqu'on prépare le Bézoard, dissout intimement & radicalement la partie réguline de l'Antimoine. Or il est certain, que plus les Acides agissent efficacement sur les substances métalliques, plus ils leur enlèvent de leur phlogistique; & on doit se ressouvenir que les préparations antimoniales ont d'autant moins d'éméticiré, qu'elles contiennent moins de phlogistique, & qu'elles s'éloignent davantage de la nature de Régule, pour se rapprocher de celle de l'Antimoine diaphorétique: par conséquent on voit comment le Bézoard minéral, qui est une espece de chaux antimoniale, laquelle a été privée du phlogistique, par la dissolution intime qu'en ont fait les Acides de l'Eau-régale, peut n'être point émétique, tandis que la Poudre d'Algaroth qui est un vrai Régule d'Antimoine, qui n'a été, pour ainsi dire, qu'effleuré par l'Acide marin, & qui contient encore beaucoup de phlogistique, est un émétique très-violent.



XIV. PROCÉDÉ

Fleurs d'Antimoine.

PRENEZ un pot de terre non vernissé, qui ait une ouverture latérale, laquelle puisse se fermer avec un bouchon. Placez ce pot dans un fourneau dont il remplisse la cavité le plus exactement qu'il sera possible, & fermez avec du lut l'espace qui sera resté entre ce pot & le fourneau. Placez sur ce pot trois aludels surmontés d'un chapiteau aveugle. Allumez du feu dans le fourneau, sous le pot.

Lorsque le fond du pot sera bien rouge, jetez dedans par le trou une petite cuillerée d'Antimoine en poudre. Remuez en même temps avec une espatule de fer un peu courbée, en sorte qu'elle puisse étendre la matière au fond du pot. Bouchez ensuite le trou. Les Fleurs monteront, & s'attacheront aux parois des aludels. Entretenez le feu en sorte que le fond du pot demeure toujours rouge; & quand il ne se sublimera plus rien, remettez-y une même quantité d'Antimoine, & opérez comme la première fois. Continuez

cinuez ainsi à faire sublimer l'Antimoine ; jusqu'à ce que vous en ayez réduit en Fleurs la quantité qu'il vous plaira. Laissez alors éteindre le feu : & quand les vaisseaux seront refroidis , déluttez - les. Vous trouverez autour des aludels & du chapiteau des Fleurs attachées, que vous ramasserez avec une plume.

REMARQUES.

L'Antimoine est un minéral volatil , qui peut être réduit en Fleurs ; mais cela ne peut se faire sans occasionner un dérangement notable dans ses parties. La partie réguline & la sulphureuse ne sont plus unies aussi intimement & suivant la même proportion , dans les Fleurs d'Antimoine que dans l'Antimoine même ; aussi ces Fleurs ont-elles une grande vertu émétique , que n'a pas l'Antimoine. Elles sont diversement colorées ; ce qui vient apparemment de ce qu'elles contiennent plus ou moins de Soufre.

On met l'un sur l'autre trois ou quatre aludels tant pour présenter aux Fleurs une plus grande surface à laquelle elles puissent s'attacher , que pour leur donner un espace suffisant , faute de quoi elles pourroient casser les vaisseaux.

Si l'on introduit la tuyere d'un soufflet dans le pot qui contient l'Antimoine & qu'on souffle dessus, la sublimation des Fleurs se fait beaucoup plus promptement. Cette règle est générale pour toutes les matieres qu'on fait sublimer & évaporer, par les raisons que nous en avons données ailleurs.

Il est bon qu'il n'y ait point de jour entre le fourneau & le pot qui contient l'Antimoine, pour empêcher que la chaleur ne se communique aux aludels, auxquels les Fleurs s'attachent mieux lorsqu'ils sont froids.

Il reste au fond du pot après l'opération, une portion d'Antimoine demicalcinée, qui étant pulvérisée & achevée de calciner jusqu'à ce qu'elle ne fume plus, peut servir à faire le Verre d'Antimoine.

XV. PROCÉDÉ.

Réduire le Régule d'Antimoine en Fleurs.

PULVERISEZ le Régule d'Antimoine que vous voudrez réduire en Fleurs : mettez cette poudre dans un pot de terre non verni : adaptez-y, trois ou quatre

Doigts au-dessus de la poudre, un petit couvercle de la même terre percé dans son milieu d'un petit trou, qui puisse entrer facilement dans le pot, & en sortir quand on voudra : couvrez le haut du pot de son couvercle ordinaire : placez ce pot dans un fourneau, dans lequel vous entretiendrez un feu convenable pour faire rougir le fond du pot & fondre le Régule. Quand il aura été ainsi fondu environ pendant une heure, laissez éteindre le feu, & refroidir le tout. Levez alors les deux couvercles. Vous trouverez attaché à la superficie du Régule qui sera en masse au fond du pot, des Fleurs blanches ressemblantes à de la neige, & entre-mêlées de belles aiguilles brillantes & argentines. Détachez-le : il y en aura environ un soixante-deuxième de la masse de Régule que vous aurez employée.

Remettez les couvercles dans le pot, & procédez encore de la même manière : vous trouverez, lorsque les vaisseaux seront refroidis, la moitié plus de Fleurs cette seconde fois que la première.

Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez réduit en Fleurs tout votre Régule : ce qui exigera un assez grand nom-

bre de sublimations, qui vous donneront à mesure que vous avancerez, toujours une plus grande quantité de Fleurs, proportion gardée cependant avec la quantité de Régule qui restera dans le pot.

REMARQUES.

Nous répétons ici ce que nous venons de dire dans les remarques sur le précédent procédé; sçavoir, que le Régule d'Antimoine peut être entierement enlevé & sublimé par l'action du feu; mais que cela ne se peut faire sans qu'il ne reçoive une altération & un changement considérables. Ces Fleurs de Régule d'Antimoine sont fort différentes de toutes les autres préparations antimoniales: elles ressemblent à la Matière perlée, en ce qu'on ne peut les réduire en Régule, par quelque moyen que ce soit; mais elles en diffèrent, 1°. en ce qu'elles ne sont point fixes: après avoir été fondues par l'Action du feu, elles se dissipent entierement en vapeurs: 2°. en ce qu'elles peuvent être dissoutes, par l'Eau-régale, à peu près comme le Régule. La matière perlée, comme on le sçait, est indissoluble dans tous les Acides.

Lorsque le Régule d'Antimoine est une fois en fusion, il commence à se sublimer en Fleurs; ainsi il est inutile de lui donner un plus grand degré de chaleur, que celui qui est nécessaire pour le faire fondre.

Un pot d'une certaine largeur est préférable à un creuset pour cette opération; parceque la surface supérieure du Régule fondu est plus grande, & que plus cette surface est grande, plus l'évaporation est considérable.

Les deux couvercles qu'on ajuste dedans & sur le pot, sont destinés à retenir le plus qu'il est possible, les émanations du Régule en fusion, sans cependant interdire absolument le libre accès de l'air, dont le concours est utile pour toutes les sublimations métalliques. Malgré ces précautions, on ne peut empêcher qu'il ne se dissipe une partie du Régule en vapeurs qu'on ne peut retenir. On ne retire en Fleurs qu'environ un peu moins des trois quarts de ce qu'on a employé de Régule: le reste s'est évaporé à travers les interstices que laissent les couvercles, qui ne doivent point être luttés, par la raison que je viens de donner.

CHAPITRE II.

DU BISMUTH.

PREMIER PROCÉDÉ

Ratirer le Bismuth de sa mine.

RE'DUISEZ en petits morceaux la mine de Bismuth, & emplissez-en un creuset de fer ou de terre. Placez ce creuset dans un fourneau, & allumez du feu en sorte que les morceaux de mine soient médiocrement rouges. Remuez de temps en temps ces morceaux, & tenez le creuset fermé, si vous vous apercevez que la mine crépite & pétille. Vous trouverez au fond du creuset un culot de Bismuth.

REMARQUES.

Le Bismuth n'a besoin, pour être extrait de sa mine, que d'une simple fusion, sans addition d'aucune matiere inflammable, parcequ'il a naturellement sa forme métallique. Il n'a pas besoin non plus de fondans, parcequ'il est très-fusible : ce qui donne la facilité de le

faire fondre, & de le rassembler en culot, sans être obligé de fondre aussi les matieres terreuses & pierreuses dans lesquelles il est engagé. Ces matieres restent dans leur entier, & le Bismuth fondu tombe par son propre poids au fond du creuset. Il ne faut pas donner, dans cette occasion, un degré de chaleur plus fort que celui qui est nécessaire pour fondre le demi-métal, parceque comme il est volatil, il s'en dissiperoit une partie; & on en retireroit beaucoup moins si on faisoit un trop grand feu, & d'autant moins qu'il y en auroit aussi une portion qui se réduiroit en chaux. Il faut, pour la même raison, retirer le creuset du fourneau aussitôt qu'on s'apperçoit que tout ce que la mine contenoit de Bismuth est fondu, & que le culot n'augmente point.

On peut aussi traiter la mine de Bismuth, comme les mines de Plomb & d'Etain; c'est-à-dire, la réduire en poudre fine, la mêler avec du flux noir, un peu de Borax & de Sel marin; la mettre dans un creuset bien fermé, & la fondre dans un fourneau de fusion. On trouve pour lors un culot de Régule couvert de scories. On retire même par cette

méthode une plus grande quantité de Bismuth; & on doit s'en servir lorsque la mine est pauvre, parceque dans ce cas on n'en retireroit point du tout par l'autre procédé. Mais il faut avoir attention dans celui-ci, de donner très-promptement le degré de feu nécessaire pour fondre le mélange : car s'il restoit longtemps dans le feu, on perdrait beaucoup de Bismuth, à cause de la grande volatilité de ce demi-métal, & de la facilité qu'il a à se réduire en chaux.

Le Bismuth est assez souvent pur dans ses matrices terreuses & pierreuses; & lorsqu'il est minéralisé, c'est ordinairement par l'Arsenic, qui étant encore plus volatil que lui, se dissipe en vapeurs lorsqu'on fond la mine, s'il n'y en a qu'une petite quantité; s'il s'en trouve beaucoup, & qu'on traite la mine par la fusion avec le flux noir, cet Arsenic se réduit aussi en Régule, s'unit plus intimement avec le Bismuth, devient un peu plus fixe par cette union, & augmente la quantité du culot demi-métallique qu'on trouve après la fusion.

Quoique le Bismuth ne soit ordinairement point minéralisé par le Soufre, ce n'est pas faute de pouvoir s'y unir : car

Si on fond ensemble parties égales de Bismuth & de Soufre, on trouve après la fusion que le Bismuth est augmenté de près d'un huitième, & a formé une masse disposée en aiguilles à peu près comme l'Antimoine.

Nous aurons occasion, lorsqu'il s'agira de la mine d'Arsenic, de dire encore plusieurs choses qui regardent le Bismuth & sa mine, parceque ces minéraux se ressemblent beaucoup.

M. Geoffroy, fils de l'Académicien, a fait voir dans un Mémoire lu à l'Académie des Sciences, qu'il y a une grande ressemblance entre le Bismuth & le Plomb. Ce Mémoire, qui ne contient que le commencement du travail de M. Geoffroy, prouve que l'Auteur soutient dignement la gloire de son nom. Il y est démontré par un très-grand nombre d'expériences, que le feu produit sur le Bismuth les mêmes effets que sur le Plomb. Ce demi-métal se réduit en chaux, en litarge, & en verre comme le Plomb; & ces résultats ont les mêmes propriétés que les préparations de Plomb produites par le même degré de feu. Le Bismuth est capable de vitrifier tous les métaux imparfaits, & de les entraîner à travers

les pores des creusets. Ainsi on peut purifier l'Or & l'Argent, & les coupellet par son moyen, de même qu'avec le Plomb. On peut revoir à cette occasion ce que nous avons dit du Plomb.

II. PROCÉDÉ.

*Dissoudre le Bismuth par les Acides.
Magistère de Bismuth. Encre
de sympathie.*

METTEZ dans un matras du Bismuth concassé en petits morceaux : versez dessus, peu à peu, deux fois autant d'Eau-forte. Cet Acide attaquera le demi-métal avec vivacité, & le dissoudra entièrement avec chaleur, effervescence, vapeurs & gonflement. La dissolution sera claire & limpide.

REMARQUES.

L'Acide nitreux est de tous les Acides celui qui dissout le mieux le Bismuth. Il n'est pas besoin, comme dans la plupart des dissolutions métalliques, de mettre sur un bain de sable la fiole dans laquelle on fait la dissolution : au contraire, il faut avoir attention de ne pas

verser toute l'Eau-forte en même temps, parceque la dissolution se fait avec tant d'activité, que le mélange se gonfle & se répand hors du vaisseau.

L'addition de l'eau seule est capable de précipiter la dissolution de Bismuth. En noyant cette dissolution dans beaucoup d'eau, la liqueur se trouble, devient blanche, & laisse déposer un précipité d'un très-beau blanc. C'est le blanc dont les Dames font usage à leur toilette.

L'eau opère cette précipitation, en affoiblissant l'Acide, qui apparemment ne peut tenir le Bismuth en dissolution, à moins qu'il n'ait un certain degré de force.

Si on veut avoir un Magistère de Bismuth d'un beau blanc, il faut employer pour la dissolution une Eau-forte qui ne soit point altérée par le mélange de l'Acide vitriolique; car cet Acide donne au précipité un blanc sale tirant sur le gris. Plusieurs Auteurs conseillent, pour précipiter le Bismuth, de se servir d'une dissolution de Sel marin au lieu d'eau pure, croyant que ce Sel doit procurer la précipitation, comme cela arrive à l'égard de l'Argent & du Plomb. Mais M. Pott, Chymiste Allemand, qui a donné

une grande dissertation sur le Bismuth ; prétend au contraire que le Sel marin, ni son acide, ne peuvent précipiter ce demi-métal, & que ce n'est qu'à la faveur de l'eau dans laquelle ces substances sont étendues, que se fait la précipitation, lorsqu'on les mêle dans notre dissolution.

On peut précipiter aussi le Bismuth avec des Alkalis fixes ou volatils ; mais le précipité n'est pas d'un aussi beau blanc que quand on ne le fait qu'avec l'eau pure.

Si on avoit employé pour faire la dissolution une plus grande quantité d'eau-forte que celle qui est prescrite dans le procédé, il faudroit aussi beaucoup plus d'eau pour précipiter le Magistère de Bismuth, parcequ'il y auroit beaucoup plus d'Acide à affoiblir. On doit bien laver ce blanc, pour le débarrasser de tout l'Acide, & le conserver dans une bouteille bien bouchée, parceque l'action de l'air le fait brunir, & qu'un reste d'Acide le rend jaune.

La dissolution de Bismuth où l'on n'emploie que ce qu'il faut d'Eau-forte c'est-à-dire, deux parties de cet Acide sur une de demi-métal, se coagule en

petits cristaux presqu'aussitôt qu'elle est faite.

L'Eau-forte agit sur le Bismuth non-seulement lorsqu'il est séparé de sa mine, & réduit en Régule, mais il l'attaque dans la mine même, & dissout aussi en même temps quelques portions de la mine. C'est avec cette dissolution de la mine de Bismuth que M. Hellot a fait une encre de sympathie fort curieuse, & qui diffère de toutes celles qui étoient connues. Voici comment M. Hellot prépare cette liqueur.

„ On met en poudre grossière la mi-
 „ ne de Bismuth. Sur deux onces de
 „ cette poudre on verse un mélange de
 „ cinq onces d'eau commune, & de cinq
 „ onces d'eau-forte. On ne chauffe point
 „ le vaisseau, jusqu'à ce que les premie-
 „ res ébullitions soient passées. Ensuite
 „ on le met sur un bain de sable doux,
 „ & on l'y laisse en digestion, jusqu'à ce
 „ qu'on ne voie plus de bulles d'air s'é-
 „ lever. Lorsqu'il n'en paroît plus à cer-
 „ te chaleur, on l'augmente jusqu'à fai-
 „ re bouillir légèrement le dissolvant
 „ pendant un bon quart-d'heure. Il se
 „ charge d'une teinture à peu près de la
 „ couleur d'une bierre rouge. La mine

„ qui donne cette couleur à l'Eau-forte
„ est la meilleure. On laisse refroidir la
„ dissolution, en couchant le matras sur
„ le côté, afin de la pouvoir décant
„ plus aisément; lorsque tout ce qui a
„ été épargné par le dissolvant est pré-
„ cipité.

„ On tient encore incliné le second
„ vaisseau dans lequel on a fait la pre-
„ miere decantation, pour qu'il se fasse
„ un nouveau précipité des matieres
„ non dissoutes, & l'on verse la liqueur
„ dans un troisieme vaisseau. Il ne faut
„ point filtrer cette liqueur, si on veut
„ que le reste du procédé réussisse bien,
„ parceque l'Eau-forte dissoudroit quel-
„ que portion du papier, ce qui altère-
„ roit la couleur de cette liqueur.

„ Quand on a cette dissolution que
„ M. Hellot nomme impregnation, bien
„ clarifiée par trois ou quatre decanta-
„ tions, on la met dans une capsule de
„ verre avec deux onces de Sel marin
„ bien net. Le Sel blanc des marais sa-
„ lans est celui qui a le mieux réussi à
„ M. Hellot. A son défaut, on peut
„ prendre un Sel de gabelle ordinaire,
„ purifié par solution, filtration & cris-
„ talisation. Mais comme il est rare d'en

„ trouver qui ne contienne quelque tein-
 „ te ferrugineuse, le Sel blanc des ma-
 „ rais est préférable. On met la capsule
 „ de verre sur un bain de sable doux, &
 „ on l'y tient jusqu'à ce que ce mélange
 „ se soit réduit par évaporation en une
 „ masse saline presque sèche.

„ Si on veut en retirer l'Eau-réga-
 „ le, il faut mettre l'impregnation dans
 „ une cornue, & distiller à petit feu au
 „ bain de sable. Il y a cependant un in-
 „ convénient, comme le remarque M.
 „ Hellot, à se servir d'une cornue; c'est
 „ que comme on ne peut agiter la mas-
 „ se saline à mesure qu'elle se coagule
 „ dans la cornue, elle se réduit en un
 „ pain de Sel coloré, compacte, qui ne
 „ présente qu'une seule surface à l'eau
 „ qui doit le dissoudre, desorte que cet-
 „ te dissolution dure quelquefois jusqu'à
 „ cinq à six jours. Dans la capsule, au
 „ contraire, on réduit la masse saline en
 „ Sel grainé, en l'agitant avec une ba-
 „ guette de verre. Ainsi grainé, il a beau-
 „ coup plus de surface: il se dissout plus
 „ aisément, & fournit sa teinture à l'eau
 „ en quatre heures de temps. A la vé-
 „ rité, on est plus exposé aux vapeurs
 „ du dissolvant; & ces vapeurs seroient

„ dangereuses, si on faisoit souvent ceta
„ te opération sans prendre de précau-
„ tions.

„ Lorsque la capsule, ou petit vais-
„ seau qui contient le mélange de l'im-
„ pregnation & du Sel marin, est échauf-
„ fée, la liqueur qui étoit d'un rouge
„ orangé devient rouge cramoisi; &
„ quand tout le phlegme du dissolvant
„ est évaporé, elle prend une belle cou-
„ leur d'émeraude. Peu à peu elle s'é-
„ paissit, & passe à la couleur de verd
„ de gris en masse. Alors il faut avoir
„ soin de l'agiter avec la verge ou ba-
„ guette de verre, afin de grainer ce
„ Sel, qu'on ne doit pas tenir au feu jus-
„ qu'à ce qu'il soit entierement sec, par-
„ cequ'on courroit le risque de perdre
„ sans retour la couleur qu'on cherche.
„ On s'apperçoit de cette perte, quand
„ par trop de chaleur le Sel qui étoit
„ verd, passe au jaune sale. En cet état
„ il ne change plus en refroidissant;
„ mais quand on a soin de le retirer du
„ feu lorsqu'il est encore verd, on le
„ voit pâlir peu à peu, & devenir d'un
„ beau couleur de rose, à mesure qu'il
„ refroidit.

„ On le détache de ce vaisseau;

„ pour le faire tomber dans un autre :
 „ où l'on a mis de l'eau de pluie distil-
 „ lée ; & l'on tient ce second vaisseau en
 „ douce digestion , jusqu'à ce qu'on voie
 „ que la poudre qui se précipite au fond
 „ soit parfaitement blanche. Si au bout
 „ de trois ou quatre heures cette pou-
 „ dre est encore teinte de couleur de
 „ rose , c'est une marque qu'on n'y a pas
 „ mis assez d'eau pour dissoudre tout le
 „ Sel qui a enlevé la teinture de l'im-
 „ pregnation. En ce cas , il faut décan-
 „ ter la premiere liqueur teinte , & re-
 „ mettre de nouvelle eau à proportion
 „ de ce qu'on juge qu'il peut être resté
 „ de Sel teint mêlé avec le précipité.

„ Ordinairement , quand la mine est
 „ pure , & ne contient pas beaucoup de
 „ pierres fusibles , nommées communé-
 „ ment *Fluor* ou *Quartz* , elle fournit par
 „ once de la teinture pour huit à neuf
 „ onces d'eau , & la liqueur est d'une
 „ belle couleur de lilas.

„ Pour voir l'effet de cette teinture ;
 „ il faut écrire avec cette liqueur couleur
 „ de lilas sur de bon papier bien collé , &
 „ qui ne boive pas. On peut s'en servir
 „ aussi à enluminer les feuilles de quel-
 „ qu'arbre ou de quelque plante dont on

„ aura auparavant dessiné le trait légère-
„ ment à l'encre de la Chine , ou à la
„ pointe d'un crayon de mine de Plomb.
„ On laissera sécher cette écriture ou ce
„ dessin enluminé à l'air sec. On n'ap-
„ perçoit aucune couleur tant qu'il est
„ froid ; mais si on le chauffe lentement
„ devant le feu , on verra l'écriture ou le
„ dessin prendre peu à peu une couleur
„ bleue ou bleue verdâtre , qui est visible
„ tant que le papier conserve un peu de
„ chaleur , & qui disparoît entierement
„ quand il est refroidi. „

C'est cette propriété de disparoître
entierement & de redevenir invisible ,
sans qu'il soit besoin de rien passer des-
sus , qui fait la singularité de cette encre
sympathique , & qui la rend différente
de toutes les autres , qui , lorsqu'elles ont
été une fois rendu visibles par les moyens
qui leur conviennent , ne dispaissent
plus , ou du moins ont besoin d'être ef-
facées par une nouvelle liqueur qu'on
passe dessus.

M. Hellot a varié infiniment les expé-
riences qu'il a faites sur cette matiere ,
& a donné à son encre sympathique suc-
cessivement les propriétés de toutes les
autres encres sym. athiques connues.

Il résulte des expériences de M. Heliot, que c'est l'Acide du Sel marin qui colore en verd le *magma* salin tant qu'il est échauffé ; que sans cet Acide, cette matiere saline reste rouge, & qu'ainsi l'impregnation de la mine de Bismuth, par l'Eau-forte, peut servir de pierre de touche pour s'assurer si un Sel inconnu qu'on examine contient ou non du Sel marin, ou une portion d'Acide marin.

Il prouve aussi, dans les Mémoires qu'il a donnés sur cette matiere, que l'Acide nitreux est le véritable dissolvant de ces mines de Bismuth, qui contiennent aussi du bleu d'azur & de l'Arsenic. Cet Acide dissout tout ce que ces mines contiennent de métallique & de matiere colorante, n'épargnant que la portion sulfureuse & arsenicale qui reste précipitée pour la plus grande partie, & c'est cette matiere colorante qui donne la vertu à l'encre sympathique.

Nous parlerons plus amplement, à l'article de l'Arsenic, de cette matiere des cobolts ou mines d'Arsenic, qui colore en bleu le sable avec lequel on la vitrifie.

L'Acide vitriolique ne dissout point, à proprement parler, le Bismuth. Si on

mêle une partie & demie de ce demi-métal avec une partie d'Huile de Vitriol, qu'on distille le tout jusqu'à siccité dans une cornue, qu'on lessive avec de l'eau ce qui sera resté dans la cornue, la liqueur qu'on en retirera aura une couleur d'un jaune rouge, mais qui ne laissera rien précipiter en la mêlant avec des Alkalis; ce qui montre que l'Acide vitriolique attaque seulement la partie inflammable du Bismuth, & ne dissout point sa terre métallique.

Il dissout d'une maniere plus marquée la mine de Bismuth que le Bismuth même, parceque cette mine, outre la partie réguline, contient encore une matiere arsenicale & une matiere colorante, sur lesquelles il peut avoir plus d'action.

L'Acide du Sel marin attaque & dissout un peu le Bismuth, mais lentement & avec peine. On a la preuve que cet Acide a dissous une portion de notre demi-métal, en mêlant un Alkali fixe ou volatil avec de l'esprit de Sel, dans lequel on aura tenu du Bismuth en digestion pendant un certain temps; car il se fait un précipité.

Mais quoique l'Acide marin soit ca-

pable de dissoudre le Bismuth ; ce n'est pas à dire pour cela qu'il ait plus d'affinité avec cette substance métallique que l'Acide nitreux, comme l'ont cru quelques Chymistes, qui se sont imaginés que quand on faisoit la précipitation du Magistère de Bismuth par une dissolution du Sel marin, l'Acide de ce Sel quittoit sa bâte pour s'unir au Bismuth qu'il précipitoit, comme cela arrive dans la précipitation du Plomb & de l'Argent par le même Sel, & formoit dans cette occasion un Bismuth corné.

M. Pott a observé d'abord à ce sujet, que quand on ne mêle qu'une petite quantité de dissolution de Sel marin avec la dissolution de Bismuth dans l'Acide nitreux, il ne se forme point de précipité : or il est certain que quelque petite que soit la quantité de Sel marin qu'on mêle avec la dissolution de Plomb ou d'Argent, il se forme aussitôt un précipité dont la quantité est proportionnée à celle du Sel qu'on a employé.

Secondement, M. Pott a examiné le précipité de Bismuth fait par la dissolution de Sel marin, & il ne lui a point trouvé les propriétés d'une substance métallique rendue cornée. Ce précipité

exposé à un feu très-violent paroît au contraire refractaire, & ne peut être fondu.

CHAPITRE III.

D U Z I N C.

PREMIER PROCÉDE.

Retirer le Zinc de sa mine, ou de la Pierre calaminaire.

PRENEZ huit parties de Pierre calaminaire réduite en poudre : mêlez-les exactement avec une partie de charbon de bois bien pulvérisé, que vous aurez auparavant calciné dans un creuset pour en retirer toute l'humidité. Mettez ce mélange dans une cornue de grais enduite de lut, de laquelle un tiers demeure vuide. Placez la cornue dans un fourneau de réverbère, dans lequel vous puissiez pousser le feu fortement. Adaptez à la cornue un récipient qui contienne un peu d'eau. Allumez le feu : augmentez-le par degrés jusqu'à ce que la chaleur soit aussi forte que celle qui fait fon-

dre le Cuivre. A ce degré de feu, le Zinc métallisé se séparera du mélange, & se sublimera à l'intérieur du col de la cornue, sous la forme de gouttes métalliques. Cassez la cornue lorsqu'elle sera refroidie, & ramassez le Zinc.

REMARQUES.

Le procédé que nous venons de donner pour extraire le Zinc de la Pierre calaminaire, est tiré des Mémoires de l'Académie des Sciences de Berlin, & est de M. Marggraff, sçavant Chymiste, dont nous avons déjà eu occasion de parler à l'article du Phosphore.

Jusqu'à ce que ce procédé fût rendu public, on ne connoissoit aucun moyen de tirer le Zinc directement, & pur, de la Pierre calaminaire.

La plus grande partie du Zinc que nous avons, est tirée d'une mine de difficile fusion, qu'on traite à Goslar, laquelle fournit en même temps du Plomb, du Zinc, & une autre matière métallique, nommée *Cadmie des fourneaux*, qui contient aussi beaucoup de Zinc, comme nous le verrons par la suite.

Le fourneau dans lequel on fond cette mine est fermé à sa partie antérieure

par des especes de lames ou de tables de pierres minces , qui n'ont pas plus d'un doigt d'épaisseur. Cette pierre est grisâtre , & soutient la violence du feu.

On fond la mine à travers les charbons dans ce fourneau , à l'aide des soufflets. On employe douze heures à chaque fonte , & pendant ce temps le Zinc fondu avec le Plomb se résout en fleurs & en vapeurs , dont une bonne partie s'attache aux parois du fourneau sous la forme d'un enduit terreux bien durci. Les Ouvriers ont le soin d'enlever de temps en temps cet enduit , qui sans cela s'épaissiroit à la fin au point de diminuer considérablement la cavité du fourneau.

Il s'attache de plus à la partie antérieure du fourneau , qui est , comme nous avons dit , formée d'une pierre mince , une matiere métallique , qui est le Zinc , qu'on a soin de ramasser à la fin de chaque fusion , en éloignant les charbons ardens de cet endroit. On jette dans le bas une certaine quantité de charbon noir concassé ; & à petits coups de marteau , on fait tomber sur le charbon le Zinc qui étoit engagé comme dans une espece de rayon dans l'autre matiere , connue sous le

le nom latin de *Cadmia fornacum*, & à laquelle on peut donner le nom françois de *Calamine des fourneaux*. Il tombe sous la forme d'un métal fondu embrasé & tout brillant de flamme. Il se brûleroit bientôt entièrement, & se réduiroit en fleurs, comme nous le verrons, s'il ne s'éteignoit, & n'avoit la facilité de se refroidir & de se figer, en se cachant sous le charbon noir qu'on a eu soin de mettre en bas pour le recevoir.

Le Zinc s'attache par préférence aux parois antérieurs du fourneau, parce que cet endroit étant le plus mince, est aussi le moins chaud. On a même soin pendant l'opération, pour donner la facilité au Zinc de se fixer en cet endroit, de rafraîchir de temps en temps cette pierre mince, en jettant de l'eau dessus.

On voit par-là que le Zinc ne se tire point de sa mine par la fusion & la précipitation en Régule, comme les autres substances métalliques; cela vient de ce que ce demi-métal est d'une si grande volatilité, qu'il ne peut soutenir le degré de feu nécessaire pour fondre sa mine; sans se sublimer. Il est en même temps si combustible, qu'il s'en sublime une

grande partie en fleurs , qui n'ont point la forme métallique.

M. Marggraff a remédié à ces inconvéniens en traitant la mine de Zinc dans des vaisseaux fermés. Il empêche par ce moyen que le Zinc ne puisse s'enflammer & se réduire en fleurs. Il se sublime donc sous sa forme métallique. L'eau qu'on met dans le récipient, sert à recevoir & à refroidir les gouttes de Zinc qui pourroient être poussées hors de la cornue. Comme il faut un feu très-violent pour faire cette opération , ces gouttes qui sortent extrêmement chaudes pourroient casser le récipient.

M. Marggraff a retiré le Zinc par le même procédé, des calamines des fourneaux qui s'élevent des mines qui contiennent du Zinc, de la Turie , qui est une espece de calamine des fourneaux, des fleurs ou chaux de Zinc , & du précipité du Vitriol blanc : toutes matieres qu'on sçavoit être du Zinc qui n'avoit besoin que d'être combiné avec le phlogistique pour paroître sous la forme demi-métalliques , & dont cependant on n'étoit point encore parvenu à tirer le Zinc.

M. Marggraff observe que le Zinc

qu'il retire par son procédé se laisse étendre sous le marteau en lames assez minces : ce que le Zinc ordinaire ne souffre pas. Cela vient apparemment de ce que le Zinc tiré par la méthode de M. Margraff est plus intimement combiné avec le phlogistique, & en contient une plus grande quantité que celui qu'on retire par la méthode ordinaire.

II. PROCÉDÉ.

Sublimer le Zinc en Fleurs.

PRENEZ un grand creuset qui soit fort profond : placez ce creuset dans un fourneau, de manière qu'il soit incliné à peu près sous un angle de quarante-cinq degrés. Mettez du Zinc dedans, & allumez dans le fourneau un feu un peu plus fort que celui qui est nécessaire pour tenir le Plomb en fusion. Le Zinc se fondra. Agitez-le avec une verge de fer : il paroîtra une flamme blanche & très-brillante : à deux pouces au-dessus de cette flamme il se formera une épaisse fumée, & avec cette fumée il s'élèvera des Fleurs très-blanches qui restent quelque temps adhérentes aux parois

du creuset, sous la forme d'un coton fort délié. Lorsque la flamme se rallentira remuez de nouveau, avec la verge de fer, votre matiere fondue : vous verrez la flamme se renouveler, & les Fleurs recommencer à paroître en plus grande abondance. Continuez ainsi, jusqu'à ce que vous vous apperceviez qu'il ne paroît plus de flamme, & qu'il ne s'élève plus de Fleurs.

R E M A R Q U E S.

Le Zinc s'enflamme fort aisément, aussitôt qu'il éprouve un certain degré de chaleur : ce qui prouve qu'il entre dans la composition de ce demi-métal une grande quantité de phlogistique, qui n'a pas une union fort intime avec la terre métallique. Les Fleurs dans lesquelles le Zinc se résout pendant sa combustion sont d'une nature tout-à-fait singulière, & diffèrent beaucoup de tous les autres produits qu'on peut retirer des substances métalliques.

On peut les regarder comme la chaux même du Zinc, ou la terre métallique dépouillée de phlogistique, laquelle se sublime pendant la combustion de ce demi-métal, vraisemblablement à l'aide du

phlogistique qui l'entraîne avec lui, en se dissipant ; car ses Fleurs une fois sublimées, sont après cela une substance des plus fixes : elles soutiennent la plus grande violence du feu sans se sublimer, & se réduisent en une espece de verre.

Quelque moyen qu'on ait employé jusqu'à présent pour rendre la forme métallique aux Fleurs de Zinc, on n'a pu y réussir. Traitées comme les autres chaux métalliques dans un creuset avec des matieres inflammables de toute espece, & différentes sortes de flux réductifs, elles ne se remétallisent point : elles se fondent seulement avec le flux, & font une espece de verre.

A la vérité, M. Marggraff a, comme nous avons dit plus haut, retiré du Zinc de ces Fleurs, en les traitant de même que la Pierre calaminaire dans une cornue avec la poudre de charbon ; mais comme il arrive souvent qu'elles emportent avec elles de petites particules de Zinc non décomposé, cela jette toujours quelqu'incertitude sur la réduction de ces Fleurs, même par cette méthode.

Si au lieu de mettre le Zinc dans un

creuset découvert, comme nous l'avons prescrit, pour le réduire en Fleurs, on couvre avec un autre creuset renversé celui dans lequel est contenu ce demi-métal; qu'on lute ensemble ces deux vaisseaux; qu'on les mette dans un fourneau de fusion, & qu'on y fasse aussitôt pendant environ une demi-heure un très-grand feu, on trouvera, après que les vaisseaux seront refroidis, que tout le Zinc aura quitté le creuset inférieur, & se sera sublimé sous sa forme métallique dans le creuset supérieur, sans avoir souffert de décomposition. Cette expérience prouve qu'il est nécessaire que le Zinc s'enflamme & se brûle, pour se réduire en Fleurs. Comme il ne peut, non plus que les autres corps combustibles, brûler dans les vaisseaux fermés, & qu'il est volatil, il se sublime sans avoir souffert de décomposition. On peut sublimer de même le Régule d'Antimoine & le Bismuth; mais plus difficilement que le Zinc, qui est encore plus volatil que ces demi-métaux.

Il est nécessaire de remuer de temps en temps, avec une verge de fer, le Zinc en fusion, lorsqu'on veut le réduire en Fleurs; car il se forme à sa surface une

croûte grise qui met obstacle à sa déflagration, & sous laquelle il se réduit peu à peu en une chaux grumeleuse. Ainsi, pour faciliter l'élévation des Fleurs, il faut avoir soin de rompre cette croûte, lorsqu'elle commence à se former, & à chaque fois qu'elle se produit. Il paroît aussitôt une flamme blanche & très-brillante : à deux pouces au-dessus de cette flamme, il se forme une fumée épaisse, & avec cette fumée il s'élève des Fleurs très-blanches, qui restent quelque temps adhérentes aux parois du creuset, sous la forme d'un coton délié.

M. Malouin, qui a donné plusieurs Mémoires sur le Zinc, dans lesquels il s'est proposé de découvrir la ressemblance que peut avoir ce demi-métal avec l'Etain, a essayé de calciner le Zinc comme on calcine l'Etain; mais il a éprouvé plus de difficulté. Le Zinc, tant qu'il n'est pas fondu, ne se calcine point : il ne commence à se réduire en chaux, que dans le moment qu'il commence aussi à se fondre. M. Malouin, en réitérant ainsi un grand nombre de fois les fusions du Zinc, est parvenu à rassembler une certaine quantité de chaux de ce demi-métal, ressemblante aux autres chaux mé-

talliques. Il a traité cette chaux de Zinc dans un creuset avec la graisse, & cette chaux s'est remétallisée & réduite en Zinc. Il y a tout lieu de croire que la chaux de Zinc faite par cette méthode, est moins brûlée que les Fleurs, & qu'elle retient encore une portion de phlogistique.

III. PROCÉDÉ.

Combiner le Zinc avec le Cuivre. Cuivre jaune. Similor, &c.

RÉDUISEZ en poudre une partie & demie de Pierre calaminaire, & autant de charbon : mêlez ensemble ces deux poudres, & humectez-les avec un peu d'eau. Mettez ce mélange dans un creuset large, ou quelqu'autre vâse de terre qui puisse soutenir le feu de fusion. Introduisez dedans & dessus ce mélange une partie de Cuivre rouge très-pur, réduit en lames : mettez de nouvelle poudre de charbon par-dessus : fermez le creuset : placez-le dans un fourneau de fusion : entourez-le de charbons de tous côtés : laissez ces charbons s'allumer peu à peu. Faites ensuite bien rou-

gir le creuset. Lorsque vous verrez que la flamme aura pris des couleurs pourpre ou verd bleuâtre , découvrez le creuset , & plongez-y une petite verge de fer , pour voir si le Cuivre est en fusion sous la poudre de charbon. Si vous trouvez que le Cuivre est fondu , modérez un peu l'action du feu , & laissez encore votre creuset dans le fourneau pendant quelques minutes. Laissez , après cela , refroidir le creuset : vous trouverez dedans votre Cuivre qui aura pris une couleur d'or , qui aura augmenté de poids d'un quart ou même d'un tiers , & qui cependant sera encore très-malléable.

REMARQUES.

La Pierre calaminaire n'est pas la seule substance avec laquelle on puisse faire le Cuivre jaune : toutes les autres mines qui contiennent du Zinc , les Calamines qui se subliment dans les fourneaux où l'on traite ces mines , la Turie , le Zinc même en nature , peuvent lui être substitués , & font aussi de très-beau Cuivre jaune : mais il faut , pour y réussir , prendre différentes précautions dont nous allons parler.

Notre procédé est une espèce de cémentation ; car la mine de Zinc ne se fond point , & le Zinc est seulement réduit en vapeurs lorsqu'il se combine avec le Cuivre : c'est de-là d'où dépend en partie la réussite de l'opération , & ce qui fait que le Cuivre conserve sa pureté & sa malléabilité , parceque les autres substances métalliques qui pourroient se trouver dans la mine de Zinc ou avec le Zinc , n'ayant point la même volatilité que lui , ne peuvent être réduites en vapeurs. Si on est assuré que la Pierre calaminaire, ou autre mine de Zinc qu'on emploie , est altérée par le mélange de quelqu'autre matiere métallique , il faut mêler de la terre à lutter avec la poudre de charbon , & la matiere contenant du Zinc ; en former une pâte ferme avec de l'eau ; la mettre & la fouler au fond du creuset ; mettre dessus les lames de Cuivre , & de la poudre de charbon par-dessus le Cuivre : puis procéder comme nous l'avons dit. Par ce moyen , lorsque le Cuivre est fondu , il ne peut tomber au fond du creuset , ne se mêle point avec la mine , est soutenu sur le mélange , & ne peut se combiner qu'avec le Zinc , qui se sublime en vapeurs , & tra-

verse le lut pour s'attacher à ce même Cuivre.

On peut aussi purifier la Pierre calaminaire ou autre mine de Zinc, avant de s'en servir pour faire le Cuivre jaune, sur-tout lorsqu'elles sont altérées par de la mine de Plomb, ce qui arrive souvent. Il faut pour cela torréfier cette pierre à un feu assés fort pour commencer à fondre la matiere plombifere, qui se réduit en molécules plus grosses, plus pesantes, & moins fragiles. Les particules les plus ténues se dissipent pendant la torréfaction, avec une partie de la Pierre calaminaire. Cette Pierre calaminaire devient au contraire par la torréfaction, plus tendre, plus légère, & beaucoup plus friable. Lorsque la pierre est en cet état, il faut la mettre dans une sebille propre à laver; plonger cette sebille dans un vaisseau plein d'eau; broyer la matiere qu'elle contient. L'eau enlèvera la poudre la plus légère, qui est la Pierre calaminaire, & ne laissera au fond de la sebille que la substance la plus lourde, c'est-à-dire, la matiere plombifere qu'il faut rejettér comme inutile. La poudre de la Pierre calaminaire se déposera au fond de l'eau. Il la faut ramasser après

avoir décanté l'eau, & s'en servir comme nous avons dit.

La poudre de charbon sert dans notre opération à empêcher le Cuivre & le Zinc de se calciner ; c'est pourquoi, lorsqu'on emploie en même temps une grande quantité de matière, il n'est point nécessaire d'en mettre autant, proportion gardée, que quand on n'en emploie qu'une petite quantité, parceque plus une masse de métal est grande, & moins elle se calcine facilement.

Quoique le Cuivre se mette en fusion dans cette opération, il s'en faut bien néanmoins qu'il soit nécessaire pour cela de donner un feu aussi fort que le Cuivre l'exige ordinairement pour se fondre. La fusibilité qu'il a dans cette occasion lui vient du mélange du Zinc. L'augmentation du poids de ce métal est due aussi à la quantité de Zinc qui se combine avec lui. Il retire encore un autre avantage de son association avec ce demi-métal, c'est de rester plus long-temps au feu sans se calciner.

Le Cuivre jaune bien fait, doit être malléable étant froid. Mais de quelque manière qu'on le fasse, & quelques proportions de Zinc qu'on y fasse entrer, il

se trouve toujours n'avoir aucune malléabilité lorsqu'il est chaud & rouge.

Si on fait fondre le Cuivre jaune dans un creuset à grand feu, on remarquera que ce métal s'enflamme presque comme le Zinc, & qu'il s'élève de sa surface une grande quantité de fleurs blanches qui voltigent par flocons comme les fleurs de Zinc. Ces flocons sont en effet des fleurs de Zinc, & la flamme du Cuivre jaune qui est poussée à grand feu, n'est aussi autre chose que celle du Zinc même uni au Cuivre qui se brûle. Si l'on tient ainsi le Cuivre jaune long-temps en fusion, on lui fait perdre presque tout ce qu'il contient de Zinc. On le trouve, après cela, beaucoup diminué de poids, & sa couleur se rapproche de celle du Cuivre rouge. C'est pourquoi il est nécessaire, lorsqu'on fait cette opération, de saisir le temps où le Cuivre chargé suffisamment de Zinc, a acquis le plus grand poids & la plus belle couleur, en conservant le plus de ductilité qu'il est possible, & d'éteindre le feu dans ce moment, parceque si on le laisse plus long-temps en fusion, il ne fait plus que perdre le Zinc auquel il s'étoit uni. L'usage qu'on acquiert par les différentes tenta-

tives, & la connoissance particuliere de la Pierre calaminaire qu'on emploie, sont nécessaires pour guider sûrement l'Artiste dans cette opération ; car il y a des différences très-considérables dans les différentes mines de Zinc. Il y en a qui contiennent du Plomb, comme nous l'avons dit ; d'autres, du Fer. Ces métaux étrangers venant à se mêler au Cuivre, en augmentent, à la vérité, le poids, mais ils le rendent en même temps pâteux, & lui donnent beaucoup d'aigreur. Il y a certaines Pierres calaminaires qui demandent à être rôties avant qu'on puisse s'en servir, & desquelles il s'exhale pendant la torréfaction des vapeurs d'Alkali volatil, qui sont suivies de vapeurs d'Esprit sulphureux : d'autres ne laissent échapper aucunes vapeurs si on les torréfie, & peuvent être employées, sans aucune préparation préliminaire : tout cela doit faire, comme on voit, beaucoup de différence dans l'opération.

On peut faire aussi du Cuivre jaune ; & on fait des Tombacs & Similors, en se servant du Zinc même, au lieu d'employer des mines qui le contiennent. Mais ces composés n'ont pas la même ductilité à froid, que le Cuivre jaune

fait avec la Pierre calaminaire, parceque le Zinc est rarement pur, & exempt du mélange du Plomb. Peut-être aussi la différente maniere dont le Zinc s'unit au Cuivre, contribue-t-elle à cette variété.

Il faut, pour obvier à cet inconvénient, purifier le Zinc de l'alliage du Plomb. La propriété qu'a ce demi-métal de ne pouvoir être dissous par le Soufre, en fournit un moyen fort aisé à pratiquer. Il faut pour cela faire fondre le Zinc dans un creuset, l'agiter rapidement avec une verge de fer, & projeter dessus alternativement du suif & du Soufre minéral; mais le Soufre en beaucoup plus grande quantité que le Suif. Si le Soufre ne se consume point entierement, & qu'il forme une espece de scorie à la surface du Zinc, c'est une marque que ce demi-métal contient du Plomb. Il faut dans ce cas continuer à jeter du Soufre dans le creuset, en remuant continuellement le Zinc; jusqu'à ce qu'on s'apperoive que le Soufre ne se joint plus avec aucune substance métallique, & se brûle librement sur la surface du Zinc. Le demi-métal est alors purifié, parceque le Soufre qui ne peut le dissoudre s'unit fort

aifément avec le Plomb, ou avec les autres substances métalliques auxquelles il pourroit être allié.

Si on mêle le Zinc ainfi purifié avec le Cuivre rouge, à la dose d'un quart ou d'un tiers, & qu'on tienne le mélange en fonte pendant un certain temps, en l'agitant toujours, on fait un Cuivre jaune qui est auffi ductil étant froid, que celui qui est fait par la cémentation avec la Pierre calaminaire.

A l'égard des Tombacs & Similors, ils se font soit avec le Cuivre rouge; soit avec le Cuivre jaune qu'on recombine de nouveau avec le Zinc. Comme on est obligé, pour leur donner une belle couleur d'or, d'y mêler des doses de Zinc différentes de celles qui font simplement le Cuivre jaune, ils font ordinairement beaucoup moins ductils. M. Geoffroy a donné en 1725. un Mémoire sur cette matiere, dans lequel il examine les produits que donne le mélange tant du Cuivre rouge que du jaune avec le Zinc, depuis une très-petite jusqu'à très-grande dose.

IV. PROCÉDÉ.

Dissoudre le Zinc dans les Acides minéraux.

AFFOIBLISSEZ de l'Huile de Vitriol concentrée, en la mêlant avec un poids égal d'eau. Mettez dans un matras le Zinc que vous voudrez dissoudre, réduit en petits morceaux. Versez dessus six fois son poids d'Acide vitriolique, affoibli comme nous venons de le dire. Placez le matras sur un bain de sable d'une chaleur douce. Tout le Zinc se dissoudra sans aucune résidence. Le Sel neutre métallique qui résulte de cette dissolution, se cristallise; on le nomme *Vitriol blanc*, ou *Vitriol de Zinc*.

REMARQUES.

Quoique le Zinc soit dissoluble dans tous les Acides, & que combiné avec ces mêmes Acides, il offre des phénomènes singuliers, personne cependant, avant M. Hellot, n'avoit donné un détail bien circonstancié de ce qui arrive dans ces dissolutions. Ainsi tout ce que nous allons dire à ce sujet, est tiré des

Mémoires que M. Hellot a donnés sur cette matiere.

Si on distille dans une cornue au bain de sable, à une chaleur graduée, la dissolution de Zinc par l'Acide vitriolique, faite comme il est prescrit dans le procédé; il passe d'abord en pur phlegme presque la moitié de la liqueur. Il vient ensuite une petite quantité d'Esprit acide sulphureux: après quoi il faut augmenter le feu, transporter pour cela la cornue dans un fourneau de réverbère, & continuer la distillation à feu nud. A la premiere impression de ce feu, il se développe une odeur de Foie de Soufre qui devient vive & suffocante vers la fin de la distillation. Au bout de deux heures, les vapeurs blanches paroissent, comme dans la rectification de l'Huile de Vitriol ordinaire. Alors si on change de récipient, on retirera environ la dix-huitième partie du total de la dissolution d'une Huile de Vitriol, qui quoique sulphureuse, est cependant si concentrée, qu'en en versant quelques gouttes sur de l'Huile de Vitriol foible, elle y tombe jusqu'au fond avec autant de bruit que si c'étoit de petits morceaux de fer rouge, & elles échauffent autant cette Huile

de Vitriol, que l'Huile de Vitriol ordinaire échauffe l'eau.

Il reste au fond de la cornue une masse saline sèche, blanche & cristalline, dont le poid excède celui du Zinc qu'on a fait dissoudre d'environ un douzième du poid total de la liqueur. Cette augmentation de poid lui vient d'une portion de l'Acide vitriolique qui est resté concentré dans le Zinc, & que le feu n'a pu en détacher. Cette portion d'Acide y est même si adhérente, que M. Hellot ayant tenu pendant deux heures entières la cornue qui la contenoit dans un feu si violent, que ce vaisseau commençoit à se fondre, il n'en est pas sorti la moindre vapeur.

Ce *Caput mortuum* salin est figuré en aiguille, à peu près comme le Sel sédatif. Il est brûlant, s'échauffe considérablement lorsqu'on verse de l'eau dessus, & s'humecte à l'air, mais lentement. L'Esprit-de-Vin mis en digestion sur ce Sel pendant huit ou dix jours, y prend la même odeur que celui qu'on mêle avec l'Huile de Vitriol concentrée pour en retirer l'Æter.

Le Zinc se dissout par les Acides nitreux & marin, à peu près de même

que par l'Acide vitriolique, excepté que l'Acide marin ne touche point à une matière noire, rare & spongieuse qu'il sépare du Zinc. M. Hellot s'est assuré que cette matière n'est point du Mercure, & qu'elle ne peut être réduite en substance métallique.

Cet habile Chimiste a distillé aussi les dissolutions de Zinc dans les Acides nitreux & marin. Il a d'abord, comme dans celle qui est faite par l'Acide vitriolique, passé une liqueur aqueuse, qui est devenue acide. Enfin, en poussant le feu fortement sur la fin de la distillation, il a retiré une petite quantité des Acides qui avoient servi à la dissolution ; mais cette petite portion d'Acide étoit d'une force extraordinaire. La quantité d'Acide nitreux qu'on retire, est beaucoup plus considérable que celle d'Acide marin.

La dissolution du Zinc par l'Acide marin, distillée jusqu'à siccité, & poussée au grand feu, fournit un sublimé.

Non-seulement le Zinc se dissout facilement dans tous les Acides, mais ses fleurs s'y dissolvent aussi, à peu près à la même dose, & avec des phénomènes presque tous semblables. M. Hellot ayant

DE CHYMIE PRATIQUE. 477
remarqué que les résidus de toutes les dissolutions de Zinc ont beaucoup de ressemblance avec les fleurs, croît qu'on pourroit réduire ce demi-métal par le moyen des dissolvans, dans le même état où le met le feu lorsqu'on le sublime en fleurs.

CHAPITRE IV.

DE L'ARSENIC.

PREMIER PROCÉDÉ.

Retirer l'Arsenic des matieres qui en contiennent, Safre ou Smalth.

RÉDUISEZ en poudre du Cobolt, de la pyrite blanche, ou d'autres matieres arsenicales. Mettez cette poudre dans une cornue à col large & court, dont un grand tiers demeure vuide. Placez cette cornue dans un fourneau de réverbere; luttez-y un récipient: échauffez votre vaisseau par degrés, & augmentez le feu jusqu'à ce que vous voyez une poudre se sublimer dans le col de la cornue. Entretenez le feu à ce degré;

tant que la sublimation continuera à se faire : augmentez-le lorsqu'elle commencera à diminuer, & le poussez autant que les vaisseaux pourront le permettre. Laissez-le éteindre lorsqu'il ne se sublimera plus rien. Vous trouverez, en dé-luttant les vaisseaux, un peu d'Arsenic qui sera passé dans le récipient sous la forme d'une farine légère. Le col de la cornue sera rempli de fleurs blanches un peu moins fines, dont quelques unes paroîtront comme de petits cristaux, & s'il s'est sublimé beaucoup d'Arsenic, la partie du col de la retorte qui est contiguë à son corps, sera garnie d'une matière pesante, ayant l'apparence d'un verre blanc demi-transparent.

R E M A R Q U E S.

L'Arsenic est une substance métallique encore plus volatile que le Zinc ; ainsi on ne le peut séparer d'avec les matières parmi lesquelles il est mêlé, qu'en le sublimant : mais il est bon d'observer qu'il n'est point naturellement sous la forme métallique, & que le sublimé blanc qu'on retire du Cobalt, par le procédé que nous avons donné, n'est, à proprement parler, qu'une chaux métal-

lique qui a besoin d'être traitée avec des matieres grasses, comme nous le dirons dans son lieu, pour avoir la forme & le brillant métalliques.

Cette chaux est d'une nature très-singuliere, & diffère de toutes les autres chaux métalliques, en ce qu'elle est volatile, & que toutes les autres sont extrêmement fixes, même celles qu'on retire des demi-métaux, car les fleurs de Zinc, qu'on regarde avec raison comme un Zinc calciné, quoique produites par une espee de sublimation, ne sont point du tout pour cela une substance volatile, mais plutôt une matiere très-fixe, puisqu'elles peuvent soutenir le feu le plus violent, & qu'elles se fondent plutôt que de se sublimer. L'Arsenic au contraire, non-seulement se retire de sa mine par sublimation, mais même une fois sublimé, il continue d'être volatil, & se dissipe en vapeurs toutes les fois qu'on lui fait éprouver un certain degré de chaleur même modéré.

Cette matiere métallique n'étant point combinée avec le phlogistique, se nomme *Arsenic blanc*, ou simplement *Arsenic*, & prend le nom de *Régule d'Arsenic* quand elle est unie avec le phlo-

gistique, & qu'elle a le brillant métallique.

Quoique l'Arsenic soit volatil, il faut cependant un feu bien fort, sur-tout dans les vaisseaux fermés, pour le séparer d'avec les mines qui le contiennent, parcequ'il a une grande adhérence avec les matieres terreuses & vitrifiables. Cette adhérence est si forte, qu'il peut soutenir le feu de fusion quand il est ainsi combiné, & qu'il se vitrifie avec les chaux métalliques & autres matieres fusibles. Il est impossible, par cette raison, de retirer du Cobolt ou autres matieres arsenicales, tout ce qu'elles contiennent d'Arsenic, lorsqu'on ne les traite que dans des vaisseaux fermés. Si l'on veut débarrasser ces matieres de tout leur Arsenic, quand on en a retiré ce qu'elles peuvent en fournir par la distillation, il faut les mettre dans un creuset, qu'on laissera découvert au milieu d'un grand feu. Il en sortira alors encore beaucoup de vapeurs arsenicales. On doit avoir l'attention de remuer de temps en temps, avec une verge de fer, ce qui est contenu dans le creuset, pour faciliter l'évaporation du reste de l'Arsenic. Il arrive souvent que l'Arsenic retiré
de

de ses mines par la sublimation, n'a pas une couleur bien blanche, mais qu'il est d'un gris plus ou moins noirâtre : cette couleur lui vient de quelques parties de matieres inflammable dont les minéraux arsenicaux ne sont pas ordinairement tout-à-fait exempts. Une très-petite quantité de phlogistique suffit pour priver beaucoup d'Arsefic de sa blancheur, & lui donner une couleur grise. Lorsqu'il est sali de cette maniere, il est facile de lui donner la blancheur qu'il doit avoir : il ne s'agit que de le sublimer une seconde fois, après l'avoir mêlé avec quelque substance sur laquelle il n'ait point d'action, comme le Sel marin, par exemple.

Si les matieres dont on retire l'Arsefic contiennent aussi du Soufre, ce qui se rencontre dans certaines pyrites, cet Arsefic se sublime à un degré de chaleur bien moins considérable, que lorsqu'il n'est uni qu'avec des matieres terreuses, parcequ'il se combine avec le Soufre avec lequel il a beaucoup d'affinité, & que le Soufre est dans cette occasion un interméde qui sert à séparer l'Arsefic d'avec la terre. On peut, en conséquence de cela, se servir du Soufre pour retirer l'Arsefic d'avec les terres dans lesquelles

ce demi-métal est fixé. Le Soufre, dans ce cas, change la couleur de l'Arsenic, & lui fait prendre des couleurs jaunes, plus ou moins foncées, qui vont jusqu'au rouge, suivant la quantité qui s'en trouve, & le degré de feu qu'ils ont éprouvé ensemble.

La consistance de l'Arsenic est différente, suivant le degré de chaleur qu'il a éprouvé lorsqu'on l'a sublimé. Si la vapeur arsenicale a rencontré un endroit froid, elle se rassemble sous la forme d'une poudre, de même que les Fleurs de Soufre: c'est ce qui arrive à celui qui tombe dans le récipient lorsqu'on le distille. Mais s'il est arrêté dans un endroit chaud, & qu'il ne puisse s'éloigner de cette chaleur, alors il se condense en un corps pesant & compact, demi-transparent, parcequ'il a éprouvé un commencement de fusion.

On ne peut cependant parvenir à le fondre parfaitement, enforte qu'il devienne fluide comme les autres matières fondues. Ce n'est pas qu'il soit pour cela réfractaire; au contraire, le degré de chaleur auquel il commence à se fondre est fort modéré, & il est lui-même très-propre à faciliter la fusion des matières

réfractaires; mais c'est qu'il se réduit nécessairement en vapeurs quand il éprouve le degré de chaleur qui lui est nécessaire pour se fondre, & que ces vapeurs brisent les vaisseaux, si elles ne trouvent point une issue pour s'échapper.

L'Arsenic devenu jaune par le mélange du Soufre, qu'on nomme aussi *Orpin* ou *Orpiment*, acquiert plus facilement la forme d'un Sublimé solide, à cause qu'il est allié avec un vingtième, ou même un dixième de son poids de Soufre, qui le rend plus fusible.

L'Arsenic rouge qui contient encore une plus grande quantité de Soufre, se fond aussi plus facilement. Il devient pour lors d'un rouge transparent comme un rubis. On lui donne aussi, quand il est sous cette forme, le nom de *Rubis arsenical*.

Lorsqu'on a intention d'avoir une combinaison de Soufre & d'Arsenic, il vaut mieux mêler & distiller ensemble des minéraux contenant du Soufre & de l'Arsenic; comme sont, par exemple, les pyrites blanches & les pyrites jaunes, que de mêler ensemble le Soufre & l'Arsenic purs, parceque la grande volatilité de ces deux substances met obstacle à

leur union ; au lieu que lorsqu'elles sont combinées avec d'autres matieres , elles peuvent éprouver un degré de chaleur beaucoup plus considérable , qui favorise leur union.

On ne se sert point de la distillation pour retirer l'Arsenic du Cobolt , dans les travaux en grand : on jette la mine confusément avec le bois & le charbon dans un grand fourneau , auquel est ajustée une cheminée qui conduit les vapeurs dans un long canal tortueux , dans lequel sont placés des morceaux de bois de distance en distance. Les vapeurs arsenicales conduites dans ce canal , s'y arrêtent , & se déposent tant à ses parois que sur les morceaux de bois qui le traversent. Les fuliginosités des matieres combustibles étant plus légères , montent plus haut , & s'échappent par une ouverture qui est au bout de ce canal.

L'Arsenic sublimé par cette méthode n'est point blanc ; mais il a une couleur grise qui lui vient de la matiere inflammable du bois & du charbon avec lesquels la mine a été torréfiée.

Lorsqu'on a retiré du Cobolt tout l'Arsenic qu'il peut fournir , la matiere terreuse & fixe qui reste mêlée avec dis-

férentes matieres fusibles, se vitrifie, & le verre qu'elle produit est d'une belle couleur bleue. Il se nomme *Smalth*. Voici comment on doit préparer ce verre.

Prenez quatre parties de beau sable fusible, autant d'un Sel alkali fixe quelconque, bien dépuré, & une portion de Cobolt dont on aura sublimé l'Arse-
 nic par la torréfaction; le tout bien pul-
 vérisé. Mêlez exactement ensemble ces
 différentes substances; mettez le mêlan-
 ge dans un bon creuset que vous couvri-
 rez, & que vous placerez dans un four-
 neau de fusion. Faites un grand feu, que
 vous soutiendrez toujours de même pen-
 dant quelques heures. Assurez-vous,
 après ce temps, si la fusion & la vitrifi-
 cation sont bien faites par le moyen d'u-
 ne petite verge de fer que vous intro-
 duirez dans le creuset, au bout de la-
 quelle il s'attachera dans ce cas une ma-
 tiere vitrifiée en forme de filets. Si la
 matiere est en cet état, retirez le creu-
 set du feu: refroidissez-le en jettant de
 l'eau dessus: cassez-le. Vous trouverez
 dedans un verre qui doit être d'un bleu
 extrêmement foncé & presque noir, si
 l'opération a réussi. Ce verre réduit en

poudre subtile, prend une couleur bleue ; beaucoup plus claire & plus éclatante.

Si on trouve après l'opération, que le verre est trop peu coloré, il faut refaire une seconde fusion, dans laquelle on fera entrer deux ou trois fois autant de Cobolt. Si au contraire on trouve le verre trop noir, il faut mettre une moindre quantité de Cobolt.

On peut, au lieu du mélange que nous avons prescrit, se servir d'un verre déjà tout fait, qui soit blanc & fusible. Mais comme le verre est toujours plus difficile à fondre, & que le mélange du Cobolt le rend encore plus réfractaire, quoiqu'il soit déjà entré du Sel alkali dans sa composition, il est bon d'y mêler encore un tiers du poids du Cobolt, de cendres gravelées pour faciliter la fusion.

il n'est pas nécessaire, lorsqu'on veut faire l'essai d'un Cobolt, pour sçavoir quelle quantité de verre bleu il peut fournir, de faire l'opération telle que nous l'avons dit : on peut s'épargner beaucoup de temps & de peine, en fondant une partie de Cobolt avec deux ou trois parties de Borax. Ce Sel, qui est très-fusible, a la propriété, lorsqu'il est fondu, de se transformer en une matière

qui a pour un temps toutes les propriétés d'un verre. Ce verre de Borax prend dans cette épreuve, à peu près la même couleur qu'aura le véritable verre ou Smalth qu'on fera avec le même Cobolt.

Les mines de Bismuth fournissent, de même que le Cobolt, une matiere qui colore le verre en bleu; & même le Smalth fait avec ces mines est plus beau que celui qui vient de la mine d'Arsenic pure. Il y a des Cobolts qui fournissent en même temps de l'Arsenic & du Bismuth. Quand on emploie ces Cobolts, il est ordinaire de trouver au fond du creuset un petit culot de matiere métallique; qu'on nomme *Régule de Cobolt*. Ce Régule de Cobolt est une espece de Bismuth, qui est ordinairement altéré par le mélange d'une matiere ferrugineuse & arsenicale.

Les Fleurs arsenicales les plus pesantes & les plus fixes qu'on retire du Cobolt, ont aussi la propriété de donner une couleur bleue aux verres dans la composition desquels on les fait entrer. Mais cette couleur est foible: elle est due à une partie de la matiere colorante que l'Arsenic a enlevée avec lui. On peut faire entrer ces Fleurs dans la compo-

tion avec laquelle on fait le verre bleu ; non-seulement à cause du principe colorant qu'elles fournissent , mais encore parcequ'elles facilitent beaucoup la fusion , l'Arsenic étant un fondant des plus efficaces qu'on connoisse.

Au reste , tous ces verres bleus ou Smalths contiennent une certaine quantité d'Arsenic ; car il y a toujours une portion de ce demi-métal qui demeure unie avec la matiere fixe du Cobolt , quoiqu'on l'ait torrifiée long-temps , & à très-grand feu. Cette portion d'Arsenic qui s'est fixée ainsi , se vitrifie avec la matiere colorante , & entre dans la composition du Smalth.

Le verre bleu fait avec la partie fixe du Cobolt , a différens noms , suivant l'état où il est. Lorsqu'il n'a éprouvé qu'un commencement de fusion , on le nomme *Safre*. Il prend le nom de *Smalth*, quand il est vitrifié parfaitement : & lorsqu'il est réduit en poudre , il se nomme *Azure à poudrer*, & *Azur fin* ou d'*émail*, s'il est d'une grande finesse. On s'en sert pour colorer les émaux , la fayence & la porcelaine en bleu.

II. PROCÉDÉ.

Séparer l'Arfenic d'avec le Soufre.

REDUISEZ en poudre l'Arfenic jaune ou rouge que vous voudrez séparer d'avec le Soufre. Humectez cette poudre avec un Alkali fixe réduit en liqueur. Faites sécher doucement ce mélange : mettez-le dans une cucurbite de verre fort haute, à laquelle vous ajusterez un chapiteau. Placez cette cucurbite sur un bain de sable : échauffez doucement les vaisseaux, & augmentez le feu par degrés, jusqu'à ce que vous voyiez qu'il ne se sublime plus d'Arfenic. L'Arfenic, de jaune ou rouge qu'il étoit, se sublime partie en fleurs blanches au haut du chapiteau, & partie en matiere compacte, qui paroît comme vitrifiée, blanche & demi-transparente. Il reste au fond de la cucurbite une combinaison d'Alkali fixe & de Soufre.

REMARKES.

L'Alkali fixe a plus d'affinité avec le Soufre qu'aucune substance métallique : ainsi il n'est pas étonnant qu'il soit un

intermède convenable pour séparer le Soufre d'avec l'Arsenic. Il y a cependant un inconvénient à s'en servir; c'est qu'il a aussi avec l'Arsenic beaucoup d'affinité: d'où il arrive qu'il en retient toujours une partie, laquelle demeure fixée avec lui. On doit, à cause de cela, faire en sorte de ne mêler avec l'Arsenic sulfuré que la quantité d'Alkali qui est nécessaire pour absorber le Soufre qu'il contient. Il n'y a que l'expérience & les différentes tentatives qui puissent apprendre au juste la quantité d'Alkali qu'il faut employer, parceque la quantité de Soufre que contient l'Arsenic jaune & rouge est indéterminée.

Les vaisseaux doivent être élevés, afin que le haut du chapiteau où se condensent les parties arsenicales, soit moins échauffé. Il faut, sur la fin de l'opération, pousser le feu vivement, jusqu'à faire rougir le sable, parceque les dernières portions d'Arsenic qui montent, sont fortement retenues par l'Alkali fixe.

On peut rectifier & blanchir par le même moyen l'Arsenic qui a une couleur grise ou noirâtre, parceque l'Alkali fixe absorbe aussi très-avidement le phlogistique. Le Mercure est, de même que l'Al-

kali fixe, un très-bon intermede pour séparer l'Arsenic d'avec le Soufre. Si on veut l'employer pour cela, il faut réduire l'Arsenic sulphuré en poudre très-subtile, en le triturant long-tems dans un mortier de verre; quand il est bien pulvérisé, faites tomber dessus quelques gouttes de Mercure qu'on exprime à travers une peau de chamois, & continuer la trituration. La couleur jaune ou rouge de l'Arsenic changera insensiblement, & s'obscurcira à mesure que le Mercure s'y mêlera. Quand le Mercure est entierement éteint, ajoutez de la même maniere un peu plus de Mercure que la première fois: continuez à triturer pour l'éteindre, & ajoutez-en ainsi jusqu'à ce que le Mercure reste coulant. Il ne paroîtra plus alors dans le mélange aucune couleur ni jaune ni rouge. Il sera devenu gris s'il contient peu de Soufre, & noir s'il en contient beaucoup.

Mettez ce mélange dans une cucurbite de verre fort élevée: ajustez-y un chapeau: placez-la sur un bain de sable, & entérrez-la dans le sable jusqu'à la hauteur du mélange qui y est contenu. Echauffez les vaisseaux, & entretenez pendant l'opération un degré de feu un

peu moins fort que celui qui est nécessaire pour faire sublimer le Cinnabre. Il s'attachera à la partie supérieure du chapeau des fleurs blanches arsenicales, parmi lesquelles il y aura quelques beaux cristaux d'Arсениc, & au-dessous il se sublimera du Cinnabre, qui ne sera pas tout-à-fait exempt d'Arсениc. Si vous voulez avoir votre Cinnabre & votre Arсениc plus purs, & moins mêlés l'un avec l'autre, séparez le sublimé supérieur qui est arsenical d'avec l'inférieur qui est du Cinnabre. Pulvérissez grossièrement l'un & l'autre, & sublimez-les séparément chacun dans un alembic différent.

Le Mercure sépare le Soufre d'avec l'Arсениc dans cette occasion, parcequ'il a plus d'affinité que lui avec ce minéral. il n'est pas la seule substance métallique qui soit dans ce cas, comme nous l'avons vu, puisqu'il y en a beaucoup d'autres qui ont plus d'affinité que le Mercure avec le Soufre, & qui peuvent servir d'interméde pour décomposer le Cinnabre : cependant ces substances métalliques ne pourroient point être substituées au Mercure dans l'opération présente, parcequ'il n'y en a aucune qui n'ait en même temps avec l'Arсениc une très-

grande affinité, & même aussi forte qu'avec le Soufre; au lieu que le Mercure ne peut en aucune maniere s'unir avec l'Arsenic.

Cette maniere de séparer l'Arsenic d'avec le Soufre, a deux avantages sur le procédé par l'Alkali fixe. Le premier, c'est qu'on retire par ce moyen tout l'Arsenic qui étoit contenu dans le mélange; & le second, c'est que comme le Mercure n'absorbe point d'Arsenic, il n'y a point de tâtonnement à faire pour sçavoir la quantité qu'il en faut mettre: & que quand même il y en auroit plus qu'il n'en faudroit pour absorber tout le Soufre, cela ne feroit aucun tort à l'opération. Mais aussi elle a l'inconvénient d'être beaucoup plus longue & plus laborieuse que l'autre, parce qu'il faut premièrement unir le Mercure par une trituration préliminaire qui est très-longue, attendu qu'elle doit d'abord procurer une première union du Soufre avec le Mercure, & former un *Æthiops*, sans quoi le Mercure & l'Arsenic sulphuré se sublimerient séparément, & il ne se feroit point de décomposition. Secondement, quoique le Mercure soit suffisamment uni avec le Soufre de l'Arsenic par la lon-

gue trituration qui précède la sublimation, cela n'empêche pas, comme nous l'avons vû, que l'Arsenic & le Cinna-bre qui se subliment, ne soient en quelque sorte confondus ensemble, puisqu'ils ont besoin d'une seconde sublimation particuliere pour être bien purs.

Ces inconvéniens sont cause qu'on emploie plutôt l'Alkali fixe que le Mercure, parcequ'on s'embarrasse peu de la perte que l'on fait de la quantité d'Arsenic qui reste unie avec l'Alkali, cette substance métallique n'étant ni chere ni rare.

Lorsque l'Arsenic est uni à une grande quantité de Soufre, on peut l'en débarrasser d'une partie sans aucun interméde: il suffit pour cela de le sublimer à un feu très-doux & augmenté par degrés insensible. La partie la plus sulphureuse monte d'abord; ce qui vient ensuite est plus arsenical & moins sulphureux. Enfin les dernieres fleurs sont de l'Arsenic pur, ou du moins presque pur.



III. PROCÉDÉ.

*Donner à l'Arsenic la forme métallique.
Régule d'Arsenic.*

PRENEZ deux parties d'Arsenic blanc réduit en poudre subtile, une partie de flux noir, une demi-partie de Borax, & autant de limaille de fer non rouillée. Broyez le tout ensemble pour le bien mêler. Mettez ce mélange dans un bon creuset, & ajoutez par-dessus l'épaisseur de trois doigts de Sel commun. Couvrez le creuset, & placez-le dans un fourneau de fusion : faites d'abord un feu doux, pour échauffer le creuset également.

Quand il commencera à sortir du creuset des vapeurs arsenicales, augmentez promptement le feu assez pour faire fondre le mélange. Assurez-vous si la matière est bien fondue, en introduisant dans le creuset une petite verge de fer ; & si la fusion est parfaite, retirez le creuset du fourneau. Laissez-le refroidir. Vous y trouverez, après l'avoir cassé, un Régule d'une couleur métallique, blanche & livide, très-cassant, peu dur, & même friable.

REMARQUES.

L'Arſenic blanc eſt, comme nous avons dit, une chaux métallique. Il n'a beſoin par conſéquent que d'être combiné avec le phlogiſtique, pour avoir les propriétés métalliques : c'eſt ce qu'on fait dans l'opération dont il eſt à préſent queſtion.

Le Fer qu'on ajoute ne ſert point, comme lorsqu'on fait le Régule d'Antimoine, à précipiter le Régule d'Arſenic, en le ſéparant de quelque autre ſubſtance à laquelle il étoit joint : il ne fait dans cette occaſion que ſe joindre au Régule d'Arſenic, auquel il donne de la ſolidité & de la conſiſtence. C'eſt pour cette raiſon qu'on en fait entrer dans le mélange ; car ſans lui le Régule d'Arſenic auroit ſi peu de conſiſtence, qu'à peine pourroit-on le manier ſans le réduire en petits morceaux. Le Fer procure encore un autre avantage dans ce procédé : c'eſt d'empêcher qu'il ne ſe perde une ſi grande quantité d'Arſenic en vapeurs. Il retient & fixe en quelque manière l'Arſenic, avec lequel il ſ'eſt combiné.

Le Cuivre peut être ſubſtitué au Fer, & procure les mêmes avantages que lui.

Il eſt eſſentiel de retirer le creuſet du

fourneau aussitôt que la matiere est fondue, & même de le faire refroidir le plus promptement qu'il est possible, pour empêcher que l'Arsenic ne se dissipe en vapeurs: car quand une fois le Régule est formé, s'il reste plus long-temps dans le feu, la proportion d'Arsenic diminue toujours par rapport à celle du métal qu'on y a mêlé; en sorte qu'au bout d'un certain temps, ce ne seroit plus un Régule d'Arsenic qui resteroit dans le creuset, mais simplement du Fer ou du Cuivre un peu allié d'Arsenic. Le Cuivre, dans cette occasion, devient blanc, & prend une couleur d'Argent, mais que l'air ternit en peu de temps.

Il est facile de voir, par ce que nous avons dit, que le Régule d'Arsenic fait par ce procédé, quelque précaution qu'on prenne, n'est pas pur, & contient toujours une assez grande quantité de Fer ou de Cuivre; mais il est difficile d'éviter cet inconvénient, par les raisons que nous avons déjà dites; & si l'on veut fondre l'Arsenic seul avec les flux réductifs, la plus grande partie se dissipe en vapeurs bien avant que le flux ait commencé à se fondre, & ce qui s'en trouve de métallisé n'est point réuni en une masse au fond du

creuset, comme cela arrive dans les autres réductions métalliques; mais dispersé en petites particules, & mêlé avec les scories. Il y a pourtant des moyens d'avoir un Régule d'Arсениc absolument pur, & qui ne soit allié d'aucune substance métallique.

Premierement: si on met dans une petite cucurbite basse & couverte d'un chapiteau aveugle, le Régule d'Arсениc fait avec le Fer ou le Cuivre; qu'on place cette cucurbite sur un bain de sable; qu'on l'échauffe jusqu'au point que le sable commence à rougir, on verra une partie du Régule se sublimer au chapiteau, sans avoir perdu son brillant métallique. Cette portion de Régule qui se sublime ainsi, est purement arsenicale, ou du moins ne contient qu'une très-petite portion du métal étranger qu'elle a peut-être enlevé avec elle. Ce qui reste au fond de la cucurbite est le métal qu'on avoit ajouté, qui contient encore un peu d'Arсениc, lequel y reste fixé opiniâtrément, & que la violence du feu n'en peut détacher dans les vaisseaux fermés.

Secondement: si on mêle de l'Arсениc à parties égales avec du flux noir: qu'on

mette le mélange dans une cucurbite disposée comme celle dont nous venons de parler, & qu'on lui fasse éprouver un degré de chaleur le plus fort que puisse procurer le bain de sable, il se sublime d'abord au chapiteau des fleurs d'Arsenic qui sont d'un gris noirâtre, & ensuite un Régule d'Arsenic d'une couleur métallique blanche assez brillante, mais qui se ternit bien promptement à l'air. Ce Régule n'a aucune solidité; il est extrêmement friable, mais il est pur.

Troisièmement: j'ai fait aussi du Régule d'Arsenic pur par un autre moyen, qui en donne une bien plus grande quantité, & à une chaleur beaucoup moindre. Il faut pour cela mêler l'Arsenic en poudre avec une huile grasse quelconque, en sorte que ce mélange soit comme un pâte liquide; mettre cette pâte dans une petite fiole de verre mince, comme celles qu'on nomme communément *Fioles à médecine*; placer cette fiole dans un bain de sable; échauffer peu à peu jusqu'à ce que le fond du vaisseau qui contient le sable commence à rougir. Il sort d'abord de la bouteille une partie de l'huile qui s'exhale en vapeurs, qu'il faut laisser sortir. Ensuite la partie supérieure

de cette fiole se tapisse intérieurement d'un enduit brillant & métallique , qui lui donne l'apparence d'un verre qui a été mis au teint. Cet enduit est le Régule d'Arsenic. Il faut , quand il commence à se sublimer , boucher légèrement la bouteille avec un peu de papier , & augmenter un peu le feu , jusqu'à ce qu'on voie qu'il ne se sublime plus rien.

Si on casse la bouteille après cela , on trouvera sa partie supérieure incrustée d'un enduit de Régule plus ou moins épais , à proportion de la quantité d'Arsenic qu'on y aura mis. Ce Régule est en masse , & a une belle couleur brillante , qui m'a paru se soutenir mieux à l'air que celle du Régule fait par toute autre méthode , apparemment à cause de la grande quantité de matiere grasse avec laquelle il est uni , & dont il est enduit.

Ce Régule d'Arsenic est absolument pur , & on en retire par cette méthode une bien plus grande quantité qu'en le traitant avec le flux noir , parceque la combinaison de l'Arsenic avec la matiere inflammable se fait beaucoup plus promptement & plus facilement : d'où il arrive qu'une partie de l'Arsenic ne se sublime point d'abord en fleurs grises ,

comme dans l'opération avec le flux noir. D'ailleurs, tout l'Arsenic se sublime en Régule en suivant notre procédé: au lieu que quand on se sert du flux noir, il y a toujours une partie assez considérable de l'Arsenic qui s'unit avec la partie alkaline de ce flux, & qui y demeure fixée. Il ne reste au fond de la bouteille, dans notre opération, qu'un charbon huileux, léger, mais très-fixe.

Le Régule d'Arsenic, de quelque manière qu'il soit fait, peut être réduit facilement en Arsenic blanc & cristalin, en le traitant avec un Alkali fixe, ou le Mercure, comme quand on veut le séparer d'avec le Soufre.

IV. PROCÉDÉ.

Distillation de l'Acide nitreux par l'interméde de l'Arsenic. Eau-forte bleue.

Nouveau Sel neutre arsenical.

REDUISEZ en poudre fine la quantité qu'il vous plaira de salpêtre purifié. Mêlez-le exactement avec un poids égal d'Arsenic blanc cristalin bien pulvérisé, ou de fleurs d'Arsenic très-blanches & très-fines. Mettez ce mélange dans une cornue de verre dont la moi-

tié demeure vuide. Placez la cornue dans un fourneau de réverbère : ajustez-y un récipient percé d'un petit trou, dans lequel vous aurez mis un peu d'eau de pluie filtrée. Luttez ce récipient à la cornue avec du lut gras. Mettez d'abord deux ou trois petits charbons allumés dans le cendrier du fourneau, auxquels vous en substituerez d'autres lorsqu'ils seront prêts à s'éteindre. Continuez à échauffer vos vaisseaux par degrés insensibles, & ne mettez des charbons dans le foyer que lorsque la cornue commencera à être bien chaude. Vous verrez bientôt le récipient se remplir de vapeurs d'un rouge foncé tirant sur le roux. Bouchez avec un petit morceau de lut le petit trou du récipient. Ces vapeurs se condenseront dans l'eau de ce vaisseau, & lui donneront une très-belle couleur bleue, qui deviendra d'autant plus foncée, que la distillation s'avancera. Si votre salpêtre n'est pas bien sec, il sortira aussi du col de la cornue des gouttes d'Acide qui tomberont dans l'eau du récipient, & s'y mêleront. Continuez votre distillation, en augmentant peu à peu le feu à mesure qu'elle s'avancera; mais avec une lenteur extrême, jusqu'à ce que

vous voyiez que la cornue étant bien rouge il ne sorte plus rien. Laissez alors refroidir les vaisseaux.

Lorsque les vaisseaux seront froids, déluttez le récipient, & versez promptement l'Eau-forte bleue qu'il contiendra dans un flacon de cristal, que vous boucherez hermétiquement, parceque cette couleur dispaçoit en assez peu de temps lorsque la liqueur prend l'air. Vous trouverez dans la cornue une masse blanche saline qui aura pris la figure du fond de la cornue, & des fleurs d'Arsenic qui se seront sublimées à sa voûte & à son col.

Pulvérisez la masse saline, & la dissolvez dans l'eau chaude. Filtrez la dissolution, pour en séparer quelques parties arsenicales qui resteront sur le filtre. Laissez la liqueur filtrée s'évaporer d'elle-même à l'air libre. Il s'y formera, quand elle sera suffisamment évaporée, des cristaux représentans des prismes quadrangulaires, terminés à chaque bout par des pyramides aussi quadrangulaires. Ces cristaux seront amoncelés irrégulièrement dans le fond du vaisseau : il se trouvera dessus quelques autres cristaux en aiguilles, une végétation saline qui grimpera le long des bords du vaisseau, & la sur-

face de la liqueur sera ternie par une petite pellicule qui sera comme poudreuse.

R E M A R Q U E S.

Outre les propriétés qui lui sont communes avec les substances métalliques, l'Arsenic en a d'autres, ainsi que nous l'avons remarqué dans nos Elémens de Théorie, qui lui sont communes avec les substances salines : une des plus remarquables d'entre ces dernières, est celle de décomposer le Nitre ; de chasser l'Acide de la base alkalinale de ce Sel, pour se substituer à sa place, & de former avec cet Alkali un Sel neutre très-dissoluble dans l'eau, qui se cristallise en forme régulière.

L'examen de ce qui se passe dans cette décomposition du Nitre par l'Arsenic, & du nouveau Sel qui en résulte, a été l'objet du premier Mémoire que j'ai donné à l'Académie des Sciences sur cette matière, & c'est de ce Mémoire que j'ai tiré le présent procédé. Quoique toute la dose d'Arsenic prescrite dans ce procédé, n'entre point dans la composition du nouveau Sel neutre, puisqu'il s'en sublime une partie en fleurs, on ne doit pas pour cela la juger trop forte ; car nous voyons d'une autre côté, qu'il y a une partie

partie du Nitre qui n'est point décomposée. Le Sel en aiguilles n'est autre chose que du Nitre qui n'a point souffert de décomposition, & qui fuse sur les charbons ardens comme à l'ordinaire.

La précaution de mettre de l'eau dans le récipient est absolument nécessaire pour condenser les vapeurs nitreuses qui sortent pendant cette distillation, lesquelles sont si élastiques, si volatiles, si peu aqueuses, que sans cela il ne s'en condenseroit qu'une très-petite partie en liqueur, & que le reste demeureroit en vapeurs, auxquelles il faudroit donner une issue par le petit trou du récipient, sans quoi elles briseroient les vaisseaux avec impétuosité : par conséquent on ne retireroit presque point d'Acide, surtout si le Nitre dont on se sert étoit bien sec, comme il doit être pour pouvoir être réduit en poudre fine.

La couleur bleue que l'Acide nitreux communique à l'eau, est très-remarquable. La cause qui produit cette couleur n'est point encore connue.

Quoique l'Acide soit dans cette occasion noyé dans beaucoup d'eau, il sort cependant de la cornue si concentré, qu'il forme encore avec cette eau une

Eau-forte très-active, & même fumante, si on n'a mis que peu d'eau dans le récipient.

Il est nécessaire, dans cette opération, plus encore que dans aucune autre, d'échauffer les vaisseaux par degrés, & de procéder avec une extrême lenteur, sans quoi on court risque de voir sauter les vaisseaux avec violence, & danger de la part de l'Artiste, parceque l'Arsenic agit sur le Nitre avec une vivacité incroyable, & que si un mélange de Nitre & d'Arsenic est échauffé jusqu'à un certain point, le Nitre se décompose presque aussi rapidement, & avec autant de fracas, que lorsqu'on le fait fulminer avec une matière inflammable; en sorte qu'on seroit porté à croire, en s'en tenant aux apparences, que le Nitre s'enflamme véritablement dans cette occasion, quoiqu'il ne fasse que se décomposer, comme quand on le traite avec l'Acide vitriolique.

La dissolution qu'on fait du *caput mortuum* de cette distillation, contient en même temps plusieurs sortes de Sels, sçavoir 1°. le Sel neutre arsenical formé de l'Arsenic uni à la base du nitre; c'est celui qui forme les cristaux pris-

matiques dont nous avons parlé : 2°. du Nitre qui n'a pas été décomposé : ce sont les aiguilles & une portion des végétations : 3°. une petite portion d'Arsenic qui, comme on sçait, est dissoluble dans l'eau : c'est lui qui forme la petite pellicule terne qui couvre la surface de la liqueur lorsqu'elle commence à s'évaporer.

On peut consulter sur les propriétés du nouveau Sel neutre arsenical, ce que nous en avons dit dans nos Elémens de Théorie, & dans les Mémoires de l'Académie des Sciences.

V. PROCÉDÉ.

Alkaliser le Nitre par l'Arsenic.

FAITES fondre dans un creuset le Nitre que vous voudrez alkaliser. Lorsqu'il sera fondu, & médiocrement rouge, projetez dessus deux ou trois pinces d'Arsenic réduit en poudre. Il se fera aussitôt une effervescence & un bouillonnement considérables dans le creuset, accompagnés d'un bruit semblable à celui qui fait le Nitre qui détonne avec une matière inflammable. Il s'élèvera en

Y ij

même temps une fumée épaisse, qui d'abord aura l'odeur d'Ail, particulière à l'Arsenic; ensuite elle aura aussi celle de l'Esprit de Nitre. Quand l'effervescence sera appaisée dans le creuset, jetez sur le Nitre encore autant d'Arsenic en poudre que la première fois: vous verrez reparaître les mêmes phénomènes. Continuez ainsi à projeter de l'Arsenic par petites parties, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus aucune effervescence, observant de remuer la matière avec une verge de fer à chaque projection, pour mieux mêler le tout. Augmentez alors le feu, & faites fondre ce qui restera. Tenez-le ainsi en fusion pendant un quart-d'heure, puis retirez le creuset du fourneau. Il contiendra un Nitre alkalisé par l'Arsenic.

R E M A R Q U E S.

Cette opération est une décomposition du Nitre par l'Arsenic, de même que la précédente. Le résultat en est cependant bien différent; car au lieu d'un Sel capable de se cristalliser, & qui ne donne aucune marque ni d'Acide, ni d'Alkali, on n'obtient dans cette occasion qu'un Sel qui se résout en liqueur par l'humidité de l'air, qui ne se cristallise point, &

DE CHYMIE PRATIQUE. 509
qui a toutes les propriétés d'un Alkali.

Ces différences ne viennent que de la maniere dont se fait la décomposition du Nitre, & l'union de l'Arsenic avec la base de ce Sel. Lorsqu'on distille l'Acide nitreux par l'interméde de l'Arsenic, dans l'intention d'obtenir le Sel arsenical, on doit faire l'opération dans des vaisseaux fermés; ne faire éprouver au mélange que le degré de chaleur nécessaire pour mettre l'Arsenic en état d'agir, & n'administrer cette chaleur que peu à peu, & par degrés insensibles. Au lieu que quand il s'agit d'alkaliser le Nitre par le moyen de l'Arsenic, l'opération se fait dans un creuset, à un degré de chaleur fort, à feu ouvert, & appliqué subitement. La violence de la chaleur, la promptitude avec laquelle elle est appliquée, la vivacité avec laquelle se fait l'union de l'Arsenic avec la base du Nitre; mais plus que tout cela encore, le libre accès de l'air, sont cause que la plus grande partie de l'Arsenic qui se combine d'abord avec la base du Nitre, après avoir dégagé son Acide, est aussitôt enlevée & se dissipe en vapeurs; par conséquent la base du Nitre n'étant point suffisamment saoulée, manifeste ses propriétés alkalines.

Y iij

Je dis que le concours de l'air contribue encore plus que tout le reste à séparer l'Arsenic d'avec la base alkaline du Nitre, parceque l'expérience m'a appris que le Sel neutre arsenical ne s'alkalise point par l'action de la plus violente chaleur, tant qu'il est dans les vaisseaux fermés, & que l'air extérieur n'a pas de communication avec lui; mais qu'il se dissipe une partie de l'Arsenic que le Sel contient, si on le pousse à feu ouvert.

Le tumulte & l'effervescence qui arrivent lorsqu'on projette l'Arsenic sur le Nitre en fusion dans le creuset, sont si considérables, & ressemblent si bien à la détonation du Nitre avec une matiere inflammable, qu'on seroit tenté de croire, si on s'en tenoit aux apparences, que l'Arsenic fournit une matiere combustible, & que l'alkalifation du Nitre se fait dans cette occasion de la même maniere que lorsqu'on le fixe par les charbons; mais en examinant avec attention ce qui se passe, on reconnoît aisément qu'il n'y a point du tout d'inflammation, & que le Nitre s'alkalise par la raison que nous en avons donnée.

Les premieres vapeurs qui s'élèvent lorsqu'on projette l'Arsenic sur le Nitre,

sont purement arsenicales; & si on leur présente quelque corps froid, elles s'y attachent en forme de fleurs. Ces vapeurs sont une partie de l'Arsenic même, qui est enlevée par la chaleur avant d'avoir pu agir sur le Nitre; mais elles sont bientôt mêlées de vapeurs nitreuses, produites par l'Acide du Nitre, que l'Arsenic dégage de sa base à mesure qu'il agit sur ce Sel.

Plus on approche de la fin de l'opération, plus la matière qui est dans le creuset perd de sa fluidité, quoiqu'on entretienne toujours dans le fourneau un feu égal. A la fin elle n'est plus que comme une pâte, & il faut beaucoup augmenter le feu pour la remettre en fusion. La raison de cela est, que le Nitre alkalisé est beaucoup moins fusible que lorsqu'il ne l'est pas. La même chose arrive lorsqu'on alkalisé ce Sel par la déflagration.

Quoique quand le Nitre alkalisé ne fait plus d'effervescence avec l'Arsenic, & qu'on le tient en fusion, ce Sel ne laisse plus échapper de vapeurs arsenicales, il ne s'ensuit pas qu'il soit un Alkali pur, & qu'il ne contienne plus d'Arsenic: il en contient encore une grande quantité, mais qui lui est si fortement unie, que

la violence du feu ne peut l'en séparer : c'est ce qui a fait donner par quelques Auteurs à ce Sel le nom d'*Arsenic fixé*.

On reconnoît aisément la présence de l'Arsenic dans ce composé salin, en le traitant par la fusion avec les substances métalliques, sur lesquelles il produit les mêmes effets que l'Arsenic.

Il présente aussi presque les mêmes phénomènes, avec les dissolutions métalliques par les Acides, que le Sel neutre arsenical. Il précipite en particulier l'Argent dissous dans l'Acide nitreux en couleur rouge, de même que ce Sel : & les différences qui se trouvent entre les précipitations faites par le nouveau Sel neutre arsenical, & le Nitre alkalisé par l'Arsenic, ne doivent être attribuées qu'à la qualité alkaline de ce dernier. Voyez les Mémoires de l'Académie, année 1746.

Fin du premier Volume



TABLE

DES MATIERES

Contenues dans ce Volume.

A

- A** Cide vitriolique, *Aquila alba*, p. 359. & p. 28. & *suiv.* *suiv.*
 Acide nitreux, p. 315. Arsenic, p. 477. & *suiv.*
 Acide du Sel marin, Azur, p. 488. p. 122. & *suiv.*
 Acier, p. 268. **B**
 Æthiops minéral, p. 336. & *suiv.*
 Alun, p. 16. 18. & *suiv.* **B** Ase du Nitre, p. 63.
 Alun de Rome, p. 20. Beurre d'Antimoine, p. 410. & *suiv.*
 Amalgame, p. 148. & *suiv.* Beurre d'Antimoine lunaire, p. 419.
 Antimoine, p. 175. & *suiv.* 359. & *suiv.* Bézoard minéral, p. 424. & *suiv.*
 Antimoine diaphorétique, p. 385. & *suiv.* Bismuth, p. 438. & *suiv.*
 Bol, p. 25.

C

C Admie, ou Calamine des Fourneaux, p. 455. & *suiv.*

Cémentation, p. 231.
Chaux d'Antimoine, p. 272. & *suiv.* 383. & *suiv.*

Chaux de Cuivre, p. 253. & *suiv.*

Chaux d'Etain, p. 283. & *suiv.*

Chaux de Plomb, p. 309. & *suiv.*

Cinnabre, p. 322. & *suiv.* 339. & *suiv.*

Cinnabre d'Antimoine, p. 415.

Clystus, p. 392.

Clystus de Nitre, p. 71. & *suiv.*

Clystus d'Antimoine, p. 392. & *suiv.*

Cobolt, p. 477. & *suiv.*

Colcotar, p. 36.

Conpelle, p. 191.

Couperose. Voyez Vitriol.

Cuivre, p. 206. 220. 240. & *suiv.* 302. & *suiv.*

Cuivre jaune, p. 464. & *suiv.*

Cuivre noir, p. 243. & *suiv.*

D

D iaphorétique minéral.

Dissolution de l'Or dans l'Eau-régale, p. 158.

dans le Foie de Soufre, p. 169.

de l'Argent dans l'Eau-forte, p. 212. & *suiv.*

du Cuivre dans l'Acide vitriolique, p. 254.

dans l'Acide nitreux, p. 257.

dans l'Acide marin, *ibid.*

du Fer dans les Acides minéraux, p. 276. & *suiv.*

d'Etain dans l'Eau-régale, p. 291. & *suiv.*

dans l'Acide marin, p. 292.

du Plomb dans l'Acide nitreux, 315.

du Mercure dans
l'Acide vitriolique,
p. 332. & *suiv.*

dans l'Acide ni-
treux, p. 341. & *f.*

dans l'Acide ma-
rin, p. 345. &
suiv.

du Régule d'An-
timoine dans l'A-
cide vitriolique, p.
406.

dans l'Acide du
Sel marin, p.
407. 410. &
suiv.

dans l'Acide ni-
treux, p. 407.

dans l'Eau - ré-
gale, p. 404.

du Bismuth dans
l'Acide nitreux, p.
442. & *suiv.*

l'Acide vitrioli-
que, p. 451.

l'Acide marin,
452.

du Zinc dans l'A-
cide vitriolique,
p. 473.

l'Acide nitreux,
475.

l'Acide marin,
ibid.

E

E Au-forte, p. 75.
& *suiv.* 211.

Eau-forte bleue, p. 501.
& *suiv.*

Eau-Mere, p. 53. 64.

Eau-régale, p. 135. &
suiv. 158.

Eau phagédénique, p.
352.

Encre sympathique, p.
445. & *suiv.*

Esprit de Soufre, p. 37.

Esprit de Vitriol, p. 46.

Esprit de Nitre fumant,
p. 75. & *suiv.*

Esprit de Sel, p. 122.
& *suiv.*

Esprit de Sel fumant,
p. 123.

Esprit de Vitriol phi-
losophique, p. 420.

Esprit de Nitre bé-
zoardique, p. 424.

F

F Er, p. 258. & *suiv.*

Fleurs d'Antimoi-
ne, pag. 432. &
suiv.

Fleurs de Régule d'An-

- timoine , p. 434.
 & *suiv.*
 Foie de Soufre , p. 50,
 169.
 Foie d'Antimoine , p.
 384. & *suiv.*
 Fulguration de l'Ar-
 gent, p. 198.

G

- G** Ipse, p. 26.
 Gucuses, p. 261.

H

- H** Huile de Vitriol
 concentrée , p.
 42. & *suiv.*
 Huile de Virriol gla-
 ciale, p. 30. 33. & *f.*
 Huile de Sel , p. 134.
 Huile de Mercure , p.
 335. & *suiv.*

K

- K** Ermès minéral ,
 p. 396. & *suiv.*

L

- L** Aiton, p. 464.
 Liqueur fumante

- de Libavius, p. 297.
 Litarge, p. 312.
 Litarge d'Or, *ibid.*
 Litarge d'Argent, *ibid.*
 Lune cornée, p. 226.
 & *suiv.*

M

- M** Agnésie , p. 64.
 Magistère de Bil-
 muth , p. 442.
 Matière perlée, p. 390.
 Mercure , p. 322.
 Mercure tiré du Plomb,
 p. 317. 321.
 Mercure précipité par
 lui-même , p. 329,
 Mercure éteint, p. 338.
 Mercure doux, p. 352.
 Mercure de vie, p. 420.
 & *suiv.*
 Mine d'Or , p. 148.
 & *suiv.*
 d'Argent, p. 183.
 & *suiv.*
 de Cuivre, p. 240.
 & *suiv.*
 de Fer , p. 258.
 d'Acier, p. 273.
 d'Etain , p. 279.
 & *suiv.*
 de Plomb, p. 294.
 & *suiv.*

de Mercure. *Voyez* Pierre calaminaire, p. 454.
Cinnabre.

d'Antimoine, pag. Plomb, p. 183. & suiv.
359. & suiv. 195. & suiv. 294.

de Bismuth, pag. & suiv.
438. Plomb corné, p. 317.

de Zinc, p. 454. & suiv.
& suiv. Poudre d'Algaroth, p.

d'Arsenic. *Voyez* 420. & suiv.
Cobolt. Précipité blanc, p. 342.

Précipité rouge, p. 343.
Pyrites, p. 3. & suiv.

10. 20.

N

Nitre, p. 13. 205.
Nitре fixé par les
charbons, p. 65. &
suiv.

Nitre quadrangulaire,
p. 135.

O

OR, p. 148. & suiv.
Or fulminant, p.
163.

Orpiment, ou Orpin,
p. 483.

P

PAnacée mercuriel-
le, p. 357. & suiv.

Phosphore de Kunckel,
p. 90. & suiv.

Pierre infernale, p. 222.
Pierre de touche, 237.

R

Régule d'Anti-
moine, p. 361.
& suiv. 376. & suiv.

Régule d'Antimoine
précipité par les Mé-
taux, p. 366. & suiv.

Régule d'Arsenic, p.
421. & suiv.

Régule de Cobolt, p.
487.

Rubis arsenical, p. 483.

S

Salpêtre. *Voyez* Ni-
tre.

Salpêtre de houffage,
p. 55.

- Salpêtre raffiné, *p.* 58. Sel neutre arsenical ,
 Saffran de Mars astringent , *p.* 274. *p.* 501. & *suiv.*
 Saffran de Mars apéritif , *ibid.* Similor , *p.* 464. 470. & *suiv.*
 Saffran de Mars préparé à la rosée , *p.* 275. Smalt , *p.* 485.
 Saffran des Métaux , *p.* 383. Soufre , *p.* 9. 12. & *suiv.*
 Sastre , *p.* 488. Soufre artificiel , *p.* 48.
 Sélénite , *p.* 25. Soufre doré d'Antimoine , *p.* 365.
 Sel de Glauber naturel , *p.* 26. Soufre fixe d'Antimoine , *p.* 390.
 Sel de Glauber artificiel , *p.* 126. Sublimé corrosif , *p.* 345. & *suiv.*
 Sel géme , *p.* 27. 85. Sublimé doux , *p.* 352.
 Sel de Colcotar , *p.* 36.
 Sel marin , *p.* 57. 85.
 Sel Polycrète , *p.* 72.
 Sel de duobus , *p.* 79.
 Sel d'Epsom , *p.* 87.
 Sel d'urine qui produit le Phosphore , *p.* 117. & *suiv.*
 Sel sédatif , *p.* 136. & *suiv.*
 Sel sédatif par cristallisation , *p.* 144. & *suiv.*
 Sel nitreux qui a pour base le Plomb , *p.* 319.
 Sel nitreux mercuriel , *p.* 341.

T

- T Alc , *p.* 25.
 T Tartre vitriolé naturel , *p.* 27.
 Terres nitreuses , *p.* 54.
 Tombac , *p.* 470. & *suiv.*
 Turbith minéral , *p.* 332. & *suiv.*
 Tutie , *p.* 458.

V

- V Erre de Plomb , *p.* 311. & *suiv.*
 Verre d'Antimoine , *p.* 393. & *suiv.*
 Vitriol , *p.* 1. & *suiv.*

Vitriol verd ou mar- Vitriol de Plomb, p.
tial, p. 5. 28. & 316.
suiv. 256.

Vitriol bleu ou cui- Z
vreux, p. 6. 255.

Vitriol blanc, p. 24. Z, Inc, p. 454. &
473. suiv.

Fin de la Table des Matieres.

Errata du Tome premier.

PAGE 14. ligne 4. il, lisez, elle. Page 14. ligne 22. altéré, lisez, altéré. Page 20. ligne 11. le débar- rasse, lisez, se débarresse. Page 108 ligne 26. qui en a fait cette expérience, lisez, qui a fait cette expérience. Page 121. ligne 20. distillation, lisez, dissolution. Page 158. ligne 3. en la, lisez, en le. Page 162. ligne 16. puis en augmenter, lisez, puis augmenter. Page 166. ligne 1. les observations, lisez, des observations. Page 244. ligne 17. sous la grille du foyer, lisez, au fond du fourneau. Page 278. ligne 6. pour, lisez, par. Page 279. ligne 3. altérable, lisez, attirable. Page 317. li- gne 12. environ une demie once d'une poudre grise, lisez, une poudre grise. Page 329. ligne 11. M. de Jussieu le jeune, lisez, M. de Jussieu. Page 351. der- niere ligne. 1752. lisez, 1754. Page 391. & 392. ligne 4. Libarius, lisez, Libavius. Page 370. ligne 3. procure lisez, procurent. Page 374. ligne 17. urainde, lisez, craindre. Page 412. ligne 8. dissous, lisez, dissoutes. Page 421. ligne 7. la, lisez, le. Page 478. ligne 13. s'il n'est sublimé, lisez, s'il s'est sublimé.

Errata du Tome second.

PAGE 16. ligne 4. mard, *lisez*, marc. Page 38. ligne 19. adoucissent, *lisez*, s'adoucissent. Page 78. ligne 16. avec, *lisez*, d'avec. Page 92. ligne 7. dissolubles, *lisez*, indissolubles. Page 106. ligne 21. pourroit, *lisez*, pouvoir. Page 134. ligne 2. d'une espece, *lisez*, une espece. Pag. 227. ligne 26. double & sucrée, *lisez*, douce & sucrée. Page 291. ligne premiere, composé, *lisez*, composée. Page 315. ligne 29. ne le sont point dans l'esprit-de-vin, *lisez*, ne le sont point pour la plupart dans l'esprit-de-vin. Page 339. ligne 9. de le dissoudre, *lisez*, de la dissoudre. Page 470. ligne 17. & ceux, *lisez*, & de ceux. Page 536. ligne 12. sel ammoniac, *lisez*, sel ammoniac. Page 537. ligne 21. sel ammoniac, *lisez*, sel ammoniac.

Avis au Relieur.

Nota. Le Relieur aura attention de bien placer les Cartons, & de mettre celui marqué xxv. 1°. avant la Feuille b.

66825







